

ShapeShifter

Christian Bauer

Copyright © 1994-1998 Christian Bauer

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> ShapeShifter		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Christian Bauer	April 18, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	ShapeShifter	1
1.1	ShapeShifter Bedienungsanleitung	1
1.2	Was ist neu?	2
1.3	Überblick	2
1.4	Registrierung	3
1.5	Support	4
1.6	Installation	4
1.7	Systemvoraussetzungen	5
1.8	Installation der Software	6
1.9	Installation von PrepareEmul	6
1.10	Installation des Macintosh-ROMs	9
1.11	Einrichten des Macintosh-Betriebssystems	10
1.12	Benutzen von ShapeShifter	12
1.13	Starten und Beenden von ShapeShifter	13
1.14	Argumente/Merkmale	13
1.15	Auswählen der Grafikdarstellung	14
1.16	Grundlagen zur Macintosh-Grafik	15
1.17	Darstellung mit der eingebauten Amiga-Grafik	16
1.18	Darstellung auf EGS-Grafikkarten	16
1.19	Darstellung auf CyberGraphX/Picasso96-Grafikkarten	17
1.20	Darstellung auf der Picasso-Grafikkarte	18
1.21	Darstellung auf der Merlin-Grafikkarte	19
1.22	Darstellung auf der Retina-Z3-Grafikkarte	19
1.23	Darstellung in einem Fenster auf der Workbench	20
1.24	Verwenden von Video-Auflösungen	21
1.25	Verwenden von zwei Monitoren	21
1.26	Ändern der Bildschirmgröße	22
1.27	Einstellen des Refreshs	22
1.28	Einrichten von Datenträgern für den Macintosh	23
1.29	Verwenden von Disketten	24

1.30	Einrichten einer simulierten Festplatte	25
1.31	Einrichten einer eigenen Macintosh-Partition	26
1.32	Direkte Ansteuerung von SCSI-Platten	27
1.33	Formatieren der Datenträger auf Macintosh-Seite	27
1.34	Auswahl des Startvolumens	27
1.35	Benutzen von CD-ROM-Laufwerken	28
1.36	Benutzen von SCSI-Geräten	29
1.37	ShapeShifter für SCSI einrichten	29
1.38	Ausschalten einzelner SCSI-IDs	31
1.39	Geschwindigkeit und Speicherbedarf	31
1.40	SCSI-Optionen und defekte Treiber	31
1.41	Benutzen der Amiga-Schnittstellen vom Macintosh	32
1.42	Benutzen von Druckern	34
1.43	Einbindung in Ethernet-Netzwerke	34
1.44	Einbindung in LocalTalk-Netzwerke	35
1.45	Vernetzen zweier Amigas mit PLIP	35
1.46	Zuteilung von Speicher für den Macintosh	36
1.47	Sichern der Einstellungen	37
1.48	Starten und Beenden der Emulation	37
1.49	Wechseln zwischen Amiga- und Macintosh-Seite	38
1.50	Benutzen von Tastatur und Maus	38
1.51	Datenaustausch über die Zwischenablage	39
1.52	Tonein- und ausgabe	40
1.53	Hinweise zur Emulation	40
1.54	Neustart, Ausschalten u.a.	41
1.55	Macintosh-Debugger	41
1.56	Was kann ShapeShifter nicht?	42
1.57	Hinweise für DraCo-Besitzer	43
1.58	Wenn nichts mehr läuft	43
1.59	Mögliche Probleme auf Amiga-Seite	44
1.60	Fragen und Antworten	44
1.61	Der Mac-Handler	50
1.62	Referenzteil	51
1.63	Referenz Hauptfenster	52
1.64	Referenz Grafikeinstellungen	52
1.65	Referenz Datenträger	54
1.66	Referenz Diskettenlaufwerke	55
1.67	Referenz SCSI-Einstellungen	56
1.68	Referenz Speichereinstellungen	57

1.69	Referenz Serielle Einstellungen	57
1.70	Referenz Netzwerkeinstellungen	58
1.71	Referenz Sonstige Einstellungen	58
1.72	Rechtliches	59
1.73	Bugreports	60
1.74	Danksagungen	60
1.75	Der Autor	61
1.76	History	62

Chapter 1

ShapeShifter

1.1 ShapeShifter Bedienungsanleitung

The ShapeShifter
Version 3.9

Was ist neu?
Ein Macintosh-II-Emulator
für Amiga/DraCo Rechner

© Copyright 1993-1998 Christian Bauer

Überblick
Was ist und kann ShapeShifter?

Registrierung
Einschränkungen der unregistrierten Version

Support
Immer die neueste Version

Installation
Wie installiere ich ShapeShifter?

Benutzen von ShapeShifter
Hier steht, wie's geht!

Hinweise zur Emulation
Dinge, auf die man achten sollte

Fragen und Antworten
Lösung häufiger Probleme

Der Mac-Handler
Die Mac-Platte auf der Workbench

Referenzteil
Zum Nachschlagen

Rechtliches
Copyright usw.

Bugreports
Wie melde ich Fehler?

Danksagungen
Vielen Dank für die Blumen

Der Autor
Über den Programmierer

History
Entwicklungsgeschichte des Programms

1.2 Was ist neu?

Die wichtigsten Änderungen zur Version 3.8:

- Kann von CD-ROM booten
 - FileDisks sind schneller
- Einige Korrekturen an den seriellen und CD-ROM-Treibern
- Ethernet-Packets werden immer auf 60 Byte Größe verlängert

Genauerer steht in der
Entwicklungsgeschichte
.

1.3 Überblick

ShapeShifter ist ein multitaskingfähiger Macintosh-II-Emulator für Amiga und DraCo. Er erlaubt es, ohne Hardwarezusätze oder -modifikationen, Programme, die für Apple Macintosh-Computer geschrieben wurden, auf dem Amiga/DraCo laufen zu lassen. Dabei läuft die Emulation als normaler Task unter AmigaOS, womit sich Amiga- und Macintosh-Programme gleichzeitig verwenden lassen. Mit ShapeShifter können Sie die Flexibilität des Amiga mit der Leistungsfähigkeit der Macintosh-Software verbinden.

(Hinweis: Wenn in dieser Anleitung von "Macintosh" die Rede ist, ist meist der von ShapeShifter emulierte Macintosh gemeint)

Die Emulation bietet u.a. folgende Fähigkeiten:

- Unterstützt MacOS 7.1 bis 7.6 (8.x kommt später)

- Farbdarstellung bis 256 Farben auf AA-Amigas (1200/4000), bis 16 Farben auf den alten Modellen in allen verfügbaren Amiga-Auflösungen
- Unterstützung von Amiga-Grafikkarten bis 16,7 Millionen Farben
- Beschleunigte Grafik mit CyberGraphX/Picasso96
- Unterstützung von ein oder zwei Monitoren
- Benötigt keine MMU
- Keine Unterstützung für andere Macintosh-Betriebssysteme außer System 7.x, nur 32-Bit-kompatible Programme sind lauffähig
- Verwendet maximal zwei Amiga-Diskettenlaufwerke. Macintosh-HD-Disketten lassen sich mit einem HD-Laufwerk wie im Amiga 4000 direkt verwenden, DD-Disketten, die mit ShapeShifter formatiert wurden, werden von jedem Macintosh verarbeitet. 800K-Macintosh-DD-Disketten können mit einem original Macintosh-Laufwerk gelesen und beschrieben werden, sofern "CrossMAC" installiert ist.
- Simuliert maximal zwei Macintosh-Festplatten in AmigaDOS-Dateien
- Verwendet maximal zwei Festplattenpartitionen direkt als Macintosh-Datenträger
- Unterstützung von CD-ROM-Laufwerken
- Eine im Amiga vorhandene SCSI-Schnittstelle kann vom Macintosh aus angesprochen werden und erlaubt z.B. den Einsatz von Wechselplatten, Scannern, Streamern und anderen Geräten
- Einbindung in Ethernet-Netzwerke mit AppleTalk/MacTCP/MacIPX
- Einfache Vernetzung von zwei Amigas mit PLIP
- Soundausgabe in 8-Bit Stereo (Soundkartenunterstützung mit AHI)
- Ein Amiga-Sound-Digitizer am Parallelport wird unterstützt
- Amiga-Grafiktablets können auf der Macintosh-Seite verwendet werden
- Umleitung der beiden seriellen Schnittstellen des Macintosh auf die seriellen/parallelen Schnittstellen des Amiga, auch auf Erweiterungskarten
- Texte können zwischen der Macintosh- und der Amiga-Zwischenablage ausgetauscht werden
- Es gibt einen AmigaDOS-Handler zum Zugriff auf Dateien auf Macintosh-Datenträgern von jedem Amiga-Programm aus

1.4 Registrierung

ShapeShifter ist Shareware. Um die Zahlungsmoral etwas anzuheben, hat die unregistrierte Version zwei Einschränkungen:

- CD-ROMs und SCSI-Geräte lassen sich nicht benutzen
- ShapeShifter kann keine Festplattenpartitionen (DeviceDisks) verwenden

Die Shareware-Gebühr beträgt DM 50,-. Registrierte Benutzer erhalten von mir ein personalisiertes Keyfile, das die fehlenden Funktionen aktiviert. Dieses Keyfile wird mit allen zukünftigen Versionen von ShapeShifter funktionieren, als registrierter Benutzer kann man also einfach immer die neueste frei verfügbare Version downloaden.

Wie wird man registrierter Benutzer?

Die einfachste Möglichkeit ist, die Datei "Bestellformular" auszufüllen, auszudrucken und zu unterschreiben (am besten in dieser Reihenfolge), zusammen mit der Registrationsgebühr in einen Umschlag zu stecken und an

mich
zu schicken. Nicht unterschriebene Formulare nehme ich nicht an!

Das Keyfile in uuencodeter Form an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. Eine andere Form der Zustellung ist nicht möglich.

1.5 Support

Die offizielle ShapeShifter-Homepage im WWW enthält immer die neueste Version und andere Informationen, die mit ShapeShifter zusammenhängen:

<http://www.uni-mainz.de/~bauec002/SSMain.html>

In der "Next Generation" (Koblenz, Deutschland) findet sich ebenfalls immer die neueste Version von ShapeShifter:

Port 1: +49-261-805012 (Zyx19.2/ISDN)

Port 2: +49-261-84280 (V.FC)

Brett: ShapeShifter-SUPPORT

WICHTIG: Es gibt KEINEN telefonischen Support für ShapeShifter! Die Suche nach "Christian Bauer, Mainz" bei der Auskunft oder in Telefonverzeichnissen auf CD-ROM liefert nicht meine Telefonnummer, sondern die eines anderen Christian Bauer in Mainz, der mit ShapeShifter nichts zu tun hat und sich inzwischen über "ShapeShifter"-Anrufe SEHR ärgert!

1.6 Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Voraussetzungen zum Betrieb von ShapeShifter auf Ihrem Amiga und erklärt die Installation des Programms und der zusätzlichen Komponenten, die für den Betrieb benötigt werden.

Sie sollten aber zuerst das Kapitel
Benutzen von ShapeShifter
lesen, um mit der Bedienung und den Einstellungsmöglichkeiten von ShapeShifter vertraut zu werden.

Systemvoraussetzungen

Installation der Software

Installation von PrepareEmul

Installation des Macintosh-ROMs

Einrichten des Macintosh-Betriebssystems

1.7 Systemvoraussetzungen

Voraussetzungen:

- Der Amiga muß mindestens einen 68020-Prozessor besitzen, ShapeShifter läuft also auf jedem Amiga 1200/3000/4000, nicht jedoch auf unbeschleunigten Amiga 500/2000. ShapeShifter läuft auch auf dem "DraCo" von MacroSystem.
- 4MB Speicher sind notwendig.
- ShapeShifter läuft ab AmigaOS 2.1 (CrossDOS muß installiert sein).
- Sie benötigen eine original Macintosh-ROM-Datei oder Zugriff auf einen echten Macintosh.
- Zu ShapeShifter wird kein Macintosh-Betriebssystem mitgeliefert. Dieses können Sie z.B. bei einem Apple-Händler erwerben (am besten und aktuellsten sind System 7.5 oder System 7.6, MacOS 8 wird z.Z. nicht unterstützt).

Nicht notwendig, aber empfohlen:

- Eine Festplatte, da sich das Macintosh-Betriebssystem zwar prinzipiell auch von Diskette benutzen läßt, aber so nur rudimentäres Arbeiten möglich ist. Sie müssen Ihre Festplatte nicht neu formatieren, wenn Sie dem Emulator einen Teil davon zur Verfügung stellen wollen. Wenn Sie jedoch intensiv mit ShapeShifter arbeiten möchten, sollten Sie die Anschaffung einer eigenen Festplatte für den Macintosh in Erwägung ziehen.
 - Ein HD-Diskettenlaufwerk wie im Amiga 4000 ist zum Lesen von Macintosh-HD-Disketten notwendig (insbesondere zum Installieren der Macintosh-Systemsoftware), ansonsten können Sie nur mit ShapeShifter formatierte DD-Disketten zum Datenaustausch mit Macintosh-Rechnern verwenden, sofern Sie nicht "CrossMAC" und ein original Macintosh-Laufwerk besitzen.
 - Eine Grafikkarte mit Chunky-Pixel-Modi (dazu gehören nahezu alle auf
-

dem Markt befindlichen Modelle) beschleunigt die Farbdarstellung erheblich.

- Macintosh-Programme sind sehr speicherhungrig. Ihr Amiga sollte mindestens über 8MB RAM verfügen.

1.8 Installation der Software

Das Archiv enthält die folgenden Dateien:

README	- Kurzbeschreibung
ShapeShifter	- Hauptprogramm
ShapeShifter PRAM	- Inhalt des simulierten Mac-Parameter-RAMs
ShapeShifter Prefs	- Einstellungen des Emulators
ShapeShifter.guide	- Diese Anleitung (deutsche Version)
ShapeShifter_E.guide	- Diese Anleitung (englische Version)
PrepareEmul	- Kleines Hilfsprogramm
KickShifter	- Programm zum Patchen von Kickstart-Dateien
ReKick64s.lha	- Angepaßter Softkicker für A2000
empcdl4.lha	- Schneller Treiber für CD-ROM-Laufwerke
SaveROM.mbin	- Programm zum Speichern des ROMs (MacBinary)
SaveROM.hqx	- Programm zum Speichern des ROMs (BinHex4)
Bestellformular	- Bestellformular (deutsche Version)
BonDeCommande	- Bestellformular (französische Version)
OrderForm	- Bestellformular (englische Version)
Catalogs/#?	- Sprachdateien
SSOktaPatch.lha	- Für Besitzer eines Oktagon/AT-Bus 2008/ AlfaPower/TandemAT/ALF2/ALF3
MacHandler/Mac-Handler	- Mac-Dateihandler
MacHandler/MAC	- Mountlist für den Mac-Handler
MacHandler/MacControl	- Steuerprogramm für den Mac-Handler
Video Drivers/#?	- Externe Videotreiber

Zur Installation reicht es, auf der Festplatte eine Schublade für ShapeShifter anzulegen und das Archiv dorthin zu entpacken. Die Dateien in "Catalogs" brauchen nicht LOCALE: kopiert zu werden, sie können da bleiben, wo sie sind. ShapeShifter braucht keine Assigns.

Für die Datei "ShapeShifter ROM" ist nur das Icon vorhanden. Diese Datei muß ein Original-Macintosh-512K/1MB-ROM enthalten, das aus rechtlichen Gründen nicht im Archiv dabei ist. Folgen Sie bitte den Anweisungen unter

Installation des Macintosh-ROMs
, um das ROM eines echten Macintosh
auszulesen und für ShapeShifter verfügbar zu machen.

Benutzer eines Oktagon/AT-Bus 2008/AlfaPower/TandemAT/ALF2/ALF3 sollten das Programm "SSOktaPatch" installieren (siehe die Datei "README" im Archiv "SSOktaPatch.lha"), da es sonst zu Fehlern bei der Verwendung von DeviceDisks und SCSI-Geräten kommen kann.

1.9 Installation von PrepareEmul

ShapeShifter stellt zwei besondere Anforderungen an den Amiga, auf dem es läuft:

1. Der (logische) Beginn des Chip-RAM muß mindestens bei \$2000 liegen, d.h. die unteren 8K müssen komplett frei bleiben, da sie vom MacOS benötigt werden.
2. Das VBR (Vektor Basis-Register) darf nicht Null sein, es muß auf eine Vektortabelle im regulären Speicher zeigen.

Um das zu erreichen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

A) "PrepareEmul"

Dieses Programm ist im ShapeShifter-Archiv enthalten und sollte im Normalfall seine Aufgabe auch erfüllen (für die Ausnahmen, siehe die anderen Möglichkeiten). Kopieren Sie "PrepareEmul" in das C:-Verzeichnis Ihrer Festplatte und fügen Sie in die Datei "S:Startup-Sequence" direkt am Anfang die Zeile "C:PrepareEmul" ein. Nun wird jeder Amiga-Kaltstart zweimal ausgeführt, wobei sich PrepareEmul installiert. Falls es einmal Probleme geben sollte: Ist beim Starten die Caps-Lock-Taste gedrückt (d.h. die Caps-Lock-Lampe leuchtet), schaltet sich PrepareEmul ab. Dann können Sie allerdings ShapeShifter nicht starten.

PrepareEmul installiert einen "KickTag", um auch bei einem Reset im Speicher zu bleiben. Dies wird vermutlich Virenkiller zur Ausgabe von Warnmeldungen veranlassen, aber diese können Sie getrost ignorieren.

B) "PrepareEmul A1200"

PrepareEmul läuft nicht direkt auf erweiterten Amiga 1200 (insb. die Karten der "Blizzard"-Serie machen Probleme). In diesem Fall müssen Sie PrepareEmul in der Startup-Sequence mit der Zeile "C:PrepareEmul A1200" aufrufen. Dabei gibt es aber noch ein paar Dinge zu beachten:

- Der "A1200"-Schalter funktioniert nur mit Kickstart V39 und V40
- Während der Bootphase erscheinen farbige Streifen auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, daß PrepareEmul installiert wurde
- Es werden Cold- und CoolCapture-Vektoren verändert, was ebenfalls Warnmeldungen von Virenkillern hervorrufen kann
- Wenn Sie andere Programme in der Startup-Sequence installiert haben, die ebenfalls Cold- und CoolCapture-Vektoren verändern, müssen diese VOR PrepareEmul aufgerufen werden
- Sie sollten PrepareEmul nur entweder mit oder ohne den "A1200"-Schalter aufrufen, nie gemischt
- Benutzer von Picasso-Grafikkarten sollten, wenn sie PrepareEmul mit dem "A1200"-Schalter aufrufen, dies möglichst weit oben in der Startup-Sequence tun und sich nicht wundern, wenn jeder zweite Reset doppelt ausgeführt wird

C) "PrepareEmul" und "NoFastMem"

Einige A1200-"Blizzard"-Karten benötigen zusätzlich zu den in B) gegebenen Informationen noch den Aufruf von "NoFastMem" direkt vor und hinter dem

Aufruf von "PrepareEmul" in der Startup-Sequenz.

D) Blizzard-Karten und "patch1230scsi"

Registrierte Benutzer des "patch1230scsi" Programmes können eine spezielle patch1230scsi-Version bekommen, die PrepareEmul ersetzt. Wie man sich registriert, erfährt man im Aminet aus der Datei 'hard/misc/patch1230.lha' v39.2 oder beim Autor von 'patch1230scsi' (kessler@fim.uni-erlangen.de, Thomas Kessler, Sonnenstrasse 95, D-91564 Neuendettelsau, Deutschland).

E) Softkicker und "KickShifter"

PrepareEmul funktioniert nicht mit Programmen, die eine Kickstart-Datei von Festplatte nachladen (Softkick), ausgenommen der A3000 mit BootROMs. Wenn Sie so ein Programm benutzen, müssen Sie die Kickstart-Datei modifizieren. Hierzu dient das Programm "KickShifter". KickShifter kann nur von der Shell aus aufgerufen werden und erwartet als Argument den Dateinamen einer Kickstart-Datei. Diese wird modifiziert und unter dem selben Namen zurückgeschrieben. Daher sollten Sie vorher eine Sicherheitskopie der Kickstart-Datei anfertigen, falls etwas schiefgeht. Besitzer eines A2000 sollten zudem das beigelegte Programm "ReKick" zum Laden der Kickstart-Datei verwenden. Mit der geänderten Kickstart-Datei ist "PrepareEmul" nicht mehr notwendig.

F) A-Max IV/Emplant: "A-MaxInit"/"RsrvMem"

Besitzer von "Emplant" und "A-Max IV" können statt "PrepareEmul" auch wie gewohnt "RsrvMem" bzw. "A-MaxInit" installiert lassen.

G) Fusion Forty: "SetFF"

Um alle Funktionen von ShapeShifter benutzen zu können, müssen Sie die originale (AmigaOS) "68040.library" in LIBS: installieren und die folgenden zwei Zeilen am Anfang Ihrer Startup-Sequenz einfügen:

```
SetFF FASTKICK AMAXIV
SetPatch NOAGA REVERSE QUIET
```

Oder, wenn Sie eine andere Kickstart-Version nachladen:

```
SetFF FASTKICK devs:kickstart AMAXIV
SetPatch NOAGA REVERSE QUIET
```

"PrepareEmul" brauchen Sie dann nicht mehr.

H) Die permanenteste Lösung: Das Brennen eines eigenen Kickstart-ROMs

Die beste, aber aufwendigste Lösung für jeden PrepareEmul-Ärger ist, das Kickstart-ROM des eigenen Rechners auszulesen, es mit KickShifter zu bearbeiten, wie unter C) beschrieben, die geänderte Datei in ein EPROM zu brennen und statt der ROMs in den Amiga einzusetzen. Dann wird PrepareEmul nicht mehr benötigt (evtl. nur noch, um das VBR hochzusetzen).

I) DraCo

Auf dem DraCo ist PrepareEmul nicht notwendig, Sie können ShapeShifter sofort starten. Allerdings muß im Einsteller "DraCoSystem" die Option "Enforcer ab 0" abgeschaltet sein.

Noch ein Hinweis: Wenn Sie das Entwickler-Tool "Enforcer" in der Startup-Sequence aufrufen, sollten Sie es entfernen, da es nicht mit ShapeShifter zusammenarbeitet (wegen der "MacOS benutzt die unteren 8K"-Sache, nicht weil ShapeShifter Enforcer-Hits hat :-).

Wenn Sie eine 68060-Turbokarte von Phase 5 benutzen, müssen Sie das "CyberPatcher"-Utility abschalten.

1.10 Installation des Macintosh-ROMs

ShapeShifter benötigt zum Arbeiten den Inhalt eines Original-Macintosh-ROMs in Form einer Amiga-Datei. ShapeShifter kann nur 512K- oder 1MB-ROMs der Version 124 verwenden. Die ROMs der Version 124 sind noch einmal nach Sub-Versionen untergliedert. ShapeShifter versucht, mit allen Sub-Versionen zu arbeiten (getestet mit Sub-Version 17, 19, 21, 34, 39 und 50). Sollte Ihr ROM aus irgendeinem Grund nicht geeignet sein, zeigt ShapeShifter eine entsprechende Meldung an. Sollte keine Meldung kommen, es aber trotzdem nicht funktionieren, probieren Sie ein anderes ROM. Die ROMs der PowerMacs können Sie nicht verwenden.

Wenn Ihr Amiga mit einem 68040/060-Prozessor ausgestattet ist, sollten Sie ein 1MB-ROM benutzen, da unter den anderen Sub-Versionen die Leistung des Systems stark abnimmt. Mit einem 68020/030-Prozessor ist ein 1MB-ROM nicht notwendig (und reine Speicherverschwendung).

Um die ROM-Datei zu erhalten, befindet sich im Archiv das Programm "SaveROM", das das ROM eines Macintosh ausliest und auf Diskette speichert. Mit diesem Programm können Sie auch prüfen, ob die ROM-Version für ShapeShifter geeignet ist. "SaveROM" ist ein Macintosh-Programm, das im MacBinary-/BinHex4-Format vorliegt. Bevor man es auf einem Macintosh starten kann, muß es erst konvertiert werden.

Hinweis: Das Auslesen und Benutzen des ROMs ist nur dann legal, wenn man die Rechte zur Nutzung erworben hat, also entweder einen echten Macintosh oder ein echtes ROM besitzt. Ansonsten ist die Benutzung illegal. Auf keinen Fall werde ich ROM-Dateien verschicken.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt, wie Sie zu der benötigten ROM-Datei kommen:

1. Formatieren Sie auf dem Amiga eine Diskette im MS-DOS-Format (mit CrossDOS) und kopieren Sie die Dateien "SaveROM.mbin" und "SaveROM.hqx" auf diese.
2. Suchen Sie sich einen echten Macintosh mit 512K- oder 1MB-ROM (z.B. einen Macintosh LC/LC II, Performa, Quadra oder ein PowerBook),

auf dem "AccessPC" oder "PC Exchange" zum Lesen von MS-DOS-Disketten installiert ist.

3. Starten Sie den Macintosh und legen Sie die MS-DOS-Diskette ein.
4. Benutzen Sie "StuffIt Expander" oder eines der zahlreichen anderen Macintosh-Hilfsprogramme, um "SaveROM.mbin" vom MacBinary-Format oder "SaveROM.hqx" von BinHex4-Format in ein ausführbares Mac-Programm zu konvertieren. Ich wiederhole: SaveROM muß konvertiert werden, einfaches Kopieren reicht nicht!
5. Starten Sie das Programm "Save ROM". Sie bekommen einige Daten über das ROM angezeigt und es wird Ihnen mitgeteilt, ob dieses ROM für ShapeShifter geeignet ist. Ist das ROM nicht geeignet, klicken Sie auf "Abbrechen" und suchen Sie einen anderen Macintosh.
6. Ist das ROM geeignet, klicken Sie auf "Speichern" und speichern Sie das ROM unter dem vorgegebenen Namen "ROM Image" auf die MS-DOS-Diskette ab. Für ein 1MB-ROM müssen Sie natürlich eine HD-Diskette verwenden.
7. Werfen Sie die Diskette aus und legen Sie sie in den Amiga ein.
8. Kopieren Sie die Datei "ROMIMAGE.BIN" (oder wie immer sie jetzt heißt) in die Schublade von ShapeShifter.
9. Benennen Sie die Datei in "ShapeShifter ROM" um.
10. Fertig. Beachten Sie bitte, daß jetzt aus rechtlichen Gründen ShapeShifter und der Macintosh, von dem das ROM stammt, nicht mehr gleichzeitig benutzt werden dürfen.

1.11 Einrichten des Macintosh-Betriebssystems

Wenn Sie den Emulator starten, ohne weitere Einstellungen \leftrightarrow
vorgenommen zu

haben, werden Sie mit einem blinkenden Fragezeichen zum Einlegen einer Macintosh-Systemdiskette aufgefordert. ShapeShifter benötigt System 7. Besitzen Sie eine entsprechende Systemdiskette, können Sie den emulierten Macintosh direkt mit dieser Diskette starten. System 7.0.1 ist auf folgenden FTP-Servern frei verfügbar:

ftp.support.apple.com, Verzeichnis /pub/apple_sw_updates/US/Macintosh/
System Software/System 7.0.1/

ftp.info.euro.apple.com, Verzeichnis /Apple.Support.Area/
Apple.Software.Updates/US/Macintosh/System/

Besser ist es jedoch, wenn Sie zunächst, wie
hier

beschrieben, eine oder

mehrere (simulierte) Festplatten für den Macintosh einrichten, diese vom Macintosh aus formatieren und anschließend System 7 von Installationsdisketten auf die Mac-Platte installieren. (Hinweis: Im folgenden bezieht sich "Platte" immer auf eine FileDisk oder eine eingerichtete Mac-Partition einer Festplatte)

Hierzu sind zwei Durchgänge nötig: Der erste zum Formatieren der Platte und der zweite zum Installieren des Systems. Das kommt daher, daß das System 7 Installationsprogramm davon ausgeht, daß die Platte bereits formatiert ist, was beim ersten Start der Emulation natürlich noch nicht der Fall ist. Wenn Sie System 7.1, 7.5 oder 7.6 erworben haben, gehen Sie am besten wie folgt vor:

1. Richten Sie eine
 FileDisk
 oder eine
 Mac-Partition
 auf Ihrer
Festplatte ein und speichern Sie die Einstellungen.
 2. Starten Sie die Emulation. Es sollte nach kurzer Zeit ein leerer Macintosh-Bildschirm erscheinen und ein Diskettensymbol mit einem blinkenden Fragezeichen in der Mitte zum Einlegen einer Systemdiskette auffordern.
 3. Legen Sie nun die System-7-Diskette "Dienstprogramme" ein. Der Emulator sollte davon starten.
 4. Nach einer Weile sollte eine Dialogbox erscheinen "Keine Macintosh-Diskette" mit dem Icon der File- oder DeviceDisk daneben. Klicken Sie nun auf "Initialisieren", dann auf "Löschen", geben Sie einen Namen für die Platte ein und klicken Sie auf "OK". Der Macintosh-Datenträger wird nun formatiert.
 5. Nach Beendigung der Formatierung warten Sie bitte, bis der Startvorgang beendet ist, beenden Sie ShapeShifter dann mit dem Menüpunkt "Spezial/Ausschalten" und entnehmen Sie anschließend die "Dienstprogramme"-Diskette.
 6. Die Platte ist jetzt formatiert und die eigentliche Installation kann beginnen. Starten Sie ShapeShifter erneut und starten Sie die Emulation. Legen Sie dann die Diskette "Installation 1" ein.
 7. Nach einer Weile erscheint das Fenster des Installationsprogramms. Wählen Sie zunächst mit "Volume" den Datenträger aus, auf dem Sie das System installieren wollen und klicken Sie dann auf "Anpassen". Hier können Sie bestimmen, welche Komponenten im einzelnen installiert werden sollen. Wählen Sie hier "Systemsoftware für alle Macintosh-Rechner", "Ethertalk Software" (Sie müssen die Ethertalk-Software auch dann installieren, wenn Sie kein Netzwerk benutzen möchten!) und "Software für ImageWriter" (Sie können keinen der Apple-Druckertreiber mit ShapeShifter benutzen, aber Sie sollten einen Treiber installieren, daher empfehle ich den kleinsten, den für den ImageWriter. Nein, der "DeskWriter"-Treiber funktioniert nicht mit dem "DeskJet"!) und klicken Sie dann auf "Installieren". Folgen Sie nun den Anweisungen des Installationsprogramms.
 8. Ist die Installation abgeschlossen, klicken Sie auf "Beenden", warten bis der Abschaltbildschirm erscheint, nehmen die Installationsdiskette heraus und wählen "Neustart". Der Macintosh sollte nun von der Platte starten.
-

9. Nun ist die Installation beendet und Sie können mit den Kontrollfeldern Ihr System einrichten und z.B. die Lautstärke einstellen oder die Farbdarstellung einschalten (sofern vorhanden).

Wenn Sie ein CD-ROM-Laufwerk besitzen, können Sie System 7 natürlich auch von CD installieren. Aktivieren Sie dazu im Fenster

SCSI

das Feld

Generischen CD-ROM-Treiber benutzen und starten Sie von der der CD beiliegenden Diskette. Nach dem Formatieren können Sie direkt die CD einlegen und die Installation starten.

1.12 Benutzen von ShapeShifter

Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzung von ShapeShifter und \leftrightarrow erläutert die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten, die die Emulation beeinflussen.

Starten und Beenden von ShapeShifter

Argumente/Merkmale

Auswählen der Grafikdarstellung

Einrichten von Datenträgern für den Macintosh

Benutzen von CD-ROM-Laufwerken

Benutzen von SCSI-Geräten

Benutzen der Amiga-Schnittstellen vom Macintosh

Benutzen von Druckern

Einbindung in Ethernet-Netzwerke

Einbindung in LocalTalk-Netzwerke

Vernetzen zweier Amigas mit PLIP

Zuteilung von Speicher für den Macintosh

Sichern der Einstellungen

Starten und Beenden der Emulation

Wechseln zwischen Amiga- und Macintosh-Seite

Benutzen von Tastatur und Maus

Datenaustausch über die Zwischenablage

Tonein- und ausgabe

1.13 Starten und Beenden von ShapeShifter

Falls PrepareEmul korrekt installiert wurde, können Sie nach einem Neustart ShapeShifter durch Doppelklick auf das Programm-Icon oder das Icon einer Einstellungsdatei starten. Daraufhin erscheint das Hauptfenster für die Emulator-Einstellungen. Ein Klick auf eines der acht großen Symbole öffnet weitere Fenster, in denen die Einstellungen vorgenommen werden. Diese Fenster lassen sich alle gleichzeitig benutzen und die getroffenen Einstellungen werden sofort übernommen.

Wenn Sie im Icon von ShapeShifter das Merkmal "QUICKSTART" eingeben oder "QUICKSTART" als Argument beim Start von der Shell verwenden, erscheint das Einstellungsfenster nicht und ShapeShifter startet direkt in die Emulation durch. Wenn Sie ShapeShifter von der Workbench benutzen, kommen Sie erst wieder an das Einstellungsfenster heran, wenn Sie das "QUICKSTART"-Merkmal abschalten (z.B. durch Einklammern).

Zum Beenden von ShapeShifter klicken Sie auf das Symbol "Beenden" im Hauptfenster oder wählen Sie den Menüpunkt "Beenden" (Kurzbehl Amiga-Q). Beachten Sie, daß dabei Ihre Einstellungen verloren gehen, wenn sie nicht gesichert wurden.

Zum Beenden des laufenden Emulators wählen Sie im Macintosh-Finder den Menüpunkt "Ausschalten" aus dem Menü "Spezial". ShapeShifter schließt darauf den Bildschirm, speichert das Macintosh-PRAM in die Datei "ShapeShifter PRAM" und beendet sich.

Für Notfälle gibt es noch die Möglichkeit, ShapeShifter "hart" zu beenden, falls z.B. der Macintosh nicht startet oder ein Programm abgestürzt ist und Sie den "Ausschalten"-Menüpunkt nicht erreichen können. Drücken Sie in diesem Falle die Tastenkombination <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc>. Daraufhin sollte sich ShapeShifter von selbst beenden. Diesen Tastenbefehl sollten Sie aber nicht als einen schnellen Weg, aus der Emulation herauszukommen, betrachten. Benutzen Sie bitte immer den Menüpunkt "Ausschalten", wenn möglich, da damit das Macintosh-System im einem sicheren Zustand hinterlassen wird.

1.14 Argumente/Merkmale

ShapeShifter versteht die folgenden Argumente/Merkmale beim Aufruf von der Shell bzw. der Workbench:

FILE <Dateiname> - Lädt die Einstellungen aus der angegebenen Datei

QUICKSTART - Verhindert das Erscheinen des Einstellungsfensters und startet beim Aufruf von ShapeShifter direkt in die Emulation durch

ENFORCER - Erlaubt die gleichzeitige Verwendung von "Enforcer" und ShapeShifter auf einem 68040-Rechner

DEBUG - Finger weg! Ich meine es Ernst!

NOCOPYBACK - Schaltet den CopyBack-Cache des 68040/060 aus, solange die Emulation läuft (nicht auf allen 68040/060-Rechnern möglich)

720KKLUDGE - Erlaubt das Formatieren von 720K-Macintosh-Disketten unter System 7.5/7.6 ohne die "720K Diskettenformatierer"-Erweiterung

REMAP8K - Erlaubt auf dem 68040/060 das Cachen der unteren 8K RAM, solange die Emulation läuft

USKEYMAP - Vertauscht zwei Keycodes der Tastatur, so daß auf amerikanischen Tastaturen die "`/~"-Taste wie gewohnt funktioniert

NOQDACCEL - Falls die QuickDraw-Beschleunigung zu Grafikfehlern führt, kann man sie hiermit abschalten

1.15 Auswählen der Grafikdarstellung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die eingebauten ↔
Grafikfähigkeiten

Ihres Amiga oder eine Grafikkarte zur Darstellung der Macintosh-Oberfläche verwenden und wie Sie Eigenschaften wie Farbanzahl, Auflösung und Geschwindigkeit der Grafik einstellen. Diese Einstellungen werden im Fenster "Grafikeinstellungen" getroffen, das Sie durch einen Klick auf das Symbol "Grafik..." im

Hauptfenster
öffnen können.

Grundlagen zur Macintosh-Grafik

Darstellung mit der eingebauten Amiga-Grafik

Darstellung auf EGS-Grafikkarten

Darstellung auf CyberGraphX/Picasso96-Grafikkarten

Darstellung auf der Picasso-Grafikkarte

Darstellung auf der Merlin-Grafikkarte

Darstellung auf der Retina-Z3-Grafikkarte

Darstellung in einem Fenster auf der Workbench

Verwenden von Video-Auflösungen

Verwenden von zwei Monitoren

Ändern der Bildschirmgröße

Einstellen des Refreshs

1.16 Grundlagen zur Macintosh-Grafik

ShapeShifter erlaubt zur Darstellung der Macintosh-Oberfläche \leftrightarrow
sowohl die

Verwendung der eingebauten Amiga-Grafikhardware, als auch von handelsüblichen Grafikkarten. Dabei können ein oder zwei Monitore gleichzeitig verwendet werden.

Das Fenster "Grafikeinstellungen" enthält drei Haupt-Symbolgruppen: Die obere linke Gruppe ist für die Einstellungen für einen Monitor, wenn das oberste Symbol auf "1 Monitor" gestellt ist, oder für den ersten Monitor, wenn es auf "2 Monitore" steht. Die obere rechte Gruppe enthält die Einstellungen für den zweiten Monitor, wenn "2 Monitore" ausgewählt ist. Die untere Gruppe enthält Einstellungen für beide Monitore.

Der Aufbau des Bildschirmspeichers von Macintosh und Amiga ist sehr unterschiedlich. Der Amiga verwendet das planare Format, bei dem die einzelnen Bits einer Farbinformation in mehreren Bitplanes "hintereinander" angeordnet sind, der Macintosh benutzt das sog. Chunky-Pixel-Format, bei dem die Bits eines Bildpunktes (Pixels) im Speicher nebeneinander liegen.

QuickDraw (die Grafikroutinen des Macintosh) erwartet nun, daß der Bildschirmspeicher der Macintosh-Oberfläche im Chunky-Pixel-Format vorliegt. Das ist mit der eingebauten Amiga-Grafik nur einer Farbtiefe von 1 Bit (2 Farben) und z.B. bei einer auf VGA basierenden Grafikkarte nur bei 8 Bit (256 Farben) der Fall.

Ansonsten muß daher der gesamte Grafikspeicher regelmäßig vom Macintosh-ins Amiga-Format konvertiert ("aufgefrischt") werden, ein Verfahren, das als "Refresh" bezeichnet wird und natürlich den gesamten Ablauf des Emulators stark verlangsamt.

Unter

Einstellen des Refreshs

erfahren Sie, wie Sie den Refresh optimal einstellen, bzw. mit welcher Konfiguration Sie die Notwendigkeit zum Refresh ganz vermeiden und so die maximale Geschwindigkeit erzielen.

Allgemein kann man sagen, daß Sie zur Farbdarstellung eine Grafikkarte benutzen sollten. Als Treibersoftware ist CyberGraphX/Picasso96 der Vorzug zu geben, da sonst ein evtl. auf der Karte vorhandener Blitter nicht benutzt wird.

Wenn Sie die Grafik einmal so verstellt haben, daß gar nichts mehr zu erkennen ist, sollten Sie warten, bis die Festplatte zur Ruhe gekommen ist und dann ShapeShifter mit <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc> beenden.

1.17 Darstellung mit der eingebauten Amiga-Grafik

Wenn Sie keine Grafikkarte besitzen, oder die Darstellung von ↔
ShapeShifter

aus anderen Gründen mit den eingebauten Grafikmöglichkeiten Ihres Amiga
laufen lassen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits
geschehen.
2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "Amiga Bitplanes".
3. Stellen Sie die Farbtiefe auf "1 Bit (2 Farben)", wenn Sie
größtmögliche Geschwindigkeit erreichen möchten, ansonsten auf eine der
anderen Möglichkeiten (je mehr Farben, desto langsamer). Die Tiefen
"15 Bit" und "24 Bit" können Sie allerdings nicht benutzen.
4. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..."
und suchen Sie sich einen Modus aus, der Ihren Wünschen entspricht. Am
besten geeignet sind Modi mit einem Seitenverhältnis von ca. 1:1, also
z.B. "PAL Hires Lace" (wenn Sie einen Videomonitor haben) oder
"MULTISCAN Productivity" (bei einem VGA-Monitor). Wenn Sie die Farbtiefe
auf mehr als zwei Farben eingestellt haben, sollten Sie nicht allzu hohe
Auflösungen benutzen.
5. Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig gesetzt.
Wenn Sie die Grafik in höheren Farbtiefen beschleunigen wollen, können
Sie hier kleinere Zahlen eingeben.
Siehe dazu
 Ändern der Bildschirmgröße
 .
6. Wenn Sie eine Farbtiefe von mehr als 1 Bit gewählt haben, lesen Sie
unter
 Refresh
 nach, wie Sie die "Refresh-Rate" am besten wählen.
7. Mit dem Feld "Schwarzer Rahmen" können Sie einstellen, ob der Rahmen
um die Bildschirmdarstellung schwarz sein soll. Diese Einstellung ist
Geschmackssache.
8. Klicken Sie im
 Hauptfenster
 auf "Speichern", um Ihre Einstellungen
dauerhaft zu sichern.

1.18 Darstellung auf EGS-Grafikkarten

Wenn Sie eine Grafikkarte besitzen, die mit dem "Enhanced Graphics ↔
System"

(EGS) von Viona-Development ausgestattet ist, gehen Sie bitte wie folgt
vor, um ShapeShifter optimal für Ihre Karte einzurichten:

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits geschehen.
2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "EGS".
3. Für die Farbtiefe können Sie zwischen 8, 15 und 24 Bit wählen. Sie sollten zunächst "8 Bit (256 Farben)" einstellen, da bei den Tiefen "15 Bit" und "24 Bit" eine Umrechnung erforderlich ist.
4. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..." und suchen Sie sich einen Modus Ihrer Karte aus, der Ihren Wünschen entspricht.
5. Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig gesetzt. Sie sollten sie nicht ändern.
6. Wenn Sie eine andere Farbtiefe als 8 Bit eingestellt haben, lesen Sie unter Refresh nach, wie Sie die "Refresh" am besten wählen.
7. Klicken Sie im Hauptfenster auf "Speichern", um Ihre Einstellungen dauerhaft zu sichern.

1.19 Darstellung auf CyberGraphX/Picasso96-Grafikkarten


Wenn Sie eine Grafikkarte mit CyberGraphX/Picasso96-Treiber besitzen, gehen Sie bitte wie folgt vor, um ShapeShifter optimal für Ihre Karte einzurichten:

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits geschehen.
 2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "CyberGfx/P96".
 3. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..." und suchen Sie sich einen Modus Ihrer Karte aus, der Ihren Wünschen entspricht. Die Einstellung Farbtiefe wird automatisch gesetzt. Bei 15- und 24-Bit Modi kann es jedoch sein, daß eine Umrechnung erforderlich ist.
 4. Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig gesetzt. Sie sollten sie nicht ändern.
 5. Wenn Sie eine andere Farbtiefe als 8 Bit eingestellt haben, lesen Sie unter Refresh nach, wie Sie die "Refresh-Rate" am besten wählen.
-

Je nach Grafikkarte kann es allerdings sein, daß gar keine Umrechnung erforderlich ist. Insbesondere die "CyberVision 64" kann 15 und 24 Bit in voller Geschwindigkeit darstellen.

6. Klicken Sie im Hauptfenster auf "Speichern", um Ihre Einstellungen dauerhaft zu sichern.

1.20 Darstellung auf der Picasso-Grafikkarte

Wenn Sie die "Picasso"-Grafikkarte von Village Tronic mit dem  CyberGraphX- oder Picasso96-System benutzen, blättern Sie bitte hierhin . Ansonsten gehen Sie bitte wie folgt vor, um ShapeShifter optimal für Ihre Karte einzurichten (die Karte darf nicht im segmentierten Modus sein):

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits geschehen.
2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "Extern".
3. Klicken Sie auf das kleine Feld rechts neben dem Feld "Externer Treiber" und wählen Sie in dem erscheinenden Dateiauswahlfenster den Treiber "Picasso" aus.
4. Für die Farbtiefe können Sie zwischen 8, 15 und 24 Bit wählen. Sie sollten zunächst "8 Bit (256 Farben)" einstellen, da bei den Tiefen "15 Bit" und "24 Bit" eine Umrechnung erforderlich ist.
5. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..." und suchen Sie sich einen Picasso-Modus aus, der Ihren Wünschen entspricht.
6. Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig gesetzt. Sie sollten sie nicht ändern.
7. Wenn Sie eine andere Farbtiefe als 8 Bit eingestellt haben, lesen Sie unter Refresh nach, wie Sie die "Refresh-Rate" am besten wählen.
8. Klicken Sie im Hauptfenster auf "Speichern", um Ihre Einstellungen dauerhaft zu sichern.

Beachten Sie, daß der Picasso-Blitter nur mit CyberGraphX/Picasso96 benutzt wird.

1.21 Darstellung auf der Merlin-Grafikkarte

Wenn Sie die "Merlin"-Grafikkarte von XPert/ProDev mit dem ↔
CyberGraphX-
oder Picasso96-System benutzen, blättern Sie bitte
hierhin
. Ansonsten
gehen Sie bitte wie folgt vor, um ShapeShifter optimal für Ihre Karte
einzurichten:

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits
geschehen.
2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "Extern".
3. Klicken Sie auf das kleine Feld rechts neben dem Feld "Externer Treiber"
und wählen Sie in dem erscheinenden Dateiauswahlfenster den Treiber
"Merlin" aus.
4. Für die Farbtiefe können Sie zwischen 8, 15 und 24 Bit wählen.
Sie sollten zunächst "8 Bit (256 Farben)" einstellen, da bei den
Tiefen "15 Bit" und "24 Bit" eine
Umrechnung
erforderlich ist.
5. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..."
und suchen Sie sich einen Merlin-Modus aus, der Ihren Wünschen
entspricht.
6. Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig gesetzt.
Sie sollten sie nicht ändern.
7. Wenn Sie eine andere Farbtiefe als 8 Bit eingestellt haben, lesen Sie
unter
Refresh
nach, wie Sie die "Refresh-Rate" am besten wählen.
8. Klicken Sie im
Hauptfenster
auf "Speichern", um Ihre Einstellungen
dauerhaft zu sichern.

Beachten Sie, daß der Merlin-Blitter nur mit CyberGraphX/Picasso96 benutzt
wird.

1.22 Darstellung auf der Retina-Z3-Grafikkarte

Wenn Sie die "Retina Z3"-Grafikkarte von MacroSystem mit dem ↔
CyberGraphX-

oder Picasso96-System benutzen, blättern Sie bitte
hierhin
. Ansonsten
gehen Sie bitte wie folgt vor, um ShapeShifter optimal für Ihre Karte
einzurichten:

1. Die "RetinaEmu" muß aktiviert sein, um die Karte mit ShapeShifter benutzen zu können. Die ältere Retina Z2 läßt sich nicht verwenden.
2. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits geschehen.
3. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "Extern".
4. Klicken Sie auf das kleine Feld rechts neben dem Feld "Externer Treiber" und wählen Sie in dem erscheinenden Dateiauswahlfenster den Treiber "Retina Z3" aus.
5. Für die Farbtiefe können Sie zwischen 8, 15 und 24 Bit wählen. Sie sollten zunächst "8 Bit (256 Farben)" einstellen, da bei den Tiefen "15 Bit" und "24 Bit" eine Umrechnung erforderlich ist.
6. Klicken Sie zur Einstellung des Bildschirmmodus auf "Auswählen..." und suchen Sie irgendeinen Modus aus, egal welchen.
7. In den Feldern "Größe" müssen Sie die gewünschte Auflösung des Bildschirms angeben, z.B. "640" \times "480".
8. Wenn Sie eine andere Farbtiefe als 8 Bit eingestellt haben, lesen Sie unter
Refresh
nach, wie Sie die "Refresh-Rate" am besten wählen.
9. Klicken Sie im
Hauptfenster
auf "Speichern", um Ihre Einstellungen dauerhaft zu sichern.

Beachten Sie, daß der Retina-Blitter nur mit CyberGraphX/Picasso96 benutzt wird.

1.23 Darstellung in einem Fenster auf der Workbench

Sie können ShapeShifter auch die Macintosh-Oberfläche in einem \leftrightarrow
Fenster
auf der Workbench darstellen lassen. Dabei wird der Amiga-Mauszeiger benutzt, um die Symbole und Menüs des Macintosh zu bedienen. Leider ist die Darstellung z.Z. nur zweifarbig. Gehen Sie bitte wie folgt vor, um ShapeShifter dafür einzurichten:

1. Rufen Sie das Fenster "Grafikeinstellungen" auf, falls nicht bereits geschehen.

2. Stellen Sie den Bildschirmtyp auf "Amiga-Fenster".
3. Geben Sie in den Feldern "Größe" die gewünschte Größe des Fensters (und damit der Macintosh-Oberfläche) ein.
4. Tragen Sie als "Refresh-Rate" "1" oder "2" ein.
5. Klicken Sie im
Hauptfenster
auf "Speichern", um Ihre Einstellungen
dauerhaft zu sichern.

1.24 Verwenden von Video-Auflösungen

Im Gegensatz zu den meisten Macintosh-Modellen können Sie mit ShapeShifter ohne Probleme Mac-Grafiken auf Video aufzeichnen oder auf einem Fernseher darstellen. Dabei ist folgendes zu beachten:

1. Sie müssen einen Bildschirmmodus wählen, der videokompatibel ist, also einen mit 15kHz horizontaler und 50Hz (NTSC: 60Hz) vertikaler Ablenkfrequenz, z.B. einen der "PAL ..."-Modi.
2. Wenn Sie den gesamten Bildschirm ohne störenden Rand ausnutzen möchten, müssen Sie in der Bildschirmmodus-Auswahl den Randbereich auf "Grafik-Abmessung", "Extreme Abmessung" oder "Maximale Abmessung" stellen. Welchen Bereich die Abmessungen jeweils umfassen, können Sie im Overscan-Voreinsteller sehen und ändern.
3. Viele Grafikkarten sind nicht videokompatibel. Wenn Ihre Grafikkarte keine Videoauflösungen darstellen kann (entnehmen Sie dies dem Handbuch zur Karte), müssen Sie mit der eingebauten Amiga-Grafik arbeiten.

1.25 Verwenden von zwei Monitoren

Wenn Sie zwei Monitore an Ihrem Amiga angeschlossen haben (einen Monitor am eingebauten Monitoranschluß und einen zweiten Monitor an einer Grafikkarte), können Sie von Macintosh aus beide Monitore gleichzeitig verwenden und Fenster zwischen beiden hin- und herschieben. So können Sie z.B. einen hochauflösenden Monitor an einer Grafikkarte für die Darstellung und Bearbeitung einer 24-Bit-Grafik in einem Bildbearbeitungsprogramm benutzen und die Werkzeugpaletten und Fenster des Finders auf einen zweiten Monitor verlagern, um für die 24-Bit-Darstellung mehr Platz zu haben.

Stellen Sie dazu das oberste Symbol im Fenster "Grafikeinstellungen" auf "2 Monitore" und nehmen Sie die Einstellungen für den zweiten Monitor in der rechten Symbolgruppe genauso vor, wie die für den ersten Monitor in der linken. Dabei gibt es nur wenige Einschränkungen:

- Sie können nicht beide Monitore auf "Amiga Bitplanes" stellen

- Sie können den Bildschirmtyp "Amiga-Fenster" nicht verwenden
- Ihre Grafikkarte muß den Betrieb von zwei Monitoren erlauben.
Bei CyberGraphX-Karten müssen Sie die Umgebungsvariablen "KEEPAMIGAVIDEO" und "NOPASSTHROUGH" auf 1 setzen. Für andere Karten, konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihrer Karte.

Nachdem Sie die Einstellungen für zwei Monitore vorgenommen und den Macintosh gestartet haben, müssen Sie zuerst das Kontrollfeld "Monitore" öffnen und die Anordnung und Farbdarstellung beider Monitore einstellen. Wenn Sie ShapeShifter zuvor nur mit einem Monitor benutzt haben, wird die Darstellung auf dem zweiten Monitor erst nach dem Schließen des Kontrollfeldes aktiv.

1.26 Ändern der Bildschirmgröße

Die Werte in den Feldern "Größe" werden automatisch richtig \leftrightarrow gesetzt,
wenn Sie einen Bildschirmmodus auswählen.

Sie können die Größe (in Pixeln) nachträglich ändern, indem Sie von Hand andere Werte eintragen. Durch das Einstellen einer kleineren Größe können Sie z.B. die Geschwindigkeit des
Refresh
erhöhen.

1.27 Einstellen des Refreshs

Mit dem Feld "Refresh-Rate" stellen Sie ein, wieviel Rechenzeit freibleiben soll, wenn der von Ihnen gewählte Bildschirmmodus einen regelmäßigen Refresh (Umrechnen des Bildschirmspeichers) notwendig macht. Die Angabe ist in 1/50 Sekunden. Z.B. läßt eine Einstellung von "5" eine Zehntelsekunde zwischen zwei Refreshes frei.

Sinnvolle Werte für einen Amiga 4000/030 sind 5 (2 Bit), 20 (4 Bit) und 60 (8 Bit), die 8-Bit-Auflösung ist allerdings zum halbwegs vernünftigen Arbeiten zu langsam. Wollen Sie regelmäßig mit mehr als 2 Farben arbeiten, sollten Sie eine Grafikkarte verwenden, die über "Chunky"-Modi verfügt (dies sind z.B. alle Karten, die auf VGA-Chips basieren, bei 256 Farben). Dann ist das Umrechnen nicht mehr erforderlich und die Geschwindigkeit nimmt stark zu.

Wenn Sie einen 68040/060-Prozessor besitzen und die Option "MMU-Refresh" eingeschaltet haben, versucht ShapeShifter, die MMU zu benutzen, um nur noch diejenigen Teile des Bildschirms neu zu berechnen, die sich auch tatsächlich geändert haben. In diesem Fall können Sie die Refresh-Rate getrost auf "1" setzen.

Wenn Sie keine Grafikkarte besitzen, sollten Sie "Amiga Bitplanes" und 1 Bit Farbtiefe einstellen, sonst "CyberGfx/P96"/"EGS"/"Extern" und 8 Bit Farbtiefe. Mit diesen Einstellungen erzielen Sie meistens die besten Ergebnisse.

Durch Eingabe einer kleineren Größe in den "Größe"-Feldern (z.B. 512\$\times\$384 statt 640\$\times\$480) wird die Geschwindigkeit des Refreshs stark erhöht.

Noch ein Tip: Wenn Sie einen Grafikmodus mit Refresh benutzen, sollten Sie die Option "Größter freier Block" im Fenster

Speichereinstellungen

ausgeschaltet lassen und als Mac-Speicher nicht den maximal
möglichen

Speicher einstellen, da sonst ein Teil des Bildschirmspeichers eventuell im langsameren Chip- oder 16-Bit-Speicher liegt, was die Refresh-Geschwindigkeit deutlich herabsetzt.

Hier ist eine Tabelle, die angibt, bei welcher Kombination Farbtiefe/Bildschirmtyp ein Refresh erforderlich ist:

	Farbtiefe					
Bildschirmtyp	1 Bit	2 Bit	4 Bit	8 Bit	15 Bit	24 Bit

Amiga Bitplanes	nein	ja	ja	ja	-	-
Amiga-Fenster	ja	-	-	-	-	-
CyberGfx/P96	-	-	nein	(ja)	(ja)	
EGS	-	-	nein	ja	ja	
Extern	--- abhängig vom Treiber ---					

(ja) = "nein" auf der CyberVision 64, "ja" auf allen anderen Karten

1.28 Einrichten von Datenträgern für den Macintosh

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Diskettenlaufwerken mit dem
Macintosh

benutzen, wie Sie simulierte Macintosh-Festplatten (sog. FileDisks) einrichten, ohne Ihre Festplatte neu partitionieren zu müssen, wie Sie dem Macintosh eine Partition Ihrer Festplatte oder eine eigene Festplatte zur Verfügung stellen (sog. DeviceDisks) und wie Sie SCSI-Geräte wie Wechsellplatten und CD-ROM-Laufwerke mit ShapeShifter benutzen.

Die hierzu notwendigen Einstellungen machen Sie in den Fenstern "Datenträger", "Diskettenlaufwerke" und "SCSI-Einstellungen", die durch Auswahl der Symbole "Datenträger...", "Diskettenlaufwerke..." bzw. "SCSI..." im

Hauptfenster
geöffnet werden.

Verwenden von Disketten

Einrichten einer simulierten Festplatte

Einrichten einer eigenen Macintosh-Partition

Direkte Ansteuerung von SCSI-Platten

Benutzen von CD-ROM-Laufwerken

Formatieren der Datenträger auf Macintosh-Seite

Auswahl des Startvolumens

1.29 Verwenden von Disketten

ShapeShifter kann maximal zwei Diskettenlaufwerke von der Macintosh-Seite aus verwenden. Sie können bei laufender Emulation sowohl mit Macintosh- als auch mit Amiga-Disketten normal arbeiten. Lediglich beim Auswurf von Disketten verhält sich ShapeShifter anders als ein richtiger Macintosh.

Welche Diskettenformate ShapeShifter verarbeiten kann, hängt davon ab, was für ein Laufwerk in Ihrem Amiga installiert ist:

Größe Format	Benötigte Hardware/Software
720K Mac/PC DD	Jedes Amiga-Diskettenlaufwerk, mfm.device V38/V40/V41
800K Mac DD	Original Macintosh-Laufwerk und ein von CrossMAC unterstützter Adapter zum Anschluß des Laufwerks oder jedes Amiga-Diskettenlaufwerk mit der A-Max II+/IV-Karte, mfm.device V41
800K A-Max/ Emplant DD	Jedes Amiga-Diskettenlaufwerk, mfm.device V41
1440K Mac/PC HD	Amiga-HD-Laufwerk, mfm.device V38/V40/V41 ODER Catweasel-Controller mit HD-Laufwerk, multidisk.device

mfm.device V38/V40 ist Teil der CrossDOS-Version, die mit Amiga OS 2.1 (und später) mitgeliefert wird. mfm.device V41 ist in den kommerziellen Versionen von CrossDOS und CrossMAC von Consultron enthalten.

Die 720K- und 1440K-Formate können gelesen, geschrieben und formatiert werden. Die 800K-Formate können nur gelesen und geschrieben, aber nicht mit ShapeShifter formatiert werden. Um die PC-(MS-DOS)-Formate benutzen zu können, muß eine geeignete Macintosh-Systemerweiterung installiert sein, wie z.B. "PC Exchange" oder "Access PC".

Mit der Ausnahme des "800K A-Max/Emplant DD"-Formates können alle oben genannten Formate auf einem echten Macintosh gelesen, geschrieben und formatiert werden, wobei für die PC-Formate ebenfalls "PC Exchange" oder "Access PC" benötigt wird. Um das 720K-Mac-Format zu formatieren, ist allerdings die "720K Diskettenformatierer"-Systemerweiterung nötig.

Das 800K-Mac-DD-Format erfordert ein original Mac-Laufwerk oder die A-Max II+/IV-Karte, da diese Disketten wie C64-Disketten in verschiedene Geschwindigkeitszonen unterteilt sind, die mit Amiga-Laufwerken nicht gelesen werden können.

Beim Einlegen einer Amiga-Diskette bei laufender Emulation erscheint auf dem Macintosh eine Dialogbox mit der Meldung "Unlesbare Diskette". Sie können die Diskette aber von der Amiga-Seite aus normal lesen und beschreiben.

Welche Diskettenlaufwerke ShapeShifter als erstes und zweites Macintosh-

Laufwerk benutzen soll, stellen Sie im Fenster "Diskettenlaufwerke" unter "Floppy 1" und "Floppy 2" ein. Mit einem Klick auf "Suchen" ermittelt ShapeShifter selbständig die ersten beiden am Amiga angeschlossenen Laufwerke. "PH0:" und "PH1:" bezeichnen das erste und zweite Laufwerk des Catweasel-Controllers (die Namen sind symbolisch, PH0:/PH1: muss nicht gemounted sein).

Bei einem richtigen Macintosh werden Disketten elektrisch ausgeworfen, wenn der entsprechende Menüpunkt ausgewählt wurde oder ein Disketten-Icon auf den Papierkorb gezogen wurde. Das soll u.a. verhindern, daß eine Diskette vorzeitig vom Benutzer entnommen wird, da der Macintosh einige wichtige Daten im Speicher hält, die erst kurz vor dem Auswerfen auf die Diskette zurückgeschrieben werden.

Da der Amiga nur über Laufwerke mit manuellem Auswurf verfügt, benutzt ShapeShifter eine andere Methode: Die Lampe am Laufwerk bleibt bei einer eingelegten Macintosh-Diskette ständig angeschaltet, um Sie zu erinnern, daß Sie die Diskette noch nicht entnehmen dürfen. Erst wenn alle Daten geschrieben wurden und die Diskette entnahmebereit ist (nachdem die Diskette auf den Papierkorb gezogen wurde), geht das Licht aus und eine blinkende Ziffer in der oberen rechten Bildschirmecke zeigt an, daß die entsprechende Diskette entnommen werden kann. Dabei steht eine '1' für das erste Diskettenlaufwerk und eine '2' für das zweite.

Die normale Prozedur zur Entnahme einer Macintosh-Diskette sieht also so aus:

1. Disketten-Icon auf den Papierkorb ziehen
2. Warten, bis die blinkende Ziffer erscheint und die Lampe am Laufwerk ausgeht (manchmal erscheint die Ziffer nicht, aber wenn die Lampe ausgegangen ist, ist alles OK)
3. Diskette entnehmen

Wenn Sie ein echtes Mac-Laufwerk benutzen, wird die Diskette natürlich automatisch ausgeworfen.

Beim Einlegen einer Macintosh-Diskette vergeht gewöhnlich einige Zeit, bis sie erkannt wird, da zunächst das AmigaDOS darauf zuzugreifen versucht. Das kann verhindert werden, indem man bei dem entsprechenden Laufwerk das Feld "AmigaDOS sperren" im Fenster "Diskettenlaufwerke" aktiviert. Dadurch wird dieses Laufwerk komplett für AmigaDOS gesperrt, solange ShapeShifter läuft. Wollen Sie Amiga-Disketten damit lesen, müssen Sie ShapeShifter erst beenden.

1.30 Einrichten einer simulierten Festplatte

ShapeShifter erlaubt die Simulation von maximal zwei Macintosh-Festplatten in Amiga-Dateien auf Ihrer Festplatte. Diese simulierten Festplatten werden FileDisks genannt. Sie können FileDisks verwenden, wenn Sie Ihre Festplatte nicht neu partitionieren möchten oder keine eigene Festplatte für den Macintosh anschaffen wollen. Allerdings liegt die Geschwindigkeit einer FileDisk besonders bei großen Kapazitäten (ab 10MB) deutlich unter der einer echten Festplatte.

Zum Einrichten einer FileDisk klicken Sie auf das "Anlegen..."-Symbol der entsprechenden FileDisk im Fenster "Datenträger". ShapeShifter fragt nun, wie groß die FileDisk sein soll (in KB). Geben Sie einen Wert ein, der Ihren Wünschen entspricht und dem freien Platz auf Ihrer Platte angemessen ist und klicken Sie auf "Datei auswählen...". Es erscheint ein Dateiauswahlfenster, in das Sie den Namen der anzulegenden FileDisk-Datei eingeben müssen. Wenn Sie eine bereits existierende Datei auswählen, wird diese überschrieben. Nach einem Klick auf "OK" wird die Datei angelegt und der Name in das Textfeld im Einstellungsfenster eingetragen. Wenn Sie bereits eine oder mehrere FileDisks erstellt haben, können Sie den Namen auch direkt in das Textfeld eingeben oder mit dem Symbol direkt rechts vom Textfeld eine existierende Datei auswählen.

1.31 Einrichten einer eigenen Macintosh-Partition

[Hinweis: Diese Funktion ist in der unregistrierten Version nicht verfügbar]

Wenn Sie ernsthaft mit ShapeShifter arbeiten wollen, sollten Sie dem Macintosh eine eigene Festplatten-Partition oder gar eine eigene Festplatte zur Verfügung stellen. ShapeShifter erlaubt die Verwendung von maximal zwei solcher Partitionen, DeviceDisks genannt. DeviceDisks können nur mit Datenträgern mit einer Blockgröße von 512 Bytes benutzt werden.

Richten Sie zunächst auf Ihrer Amiga-Festplatte oder auf einer neuen Festplatte, die Sie für den Macintosh angeschafft haben, mit "HDToolbox" oder einem ähnlichen Installationsprogramm eine Amiga-Partition ein, deren Größe Ihren Wünschen entspricht (verwenden Sie eine eigene Festplatte, sollten Sie die gesamte Platte mit einer einzigen Partition belegen). Beachten Sie bitte, daß beim Neupartitionieren Ihrer Festplatte alle gespeicherten Daten verloren gehen. Sie sollten also erst eine komplette Sicherungskopie Ihrer Platte anfertigen, anschließend die Platte neu partitionieren und dann die Kopie auf die Platte zurückspielen.

Wenn die Partition vom Amiga erkannt wird, können Sie im Fenster "Datenträger" auf das Symbol "Auswählen..." der entsprechenden DeviceDisk klicken und die Partition über Ihrem Namen auswählen. Mit einem Klick auf "OK" analysiert ShapeShifter die Partition und trägt die für die Emulation benötigten Daten in die Textfelder ein. Erfahrene Benutzer können die Informationen in den Textfeldern auch direkt ändern, bei unsachgemäßer Änderung können jedoch Daten auf Amiga- und Macintosh-Partitionen verloren gehen. Sie können auch den Namen der Amiga-Partition direkt in das DeviceDisk-Textfeld eingeben. Dann analysiert ShapeShifter die Partition zur Laufzeit.

Wenn sich die Partition auf einem Wechselmedium (z.B. SyQuest oder CD-ROM befindet), müssen Sie noch "Wechselmedium" anklicken, damit Medienwechsel erkannt werden.

Sie sollten nun auf

Speichern

klicken, um die DeviceDisk dauerhaft

verfügbar zu machen. Wenn die DeviceDisk von der Macintosh-Seite aus formatiert wurde, können Sie die Partition mit "HDToolbox" auf "NoMount"

stellen, so daß das Amiga-Betriebssystem sich nicht mehr um die Partition kümmert (sie wird ja jetzt nur noch vom Macintosh aus benutzt).

1.32 Direkte Ansteuerung von SCSI-Platten

[Hinweis: Diese Funktion ist in der unregistrierten Version nicht verfügbar]

SCSI-Fest- und -Wechselplatten sollten, wenn möglich, als DeviceDisks eingerichtet werden, da damit der Datendurchsatz höher ist.

Sie können aber auch eine komplette, eigene Festplatte mit direktem SCSI-Zugriff (siehe

hier

) partitionieren und formatieren, wie Sie es mit der Festplatte eines echten Macintosh auch machen würden. Bei diesem Vorgang wird auch ein Mac-SCSI-Treiber auf die Platte kopiert. Um dies zu tun, benötigen Sie ein Macintosh-Festplatten-Installationsprogramm, wie das von Apple, das auf der "Dienstprogramme"-Diskette mitgeliefert wird oder das bessere "Apple HD SC Setup" oder den "HDT Primer" von FWB.

Das Apple-Programm auf der "Dienstprogramme"-Diskette funktioniert nur mit Apple-OEM-Laufwerken. Dies kann man jedoch umgehen, indem man im Fenster "SCSI-Einstellungen" das Feld "Apple Festplatten-Emulation" aktiviert. Nach dem Formatieren und Partitionieren können und sollten Sie diese Option wieder ausschalten.

1.33 Formatieren der Datenträger auf Macintosh-Seite

Nach dem erfolgreichen Einrichten einer File- oder DeviceDisk müssen diese nach dem Start des Emulators noch vom Mac aus formatiert werden. Wird der Datenträger erkannt, erscheint unmittelbar nach dem Start des Finders eine Dialogbox mit der Meldung "Fehlerhaftes Volume" oder "Volume unlesbar" und dem Icon des Datenträgers. Für die FileDisks ist dies ein Blatt Papier mit umgeknickter Ecke, einem Amiga-Haken und der Nummer 1 oder 2, für die DeviceDisks eine Diskette, ebenfalls mit Amiga-Haken und der Nummer 1 oder 2. Nach einem Klick auf "Initialisieren" und der Eingabe des Volume-Namens wird der Datenträger formatiert, was recht schnell geht. Anschließend steht die File-/DeviceDisk als Macintosh-Volume zur Verfügung.

1.34 Auswahl des Startvolumens

Wenn Sie mehrere startfähige Datenträger für den Macintosh ←
eingrichtet

haben, können Sie auswählen, von welchem Datenträger gestartet werden soll. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Das "Startvolume"-Kontrollfeld auf dem Mac, 2. das "Starten von"-Symbol im Datenträger-Fenster.

Das Kontrollfeld funktioniert nur mit echten SCSI-Geräten, das "Starten von"-Symbol nur mit File-/DeviceDisks. Dabei hat die Einstellung in ShapeShifter Priorität über die des Kontrollfelds. Nur wenn das Symbol auf "Letzte Auswahl" steht, wird die Einstellung des Kontrollfelds berücksichtigt. Stellt man das Symbol auf "Egal", wird vom ersten bootfähigen Datenträger gestartet, der gefunden wird (in der Reihenfolge Diskette -> SCSI-Gerät -> DeviceDisk -> FileDisk).

Anders ausgedrückt: Die Einstellung "Letzte Auswahl" des "Starten von"-Symbols wechselt das Startvolumen nicht explizit (dies entspricht dem bisherigen Verhalten von ShapeShifter). Stellt man z.B. "FileDisk 1" als Startvolumen ein, wird von der ersten FileDisk gebootet. Stellt man danach "Letzte Auswahl" ein, wird immer noch von der FileDisk gebootet. Wählt man dann "Egal" aus, wird wieder vom ersten gefundenen Datenträger gestartet. Setzt man es dann auf "Letzte Auswahl", wird weiterhin vom ersten gefundenen Datenträger gestartet.

Um von CD-ROM zu booten, muß das "Starten von"-Symbol auf "CD-ROM" gestellt werden. Das Booten von CD-ROM funktioniert nur mit dem

eingebauten CD-ROM-Treiber

.

1.35 Benutzen von CD-ROM-Laufwerken

[Hinweis: Diese Funktion ist in der unregistrierten Version nicht verfügbar]

Zum Zugriff auf CD-ROM-Laufwerke gibt es mit ShapeShifter zwei Möglichkeiten:

1. Als "DeviceDisk" unter Verwendung des mitgelieferten "empcd.device" von Nicola Salmoria. Diese Methode ist schneller, benötigt keinen speziellen Macintosh-Treiber und funktioniert auch mit IDE-Laufwerken, aber es lassen sich nur Daten-CDs verwenden.
2. Über direkten SCSI-Zugriff. Diese Methode ist zwar langsamer, aber mit Macintosh-Programmen kompatibler und es lassen sich Audio- und Hybrid-CDs und (ein geeignetes Laufwerk vorausgesetzt) Programme zum Lesen von CD-DA benutzen. Allerdings setzt der direkte SCSI-Zugriff ein echtes SCSI-Laufwerk (oder ein IDE-Laufwerk mit leistungsfähiger SCSI-Emulation) voraus.

Zur Verwendung des "empcd.device" lesen Sie bitte die diesem Treiber beiliegende Anleitung im Archiv "empcd14.lha".

Für den direkten SCSI-Zugriff, lesen Sie bitte
hier
, wie Sie die SCSI-

Einstellungen in ShapeShifter vornehmen. Sie benötigen dann zusätzlich noch einen für Ihr CD-ROM-Laufwerk geeigneten Macintosh-Treiber, z.B. den frei verfügbaren Treiber von NEC (der auch mit Laufwerken anderer Hersteller funktioniert) oder das erweiterte "CD-ROM ToolKit" von FWB.

Wenn Sie keinen geeigneten Treiber besitzen, aber ein CD-ROM-Laufwerk haben, das dem SCSI-2-Standard entspricht, können Sie es unter ShapeShifter auch mit dem in ShapeShifter eingebauten CD-ROM-Treiber benutzen.

Aktivieren Sie dazu das Feld "Generischen CD-ROM-Treiber benutzen" im Fenster "SCSI-Einstellungen". Sie benötigen dann keine spezielle Treibersoftware mehr. Wenn Sie für Ihr Laufwerk einen anderen Macintosh-Treiber verwenden, sollten Sie dieses Feld nicht auswählen.

Der eingebaute CD-ROM-Treiber besitzt einige Einschränkungen. Insbesondere kann er nur maximal ein Laufwerk ansteuern (das mit der niedrigsten ID) und von CDs mit mehreren Datentracks nur den ersten Track lesen.

Einige Laufwerke arbeiten mit dem eingebauten CD-ROM-Treiber nicht zusammen. In diesem Fall müssen Sie einen anderen CD-ROM-Treiber benutzen oder das Laufwerk mit dem "empcd.device" ansteuern.

1.36 Benutzen von SCSI-Geräten

[Hinweis: Diese Funktion ist in der unregistrierten Version nicht verfügbar]

Wenn Ihr Amiga über einen SCSI-Anschluß verfügt (ist beim Amiga 3000/4000T eingebaut, ansonsten können Sie einen handelsüblichen SCSI-Adapter verwenden), erlaubt ShapeShifter die Benutzung von SCSI-Geräten wie CD-ROM-Laufwerken, Scannern und Streamern vom Macintosh aus. Die dazu notwendigen Einstellungen werden im Fenster "SCSI-Einstellungen" getroffen, das Sie durch einen Klick auf das Symbol "SCSI..." im

Hauptfenster
öffnen

können.

ShapeShifter für SCSI einrichten

Ausschalten einzelner SCSI-IDs

Ansteuerung von SCSI-Platten

Benutzen von CD-ROM-Laufwerken

Geschwindigkeit und Speicherbedarf

SCSI-Optionen und defekte Treiber

1.37 ShapeShifter für SCSI einrichten

Dem Macintosh steht unter ShapeShifter ein einziger SCSI-Bus mit bis zu sieben angeschlossenen Geräten zur Verfügung, die über eine ID von 0 bis 6

angesprochen werden.

Wenn Sie das Fenster "SCSI-Einstellungen" öffnen, sehen Sie im oberen Teil des Fensters sieben Reihen mit Symbolen, von denen jede zu jeweils einer ID gehört, deren Nummer ganz links in der Reihe steht. Jede Reihe enthält drei Symbole, und zwar

- Ein Auswahlfeld, mit dem der Zugriff des Macintosh auf diese ID ein- oder ausgeschaltet werden kann. Ist das Feld nicht abgehakt, so ist für den Macintosh an dieser ID kein Gerät angeschlossen, auch wenn die beiden anderen Symbole ein angeschlossenes Gerät angeben.
- Ein Textfeld ("SCSI-Treiber"), in das Sie den Namen des für diese ID zu verwendenden Amiga-SCSI-Treibers eingeben müssen. Auf dem Amiga 3000/4000T oder bei Verwendung der Commodore-SCSI-Karten A2091 oder A4091 ist dies z.B. "scsi.device". Verwenden Sie einen SCSI-Adapter eines Fremdherstellers, lesen Sie hierzu im Handbuch Ihres SCSI-Adapters nach, welchen Namen der Treiber besitzt.
- Ein Zahlenfeld ("Einheit") zur Eingabe der Einheitennummer, die mit dieser ID angesprochen werden soll. Die Einheitennummer entspricht normalerweise der wirklichen SCSI-ID des Gerätes. Wenn Sie mehrere SCSI-Adapter desselben Herstellers eingebaut haben, können Sie mit der Hunderterstelle der Einheitennummer auswählen, welche Karte benutzt werden soll, wenn beide denselben Treiber verwenden.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den wirklichen SCSI-IDs bzw. Einheitennummern der Geräte und den logischen, unter denen sie vom Macintosh aus erscheinen. Hierzu zwei Beispiele:

1. Sie haben ein CD-ROM-Laufwerk (ID 2) und einen Scanner (ID 6) am eingebauten SCSI-Anschluß eines Amiga 3000. Um beide Geräte mit dem Macintosh benutzen zu können, müssen Sie in der Reihe von ID 2 als SCSI-Treiber "scsi.device" und als Einheit "2" und in der Reihe von ID 6 als Treiber ebenfalls "scsi-device" und als Einheit "6" eintragen. Außerdem müssen Sie die Auswahlfelder für ID 2 und ID 6 abgehakt sein. Damit würde das CD-ROM von Macintosh aus unter ID 2 und der Scanner unter ID 6 erscheinen, genauso wie vom Amiga aus auch.

Ebensogut hätten Sie auch in der Reihe von ID 0 "scsi.device"/Einheit 6 und in der Reihe von ID 1 "scsi.device"/Einheit 2 eintragen und die Auswahlfelder von ID 0 und ID 1 abhaken können. Damit wäre für den Macintosh das CD-ROM an ID 1 und der Scanner an ID 0 angeschlossen, obwohl sich die wirklichen SCSI-IDs der Geräte nicht geändert haben.

2. Sie haben einen Amiga 4000 mit einer "GVP Series II"- und einer "Fastlane Z3"-Karte. An der Fastlane sind verschiedene Festplatten angeschlossen, von denen Sie die mit der ID 3 unter ShapeShifter mit direktem SCSI-Zugriff nutzen möchten. An der GVP-Karte (mit Guru-ROM) hängt ein Streamer, ebenfalls mit der ID 3, den Sie auch mit dem Macintosh benutzen möchten. Sie können nun z.B. in der Reihe von ID 0 als SCSI-Treiber "z3scsi.device"/Einheit 3 und in der Reihe von ID 1 als Treiber "omniscsi.device"/Einheit 3 eingeben und beide IDs abhaken. Dann können Sie vom Macintosh die Festplatte unter ID 0 und den Streamer unter ID 1 ansprechen.

1.38 Ausschalten einzelner SCSI-IDs

Die Auswahlfelder neben den Zahlen "0" bis "6" am linken Fensterrand der "SCSI-Einstellungen" dienen dazu, einzelne logische SCSI-IDs ein- bzw. auszuschalten. Damit können Sie z.B. verhindern, daß Sie auf Geräte, die Sie nicht benutzen wollen, die aber eine lange Initialisierungsphase haben, warten müssen oder Sie können Geräte abschalten, die mit bestimmten Programmen nicht zusammenarbeiten.

1.39 Geschwindigkeit und Speicherbedarf

ShapeShifter benutzt bei der SCSI-Datenübertragung Puffer, die im Speicher angelegt werden. Je nachdem, in welchem Speicherbereich diese Puffer liegen, kann die Geschwindigkeit der Übertragung stark schwanken.

Mit dem Symbol "Speichertyp" können Sie auswählen, in welchem Speicherbereich die Puffer angelegt werden sollen. Die Einstellung beeinflußt bei einem richtig konfigurierten SCSI-Adapter nur seine Geschwindigkeit und nicht die Sicherheit der Übertragung.

Besitzen Sie einen PIO-Adapter können Sie "Egal" einstellen, bei einem DMA-fähigen Zorro-II-Adapter (z.B. GVP Serie II) sollten Sie auf dem Amiga 2000/3000 "24-Bit-DMA" und auf dem Amiga 4000 "Chip-RAM" wählen, bei einem Zorro-III-Adapter (z.B. A4091 oder Fastlane Z3) ist "Egal" die beste Einstellung. Wenn Sie vom letzten Satz nur die Hälfte verstanden haben, macht auch nichts. Setzen Sie die Einstellung einfach auf "Egal" oder experimentieren Sie etwas herum (sie können auch ein Macintosh-Programm zur SCSI-Geschwindigkeitsmessung benutzen, um die beste Einstellung zu finden).

Wenn das Symbol "Direkte Übertragung" aktiviert ist, umgeht ShapeShifter seine Puffer wenn möglich, und überträgt die Daten direkt von der SCSI-Karte in den Macintosh-Speicher (und zurück). Dies ist mit einigen Macintosh-Programmen weniger kompatibel, aber es benötigt weniger Speicher und ist mit SCSI-Adapttern, die DMA in 32-Bit-Speicher ausführen können, schneller. Wenn Sie wiederholt Meldungen wie "Could not allocate buffer for reading" von ShapeShifter bekommen, sollten Sie auch dieses Symbol aktivieren. Einige SCSI-Treiber mit defekter HD_SCASICMD-Schnittstelle benötigen ebenfalls diese Einstellung.

Der "Sommer"-Modus dient zur Umgehung eines Fehlers in SCSI-Karten von phase 5. Benutzer anderer SCSI-Karten sollten diese Option ausgeschaltet lassen.

1.40 SCSI-Optionen und defekte Treiber

Die Treiber von Amiga-SCSI-Karten fallen in eine von zwei Kategorien: Fehlerfreie Treiber und fehlerhafte Treiber. Leider gehören sehr viele Treiber der zweiten Kategorie an.

Ein fehlerfreier Treiber (z.B. GVP-Adapter mit Guru-ROM, neuere Versionen des Oktagon, Masoboshi) ist daran zu erkennen, daß er unter ShapeShifter mit den folgenden Einstellungen funktioniert:

- SCSI-Speichertyp: Egal
- Direkte Übertragung: An
- "Sommer"-Modus: Aus

Funktioniert ein Treiber nicht mit dieser Einstellung, ist er defekt. Punkt. Um auch kaputte Treiber einigermaßen zur Zusammenarbeit zu überreden, bietet ShapeShifter einige Möglichkeiten an:

Für alte DMA-SCSI-Karten, die auch von der Amiga-Seite aus ohne eine korrekte Einstellung des "Mask"-Wertes nicht funktionieren (z.B. GVP-Adapter ohne Guru-ROM), muß der "Speichertyp" auf "Chip-RAM" oder "24-Bit DMA" stehen und die "Direkte Übertragung" ausgeschaltet sein.

Für ältere Oktagon/AT-Bus 2008/AlfaPower/TandemAT/ALF2/ALF3 wird das Programm "SSOktaPatch" mitgeliefert, das die Fehler in deren Treibern korrigiert (siehe die Datei "README" im Archiv "SSOktaPatch.lha").

SCSI-Produkte von phase 5 mit Treibern <V7 haben eine defekte HD_SCASICMD-Schnittstelle, die den Betrieb mit ShapeShifter einschränkt. Es gibt drei Lösungen:

- a) Besorgen Sie sich ein neueres ROM für ihre SCSI-Karte.
- b) Schalten Sie mit dem Programm "UnitControl", das der SCSI-Karte beiliegt, den Übertragungsmodus für HD_SCASICMD-Befehle auf "polling". Dadurch werden alle SCSI-Vorgänge stark verlangsamt, aber es funktioniert.
- c) Wenn Sie kein Polling verwenden möchten, muß die Option "Direkte Übertragung" unbedingt eingeschaltet werden. Für einige Mac-CD-ROM-Treiber ist zusätzlich die Benutzung des "Sommer"-Modus notwendig. Der "Sommer"-Modus betrifft nur Fest-/Wechselplatten und CD-ROMs und setzt die generelle Kompatibilität auf Mac-Seite stark herab. Er sollte daher nur benutzt werden, wenn dies notwendig ist.

Uralte SCSI-Karten, die überhaupt keine HD_SCASICMD-Schnittstelle haben (z.B. "Next Generation") können mit ShapeShifter nicht verwendet werden. Daran wird sich auch nichts ändern.

1.41 Benutzen der Amiga-Schnittstellen vom Macintosh

Die Modem- und Druckerports des Macintosh werden von ShapeShifter ↔ auf

Amiga-Schnittstellen umgeleitet. In den seriellen Einstellungen von ShapeShifter geben Sie an, welcher Port auf welchen Treiber gelegt werden soll. ShapeShifter unterstützt alle Treiber, die zum "serial.device" oder

zum "parallel.device" des AmigaOS kompatibel sind, also auch die Treiber der meisten I/O-Erweiterungskarten.

Alle hierzu nötigen Einstellungen nehmen Sie im Fenster "Serielle Einstellungen" vor, das sich nach einem Klick auf das Symbol "Seriell..." im

Hauptfenster

von ShapeShifter öffnet. Für Modem- und Druckerport sind jeweils dieselben Symbole vorhanden.

In dem großen Textfeld steht der Name des Treibers (z.B. "serial.device"). Bei Treibern auf Diskette kann dieser auch mit dem Symbol "Auswählen..." ausgesucht werden.

Verwenden Sie eine I/O-Erweiterungskarte, die mehrere Anschlüsse besitzt, können Sie im Feld "Geräte-Einheit" die Einheiten-Nummer des von Ihnen gewünschten Anschlusses eingeben. Lesen Sie bitte im Handbuch Ihrer Karte nach, welche Nummer welchem Anschluß entspricht. Für Standard-Amigas mit einer seriellen und einer parallelen Schnittstelle geben Sie hier "0" ein.

Sie müssen ShapeShifter nun noch mitteilen, ob der gewählte Anschluß ein serieller oder ein paralleler ist, da diese unterschiedliche Eigenschaften besitzen (z.B. besitzt eine parallele Schnittstelle keine Einstellung für die Baudrate). Aktivieren oder deaktivieren Sie hierzu das Feld "Paralleles Gerät".

Wollen Sie z.B. den Modemport auf den eingebauten seriellen Anschluß des Amiga und den Druckerport auf den parallelen Anschluß umleiten, geben Sie bitte folgendes ein:

- Für den Modemport: "serial.device", Einheit 0, kein paralleles Gerät
- Für den Druckerport: "parallel.device", Einheit 0, paralleles Gerät

Wenn Sie eine A-Max-II+/IV- oder Emplant-Karte in Ihrem Amiga installiert haben, können Sie die Modem- und Druckerports der Karte von ShapeShifter aus benutzen, wenn Sie das Symbol "A-Max/Emplant" aktivieren.

Macintosh-Rechner verwenden runde Mini-DIN-Buchsen für die Ports, Sie können also Macintosh-Geräte nicht an normale Amigas anschließen (die 7-fach serielle Karte von Commodore und die A-Max-/Emplant-Karten haben jedoch diese Anschlüsse). Dazu gibt es folgende Lösung: Die allerersten Macintosh-Modelle hatten keine Mini-DIN-Buchsen, sondern 9-polige D-SUB-Stecker, wie sie z.B. auch an PC/ATs vorhanden sind. Mit einem Adapter von einer 25-poligen D-SUB-Buchse auf einen 9-poligen D-SUB-Stecker (gibt's in jedem PC-Geschäft) und einem Adapter von einer 9-poligen D-SUB-Buchse auf eine Mini-DIN-Buchse (erhältlich bei Apple und Drittanbietern) kann jeder Amiga mit einem Macintosh-gerechten Anschluß versehen werden.

Noch ein Wort zu parallelen Geräten: Da diese für den Macintosh auch seriell sind, stehen natürlich dort auch alle Einstellungen zur Verfügung, die für serielle Schnittstellen typisch sind, z.B. Baudrate, Parität etc. Bei parallelen Geräten werden alle diese Einstellungen ignoriert, bis auf "Hardware-(CTS)-Handshake", das auf das parallele "ACK-Handshake" umgeleitet wird. Damit können Sie Datenverluste beim Übertragen von Daten zu parallelen Druckern verhindern.

1.42 Benutzen von Druckern

Um einen Drucker mit Centronics-Schnittstelle zu benutzen, müssen Sie in den

seriellen Einstellungen von ShapeShifter für den Druckerport das zum Druckeranschluß gehörige Device auswählen (i.A. wird dies für den eingebauten Parallelport "parallel.device" sein, auf keinen Fall jedoch "printer.device!") und das Feld "Paralleles Gerät" aktivieren.

Dann müssen Sie auf Mac-Seite einen geeigneten Druckertreiber installieren. Sie können keinen einzigen der mit System 7 mitgelieferten Treiber mit ShapeShifter verwenden (die einzige Ausnahme ist ein Apple LaserWriter mit EtherTalk-Anschluß). Der "DeskWriter"-Treiber funktioniert nicht mit dem "DeskJet". Für Epson-kompatible Drucker können Sie "Chuck's Printer Driver", für HP-PCL-kompatible Drucker den "HPDJ" benutzen (beide sind per FTP und auch in vielen Mailboxen frei erhältlich). Für einige Drucker gibt es spezielle Mac-Treiber, die auch mit ShapeShifter funktionieren (z.B. für den Epson Stylus). Von GDT Softworks gibt es ein recht universelles Treiberpaket namens "Power Print" (siehe hier).

1.43 Einbindung in Ethernet-Netzwerke

ShapeShifter unterstützt Ethernet-Karten mit SANA-II-Treiber (z.B. A2065 oder Ariadne) zur Verwendung mit AppleTalk, MacTCP und MacIPX. Die Verwendung von Arcnet ist nicht möglich.

Alle hierzu nötigen Einstellungen nehmen Sie im Fenster "Netzwerk-Einstellungen" vor, das sich nach einem Klick auf das Symbol "Netzwerk..." im

Hauptfenster von ShapeShifter öffnet.

Im Feld "Netzwerk-Treiber" geben Sie den kompletten Pfad zu dem zu verwendenden SANA-II-Treiber an (z.B. "DEVS:Networks/a2065.device"). Sie können den Treiber auch mit einem Klick auf "Auswählen..." mit einem Dateiauswahlfenster aussuchen. Die Einstellung "Geräte-Einheit" dient zur Auswahl der Netzwerkkarte, falls Sie mehrere installiert haben, die über denselben Treiber angesprochen werden.

Wichtige Dinge, die Sie beachten sollten:

- Die Verwendung von Ethernet erfordert eine korrekte Installation der Macintosh-Systemsoftware (inklusive EtherTalk-Software!). Von der Verwendung von System 7.0.1 wird dringend abgeraten.
- Wenn MacTCP benutzt werden soll, darf auf der Amiga-Seite zur gleichen

Zeit weder AmiTCP noch Envoy auf derselben Ethernet-Karte laufen.

1.44 Einbindung in LocalTalk-Netzwerke

Die Benutzung von LocalTalk ist nur in Verbindung mit einer Emplant-Karte mit SCC möglich. Die Karte wird von ShapeShifter automatisch erkannt und benutzt. Sie müssen nur im "Netzwerk"-Kontrollfeld auf LocalTalk schalten, da ShapeShifter als Vorgabe EtherTalk benutzt. Der Anschluß an das Netzwerk erfolgt über die "Printer"-Buchse der Emplant-Karte.

Ohne eine Emplant-Karte ist LocalTalk nicht möglich und das Umschalten auf LocalTalk im "Netzwerk"-Kontrollfeld führt zu einem Systemabsturz.

1.45 Vernetzen zweier Amigas mit PLIP

Zwei mit MacOS unter ShapeShifter laufende Amigas können über PLIP ↔
vernetzt

werden, wobei fast alle Netzwerkfunktionen von MacOS zur Verfügung stehen. Die PLIP-Hardware erscheint dabei auf Mac-Seite als Ethernet-Hardware und wird genau wie eine Ethernet-Karte konfiguriert und angesprochen.

Benötigt wird dazu ein SANA-II-PLIP-Treiber, der über das Aminet verfügbar ist (Verzeichnis "/comm/net"; ich empfehle "magPLIP" von Marius Gröger; andere PLIP-Treiber haben Fehler), sowie ein PLIP-Kabel. Bauanleitungen für PLIP-Kabel liegen den PLIP-Treibern bei. Weder PLIP-Treiber noch PLIP-Kabel sind beim Autor von ShapeShifter erhältlich.

Alle nötigen Einstellungen nehmen Sie im Fenster "Netzwerk-Einstellungen" vor, das sich nach einem Klick auf das Symbol "Netzwerk..." im

Hauptfenster
von ShapeShifter öffnet.

Im Feld "Netzwerk-Treiber" geben Sie den kompletten Pfad zu dem zu verwendenden SANA-II-PLIP-Treiber an (z.B. "DEVS:Networks/magplip.device"). Sie können den Treiber auch mit einem Klick auf "Auswählen..." mit einem Dateiauswahlfenster aussuchen.

Die Einstellung "Geräte-Einheit" muß bei einem der vernetzten Amigas auf "0", beim anderen auf "1" gestellt werden.

Das PLIP-Netzwerk erscheint auf Mac-Seite als Ethernet-Netzwerk, daher muß auf Mac-Seite die EtherTalk-Software installiert sein und Mac-Netzwerk-Software (AppleTalk, MacTCP, MacIPX) auf "Ethernet" eingestellt werden.

Die PLIP-Vernetzung funktioniert ausschließlich zwischen zwei Amigas mit ShapeShifter. Selbst bei Verwendung von MacTCP ist das Übertragungsformat anders als normalerweise bei TCP/IP über PLIP. Es ist also nicht möglich, eine TCP/IP-Verbindung über PLIP zwischen AmiTCP und MacTCP herzustellen.

1.46 Zuteilung von Speicher für den Macintosh

ShapeShifter benötigt für die Emulation einen Speicherbereich mit ←
von Ihnen

einstellbarer Größe, der vom Macintosh als Hauptspeicher benutzt wird. Wenn Sie z.B. 4 MB Speicher einstellen, werden beim Starten des Emulators 4 MB Amiga-Speicher belegt. Das Macintosh-Betriebssystem glaubt dann, auf einem Macintosh mit 4 MB installiertem Hauptspeicher zu laufen. Alle Macintosh-Programme benutzen nur diese 4 MB Speicher für Ihre Daten und wenn Sie ein Macintosh-Programm starten, bekommt es einen Teil dieser 4 MB zugewiesen, egal, wieviel freier Speicher Ihrem Amiga darüberhinaus zur Verfügung steht. Aufgrund einer Inflexibilität des Macintosh-Betriebssystems kann der Emulator nur einen einzigen zusammenhängenden Block verwenden.

Alle den Speicher betreffenden Einstellungen nehmen Sie im Fenster "Speichereinstellungen" vor, das sich nach einem Klick auf das Symbol "Speicher..." im

Hauptfenster
öffnet.

Sie können entweder mit "Mac-Speicher (KB)" die Größe des als Macintosh-Speicher zu verwendenden Blocks in KB eingeben oder durch Anwahl von "Größter freier Block" festlegen, daß ShapeShifter den größten zur Verfügung stehenden Speicherbereich verwenden soll. Beachten Sie bitte, daß System 7 mindestens 1,5 MB Speicher benötigt. Die maximal für ShapeShifter zur Verfügung stehende Menge an Speicher wird unter "Maximal (KB)" angezeigt.

Wundern Sie sich nicht, wenn die Speicheranzeige in der Titelleiste des Workbench-Bildschirms wesentlich mehr freien Speicher anzeigt, als sie in ShapeShifter einstellen können. Der Speicher für den Macintosh muß - wie bereits erwähnt - an einem Stück zur Verfügung stehen, was bei fortgeschrittener Fragmentierung des Speichers nicht gewährleistet ist. Abhilfe schafft hier ein Neustart des Amiga oder der Befehl "avail flush".

Ist das Symbol "Mac-ROM-Speicher zuerst belegen" abgehakt, belegt ShapeShifter den Speicher für das

Macintosh-ROM
vor dem Macintosh-RAM,

damit die Gefahr, daß das ROM in einem langsamen Speicherbereich landet, geringer ist. Dies erhöht die Geschwindigkeit des Macintosh-Betriebssystems, allerdings zumeist auf Kosten des maximal zur Verfügung stehenden Macintosh-Speichers.

Das Blättersymbol "ROM-Speichertyp" gibt den bevorzugten Speichertyp an, in dem das Macintosh-ROM abgelegt werden soll ("24-Bit DMA" bedeutet 16-Bit FastRAM). Sie können es bei "Egal" belassen, es sei denn, sie möchten mehr freien Speicher für den Macintosh haben.

Mit der Einstellung "ROM schreibschützen" im "Sonstiges"-Fenster versucht ShapeShifter, das Macintosh-ROM für Schreibzugriffe zu sperren. Dadurch wird die Emulation stabiler und ist besser gegen fehlerhafte Programme geschützt. Allerdings funktioniert der Schreibschutz nur mit einem 68040-Prozessor. Wenn Sie einen 68040 besitzen und Probleme beim Starten von ShapeShifter haben, können Sie versuchen, ob das Abschalten des Schreibschutzes hilft. Auf dem 68060 kann der Schreibschutz nicht

eingeschaltet werden.

Um den maximalen Speicher für den Macintosh herauszuholen, sollten Sie die Option "Größter freier Block" an-, die Option "Mac-ROM-Speicher zuerst belegen" ausschalten und den ROM-Speichertyp auf "24-Bit DMA" stellen. Legen Sie Wert auf maximale Geschwindigkeit der Emulation, schalten Sie "Mac-ROM-Speicher zuerst belegen" ein und setzen Sie den ROM-Speichertyp auf "Egal". Die Einstellung mit der höchsten Kompatibilität erhalten Sie, indem Sie beide Optionen abschalten, den Speichertyp auf "Egal" stellen und in "Mac-Speicher" den Wert in "Maximal" minus der ROM-Größe einstellen (z.B. angezeigtes Maximum: 3120 KB, Größe des Macintosh-ROMs: 512 KB -> geben Sie "2608" in "Mac-Speicher (KB)" ein).

Noch ein Wort zu den Speicherangaben mancher Macintosh-Programme. In dem Fenster, das nach Auswahl von "Über diesen Macintosh" im Finder erscheint, wird die Speichermenge angezeigt, die Sie eingegeben haben, bzw. die ShapeShifter als "größten Block" belegen konnte. Sollte Ihnen ein Macintosh-Hilfsprogramm weismachen wollen, Sie hätten in Ihrem Amiga 127 MB und mehr verfügbar, liegt das daran, das diese Hilfsprogramme davon ausgehen, der Speicher beginne an Adresse Null, was auf dem Amiga nicht der Fall ist.

1.47 Sichern der Einstellungen

Durch einen Klick auf "Speichern" im
Hauptfenster
von ShapeShifter oder

die Auswahl des Menüpunktes "Sichern" (Kurzbehl Amiga-S) werden die von Ihnen getroffenen Einstellungen dauerhaft in der Datei "ShapeShifter Prefs" gespeichert und stehen dann beim nächsten Start von ShapeShifter wieder zur Verfügung.

Mit dem Menüpunkt "Sichern als..." können Sie die Einstellungen unter einem anderen Namen speichern und mit "Öffnen..." andere Einstellungsdateien laden. Startet man ShapeShifter durch Doppelklick auf das Icon einer Einstellungsdatei oder von der Shell mit dem Namen der Datei als Argument, werden automatisch die Einstellungen aus dieser Datei geladen. So können Sie verschiedene Einstellungen auf der Festplatte bereit halten.

1.48 Starten und Beenden der Emulation

Zum Starten der Macintosh-Emulation klicken Sie im
Hauptfenster
von

ShapeShifter auf das Symbol "Starten" oder wählen Sie den gleichnamigen Menüpunkt an (Kurzbehl Amiga-R). ShapeShifter schließt daraufhin alle seine Fenster und öffnet einen Bildschirm für die Macintosh-Oberfläche. Maus- und Tastatureingaben gehen nun an den Macintosh.

Wenn Sie im Icon von ShapeShifter das Merkmal "QUICKSTART" eingeben

oder "QUICKSTART" als Argument beim Start von der Shell verwenden, startet ShapeShifter direkt in die Emulation durch, ohne das Einstellungsfenster darzustellen. Dies können Sie verwenden, wenn Sie die Einstellungen nur noch gelegentlich verändern.

Wollen Sie die Emulation beenden, wählen Sie im Macintosh-Finder den Menüpunkt "Ausschalten" aus dem Menü "Spezial". ShapeShifter schließt darauf den Bildschirm, speichert das Macintosh-PRAM in die Datei "ShapeShifter PRAM" und beendet sich.

Beachten Sie, daß beim Starten der Emulation Ihre Einstellungen beim nächsten Start von ShapeShifter verloren sind, wenn sie nicht gesichert wurden.

1.49 Wechseln zwischen Amiga- und Macintosh-Seite

Durch Drücken von <Ctrl><Tab> können Sie die Macintosh-Maus- und Tastaturabfrage aus- und einschalten. Solange die Macintosh-Abfrage eingeschaltet ist, bleibt der Amiga-Mauszeiger unsichtbar bis Sie ein Fenster auf einem anderen Bildschirm anwählen oder <Ctrl><Tab> drücken. Außerdem finden bei sichtbarem Amiga-Mauszeiger keine Grafik-Umrechnungen mehr statt.

Wollen Sie z.B. während der Emulator läuft, auf ein anderes Amiga-Programm wechseln, so können Sie zuerst <Ctrl><Tab> drücken, worauf der Amiga-Mauszeiger sichtbar wird und mit Amiga-M den Bildschirm des Amiga-Programms nach vorne holen. Wenn Sie auf der Macintosh-Seite weiterarbeiten wollen, holen Sie den Bildschirm von ShapeShifter nach vorne, klicken einmal hinein und drücken wieder <Ctrl><Tab>. Der Amiga-Mauspfeil verschwindet und der Macintosh nimmt wieder Eingaben an.

Der Macintosh-Bildschirm läßt sich wie jeder andere Amiga-Bildschirm bedienen. Sie können ihn mit Amiga-M nach hinten legen und ihn durch Ziehen mit der Maus bei gedrückter <Amiga>-taste und linker Amiga-Taste verschieben.

1.50 Benutzen von Tastatur und Maus

Die Zuordnung der Macintosh-Sondertasten auf die Amiga-Tastatur ↔ ist wie

folgt:

Option	-> <Alt>
Befehl	-> <Amiga>
Umschalt	-> <Shift>
Ctrl	-> <Ctrl>
Feststell	-> <Caps Lock>
F1-F10	-> <F1>-<F10>
Help	-> <Help>
Rückschritt	-> <Backspace> (<-)

Lösch ->

Durch Drücken von

<Ctrl><Tab>

können Sie die Macintosh-Maus- und Tastaturabfrage und den Grafik-Refresh aus- und einschalten.

Die rechte Maustaste hat die selbe Funktion wie die <Alt>- (Options)-Taste, wenn Sie eine Maus mit drei Tasten verwenden, entspricht die mittlere Taste der <Shift>- (Umschalt)-Taste.

Beachten Sie bitte, daß alle System-Tastenkombinationen des Amiga erhalten bleiben. Wenn Sie also Option und Befehl gedrückt halten wollen, um z.B. die Schreibtischdatei eines Volumes neu anzulegen, müssen Sie eine <Amiga>-Taste und die rechte Maustaste drücken, da der Amiga die Kombination <Alt><Amiga> als Ersatz für die linke Maustaste interpretiert. Ebenso legt die Kombination <Amiga links>-N keinen neuen Ordner an, sondern holt die Workbench nach vorne. Zum Anlegen eines neuen Ordners müssen Sie <Amiga rechts>-N drücken.

Die Tastenkombination <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc> dient dazu, ShapeShifter im Notfall "hart" zu beenden, wenn der Menüpunkt "Ausschalten" im Finder nicht erreichbar ist (z.B. Mac startet nicht, Grafik-Müll etc.). Dieser Tastenbefehl ist aber nur für Notfälle gedacht.

Mit der Taskenkombination <Ctrl><Shift links><Alt links><Help> können Sie

Macintosh-Debugger

aktivieren. Sofern Sie nicht "MacsBug" installiert haben, erscheint der ROM-Debugger. Falls Sie einmal aus Versehen auf diese Tasten gekommen sind, können Sie durch Eingabe von "G" den Debugger wieder beenden.

Statt einer Maus können Sie auch Grafiktablets oder berührungsempfindliche Bildschirme benutzen, wenn diese für den Amiga wie eine Maus erscheinen und mit allen Programmen verwendbar sind.

Mit dem Feld "Maus direkt abfragen" im Fenster "Sonstige Einstellungen" legen Sie fest, ob ShapeShifter die Maus selbständig direkt abfragt oder dazu das Amiga-Betriebssystem verwendet. Die direkte Abfrage ist mit einigen Macintosh-Programmen kompatibler, Sie können dann allerdings keine Grafiktablets oder berührungsempfindliche Bildschirme einsetzen.

1.51 Datenaustausch über die Zwischenablage

Über die Zwischenablage lassen sich Texte zwischen der Amiga- und der Macintosh-Seite austauschen. D.h., wenn Sie in einem Macintosh-Programm Text markieren und ausschneiden, können Sie diesen Text in einem Amiga-Programm einfügen und umgekehrt. Dabei findet eine automatische Konvertierung zwischen den Mac- und Amiga-Zeichensätzen statt.

1.52 Tonein- und ausgabe

ShapeShifter verwendet zur Tonausgabe standardmäßig die eingebauten Audio-Funktionen Ihres Amiga. Mit "AHI" von Martin Blom kann man die Ausgabe auch auf Soundkarten umleiten (das verbessert allerdings nicht die Tonqualität). Schalten Sie dazu das Symbol "AHI benutzen" im Fenster "Sonstiges" ein und wählen einen Audio-Modus. ShapeShifter benötigt die Version 4 des `ahi.device`, die auf <http://www.lysator.liu.se/~lcs/ahi.html> verfügbar ist.

Sie können die Macintosh-Tonausgabe komplett abschalten, indem Sie das Symbol "Tonausgabe ein" im Fenster "Sonstiges" deaktivieren.

Beachten Sie bitte, daß einige Macintosh-Programme, insbesondere ältere Spiele direkt auf die Soundchips des Macintosh zugreifen. Dies führt mit ShapeShifter zwar nicht zu einem Absturz, aber es ist kein Ton zu hören.

Besitzen Sie einen Sounddigitizer, der an den parallelen Port des Amiga angeschlossen wird, können Sie ihn auch von der Macintosh-Seite aus verwenden und z.B. mit dem "Ton"-Kontrollfeld einen eigenen Systemklang aufnehmen. Beachten Sie bitte, daß ShapeShifter zur Zeit nur in Mono aufnimmt.

1.53 Hinweise zur Emulation

Hier erfahren Sie, was Sie beim Einsatz von ShapeShifter beachten ←
und mit
welchen Problemen bei der Macintosh-Emulation sie rechnen müssen.

Neustart, Ausschalten u.a.
Kontrolle über den Emulator

Macintosh-Debugger
Der Kammerjäger kommt

Was kann ShapeShifter nicht?
Noch nicht... :-)

Hinweise für DraCo-Besitzer
Ein Amiga ist ein Amiga ist ein DraCo

Wenn nichts läuft
Der Mac startet nicht. Was nun?

Mögliche Probleme auf Amiga-Seite
Wichtig! Bitte lesen!

1.54 Neustart, Ausschalten u.a.

Nach Auswahl des Finder-Menüpunkts "Neustart" wird nur ein ↔ Neustart der Macintosh-Seite durchgeführt, alle Amiga-Programme und -Daten im Speicher bleiben erhalten.

Der Menüpunkt

Ausschalten

beendet ShapeShifter und schließt die Macintosh-Emulation.

Die "Neustart"/"Ausschalten"-Schalter in manchen Systemfehler-Dialogboxen funktionieren jedoch nicht immer in der gewünschten Weise.

Das "harte" Beenden eines Programms mit Befehl-Shift-Escape wird von ShapeShifter nicht unterstützt.

Wollen Sie ShapeShifter beenden, aber der Finder-Menüpunkt "Ausschalten" ist nicht erreichbar (z.B. wegen Absturz/Problemen beim Starten), können Sie mit der Tastenkombination <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc> ShapeShifter verlassen. Diesen Befehl sollten Sie aber nur im Notfall benutzen.

1.55 Macintosh-Debugger

Die Tastenkombination <Ctrl><Shift links><Alt links><Help> simuliert auf der Macintosh-Seite einen NMI und kann zum Aufruf von Debuggern benutzt werden. Sofern nicht "MacsBug" installiert ist, erscheint der ins Macintosh-ROM eingebaute Debugger. Beide können durch Eingabe von "G" wieder beendet werden.

MacsBug ist auf einem 68060 nicht ohne weiteres lauffähig. Um ihn zu benutzen, müssen mit einem Dateieditor an der Data-Fork einige Änderungen vorgenommen werden (MacsBug 6.5.2):

Suchen nach	Ersetzen durch
4e7a 9803 ->	224f 4e71
4e7a 9804 ->	224f 4e71
4e7b 9803 ->	4e71 4e71
4e7b 9804 ->	4e71 4e71
4e7a 0805 ->	7000 4e71
4e7b 0805 ->	4e71 4e71

Nach diesen Änderungen sollten die meisten Funktionen laufen. Auf dem DraCo ist MacsBug nicht lauffähig.

Der ROM-Debugger (erkennbar am ">"-Prompt) versteht die folgenden Befehle ([] kennzeichnet ein optionales Argument):

G [xxxxxxxx] : Programm ab angegebener Adresse ausführen,

```

"G" ohne Argument beendet den Debugger
DM [xxxxxxxx] : Speicherinhalt darstellen
SM [xxxxxxxx] [yy yy...] : Speicherinhalt ändern
TD : Speicher ab $0C30 anzeigen (dort sind die
    Prozessorregister gespeichert)
D0..D7 [xxxxxxxx] : Datenregister anzeigen/ändern
A0..A7 [xxxxxxxx] : Adreßregister anzeigen/ändern
PC [xxxxxxxx] : Programmzähler anzeigen/ändern
SR [xxxx] : Statusregister anzeigen/ändern

```

Dabei steht "xxxxxxxx" für einen hexadezimalen Ausdruck, der die folgenden speziellen Symbole enthalten kann, die auch mit '+' und '-' verknüpft werden können:

```

RD0..RD7 : Inhalt eines Datenregisters
RA0..RA7 : Inhalt eines Adreßregisters
. : Die "aktuelle" Adresse, ab der der Speicher dargestellt wird
@xxxxxxxx : Der Inhalt von Adresse xxxxxxxx

```

Drückt man nur "Return", wird der letzte Befehl wiederholt und bei "DM" der nächste Speicherbereich dargestellt.

1.56 Was kann ShapeShifter nicht?

Folgende Macintosh-Eigenschaften werden von ShapeShifter (noch) nicht emuliert:

- Virtueller Speicher. Auch auf Amigas mit MMU sollten Sie den virtuellen Speicher nicht anschalten.
- 24-Bit-Adressierung. Sie können nur Programme verwenden, die 32-Bit-clean sind.
- Programme, die die Macintosh-Hardware direkt ansprechen, stürzen unter ShapeShifter zwar nicht unbedingt ab, sind aber in ihrer Funktion eingeschränkt. So fehlt bei dem Spiel "Lemmings" z.B. der Ton (die Amiga-Version ist sowieso schöner).
- Die seriellen Treiber unterstützen kein Auflegen per Hardware mit DTR.
- Der Ethernet-Treiber hat keinen ERead-Aufruf
- Die SCSI-Routinen unterstützen weder den Befehl scComp noch SCSI-Messaging
- Der Soundeingabe-Treiber kann nur in Mono aufnehmen und hat kein VOX-Recording
- Die Benutzung von MIDI ist nicht möglich
- Das Ansprechen der seriellen Ports von A-Max-Karten ist nicht zuverlässig

Folgende Macintosh-Programme/Utilities laufen nicht mit ShapeShifter oder zeigen Fehler:

- Peace of Mind, ein Hardware-Diagnose-Programm
- Snooper, noch ein Diagnose-Programm
- SoundEdit 16
- System 7.0.1 "Ton"-Kontrollfeld
- T-Online software (German Telekom)

1.57 Hinweise für DraCo-Besitzer

ShapeShifter läuft auf dem "DraCo"-Rechner von MacroSystem. Dabei gibt es nur wenige Dinge zu beachten:

- PrepareEmul wird nicht benötigt
- Im Einsteller "DraCoSystem" muß die Option "Enforcer ab 0" abgeschaltet sein
- Um Sound zu bekommen müssen AHI und eine von AHI unterstützte Soundkarte installiert sein (vorzugsweise die Toccata von MacroSystem)
- Es werden nur HD-Disketten unterstützt. Wenn der Zugriff auf das Diskettenlaufwerk eingeschaltet wird ("Floppy"-Einstellungen), stürzt ShapeShifter beim Beenden ab. Dies ist ein Fehler im dracodisk.device.
- MacsBug funktioniert nicht

1.58 Wenn nichts mehr läuft

In seltenen Fällen kann es vorkommen, daß sich der Macintosh nicht mehr starten läßt oder beim Starten abstürzt. In diesem Fall sollten Sie folgendes probieren:

- Aktivieren Sie die Option "Mac-ROM-Speicher zuerst belegen".
 - Deaktivieren Sie die Option "ROM schreibschützen".
 - Schalten Sie den Cache der CPU aus (Befehl "CPU NODATACACHE" in der Shell).
 - Starten Sie ShapeShifter mit dem Merkmal "NOCOPYBACK".
 - Löschen Sie die Datei "ShapeShifter PRAM" und starten Sie ShapeShifter erneut.
 - Ändern Sie die Grafikeinstellungen auf "Amiga Bitplanes", "1 Bit" oder probieren Sie den "Amiga-Fenster"-Modus.
 - Halten Sie beim Starten die linke Shift-Taste gedrückt (erst, wenn der gerasterte Mac-Hintergrund erscheint). Damit werden alle Systemerweiterungen abgeschaltet.
 - Bei Problemen mit File-/DeviceDisks/SCSI: Stellen Sie sicher, daß die maximalen Transfergrößen (MaxTransfer) sowohl auf der Amiga-Seite
-

als auch in den ShapeShifter-Einstellungen richtig gesetzt sind.
Bei SCSI-Geräten ist auf korrekte Terminierung zu achten.

- Starten Sie den Macintosh von Diskette und überprüfen Sie mit Hilfe von "Erste Hilfe" oder dem Norton Disk Doctor die Integrität des Startvolumes und der Systemdatei.
- Installieren Sie das Macintosh-System neu, "für jeden Macintosh", inklusive EtherTalk-Software.
- Probieren Sie ein anderes Macintosh-ROM

1.59 Mögliche Probleme auf Amiga-Seite

Einige Eigenschaften von ShapeShifter können auf Amiga-Seite zu \leftrightarrow Problemen führen oder parallel laufende Amiga-Programme stören:

- PrepareEmul verschiebt das Vektor-Basis-Register (VBR) des Prozessors. Dies führt bei einigen, sehr sehr wenigen Amiga-Programmen zu Problemen.
- Die FileDisks arbeiten mit automatisch (de)komprimierenden Dateisystemen wie XFH nicht zusammen. Wenn Sie ein solches Dateisystem benutzen, müssen Sie die FileDisk-Dateien über den Namen des originalen (komprimierten) Datenträgers einrichten (z.B. "DH1:MacFileDisk" und nicht "XH1:MacFileDisk", wenn "XH1:" ein über XFH angesprochenes Abbild von "DH1:" ist).
- Das Debugging-Tool "Enforcer" ist aus prinzipiellen Gründen nicht mit ShapeShifter kompatibel. Sie müssen es ausschalten.
- Besitzer von 68060-Turbokarten von Phase 5 müssen das Utility "CyberPatcher" ausschalten.
- Hilfsprogramme, die das Verhalten des AmigaOS-Task-Schedulers beeinflussen oder Task-Prioritäten ändern, sind i.A. nicht mit ShapeShifter kompatibel und können alle möglichen seltsamen Probleme nach sich ziehen. Lassen Sie solche Programme nicht laufen oder schließen Sie ShapeShifter aus ihren Modifikationen aus, wenn möglich.

1.60 Fragen und Antworten

Frage:

Wie baue ich die Schreibtischdatei beim Starten des Macintosh neu auf?

Antwort:

Sie müssen beim Starten die linke Amiga-Taste und die rechte Maustaste gedrückt halten. Die an sich dazu notwendige Tastenkombination <Alt links><Amiga links> funktioniert nicht, da diese Kombination vom

Amiga-Betriebssystem als Ersatz für die linke Maustaste abgefangen wird.

Frage:

Wie verhindere ich, daß Datenträger beim Neustart des Macintosh ausgeworfen werden?

Antwort:

Halten Sie die Alt-Taste (oder die rechte Maustaste) gedrückt, wählen Sie den Menüpunkt "Neustart" und halten Sie die Alt-Taste so lange gedrückt, bis der Macintosh-Bildschirm gelöscht wird.

Frage:

Ich habe xx MB Speicher in meinem Amiga, aber ShapeShifter benutzt nur einen Bruchteil davon.

Antwort:

ShapeShifter kann nur einen zusammenhängenden Speicherblock benutzen. Wenn Sie z.B. 2MB Chip-RAM, 8MB 32-Bit Fast-RAM und 4MB 16-Bit Fast-RAM benutzen, ist die theoretisch für ShapeShifter verfügbare Speichermenge 8MB (und nicht 14MB). Diese schrumpft natürlich noch weiter zusammen, da das Amiga-Betriebssystem auch noch Speicher belegt.

Frage:

Der Macintosh startet nicht. Wie kann ich nun ShapeShifter beenden? Der Finder ist ja nicht geladen.

Antwort:

Drücken Sie <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc>. ShapeShifter sollte sich dann von selbst beenden.

Frage:

Ich habe die Grafikeinstellungen verändert und habe nun nur noch Müll auf dem Bildschirm. Wie kann ich nun ShapeShifter beenden?

Antwort:

Drücken Sie <Ctrl><Shift links><Alt links><Esc> (evtl. gedrückt lassen). ShapeShifter sollte sich dann von selbst beenden.

Frage:

Wenn ich von der laufenden Emulation auf meinen Workbench-Bildschirm umschalte, werden Teile der Macintosh-Grafik über die Workbench gezeichnet.

Antwort:

Das ist leider nicht zu ändern. Drücken Sie <Ctrl><Tab> vor dem Umschalten der Bildschirme und achten Sie darauf, daß kein Macintosh-Programm auf den Bildschirm zeichnet, solange der Workbench-Bildschirm vorne ist, um den Effekt zu minimieren. Wenn Sie eine Verlangsamung der Grafik in Kauf nehmen, können Sie auch das Feld "Immer refreshen" in den Grafikeinstellungen aktivieren.

Frage:

Es kommt mit einer Grafikkarte unter CyberGraphX/Picasso96 zu gelegentlichen Grafikfehlern, die mit ShapeShifter 3.5 nicht auftreten.

Antwort:

Dies liegt vermutlich an der QuickDraw-Beschleunigung. Diese kann mit dem Merkmal "NOQDACCEL" abgeschaltet werden.

Frage:

Warum ist die Grafik nur in Graustufen?

Antwort:

Öffnen Sie das Kontrollfeld "Monitore" auf dem Mac und schalten Sie auf Farbe.

Frage:

Wird es Videotreiber für die OpalVision/IV24-Karten geben?

Antwort:

Von mir nicht.

Frage:

Wird es eine PowerPC-Version von ShapeShifter geben?

Antwort:

Ein PowerPC-ShapeShifter für AmigaOS ist nicht geplant.

Frage:

Trotz meines 68040 ist die Macintosh-Emulation langsamer als auf einem Amiga 3000. Wie kann das sein?

Antwort:

Sie verwenden vermutlich ein 512K-ROM. Dieses ROM ist nicht ganz 68040-kompatibel und ShapeShifter muß den Daten-Cache abschalten, um mit diesem ROM zu laufen. Wenn Sie ein 1MB-ROM (z.B. aus einem Quadra) verwenden, sollte die Geschwindigkeit merklich zunehmen.

Frage:

PrepareEmul funktioniert nicht, es bootet den Rechner nur immer und immer wieder neu. Ich benutze ein Softkick-Programm.

Antwort:

PrepareEmul läuft nicht mit Softkick-Programmen. Die einzige Lösung ist, die Kickstart-Datei zu ändern, wie
hier
beschrieben.

Frage:

PrepareEmul funktioniert nicht auf meinem erweiterten A1200.

Antwort:

Starten Sie PrepareEmul mit dem "A1200"-Schalter.

Frage:

PrepareEmul funktioniert immer noch nicht.

Antwort:

Suchen Sie
hier
nach Alternativen.

Frage:

Ich habe auf einem A2000 mit G-Force040-Turbokarte und einem 1MB-ROM Probleme.

Antwort:

(Laut Oliver Stein <SYLVESTER@dreamlnd.ruhr.de>):
Besorgen Sie sich das Programm "Set040" von Nic Wilson und bauen Sie die folgende Zeile in die "Startup-Sequence" direkt hinter PrepareEmul ein:

```
Set040 >NIL: FASTROM NOLOCAL NOZCACHE
```

Wenn Sie alle 16-Bit-RAM-Erweiterungen entfernen, können Sie die originale (AmigaOS) "68040.library" benutzen, müssen dann allerdings PrepareEmul mit der Option "A1200" starten.

(Laut Stefan Raudonis <SRaudonis@cosmos-l.gun.de>):
Das Programm "GVPCPUctrl" darf nicht in der Startup-Sequence aufgerufen werden. Nur der Befehl alleine, schon ohne Parameter bewirkt, daß Programme unter ShapeShifter abstürzen.

Frage:

Ich habe auf einem A2000 mit Fusion-Forty-Turbokarte Probleme.

Antwort:

Um ALLE Probleme mit der Fusion-Forty und ShapeShifter zu beheben und um die MMU-Funktionen von ShapeShifter benutzen zu können, müssen Sie die originale (AmigaOS) "68040.library" in LIBS: installieren und die folgenden zwei Zeilen am Anfang Ihrer Startup-Sequence einfügen:

```
SetFF FASTKICK AMAXIV  
SetPatch NOAGA REVERSE QUIET
```

Oder, wenn Sie eine andere Kickstart-Version nachladen:

```
SetFF FASTKICK devs:kickstart AMAXIV  
SetPatch NOAGA REVERSE QUIET
```

"PrepareEmul" brauchen Sie dann nicht mehr.

Frage:

Ich habe mit meiner Phase 5 68060-Karte Probleme.

Antwort:

Schalten Sie das "CyberPatcher"-Utility ab.

Frage:

Meine SCSI-Geräte werden nicht erkannt.

Antwort:

1. Der Name des SCSI-Treibers muß richtig eingegeben sein. Beim A3000 ist dies z.B. "scsi.device" klein geschrieben, ohne Anführungszeichen und ohne "DEVS:" davor.
2. Die IDs der Geräte, die Sie verwenden möchten, müssen in den SCSI-Einstellungen abgehakt sein (die Symbole direkt neben den Nummern 0..6).
3. Der SCSI-Bus muß korrekt terminiert sein.

Frage:

Ich kann mit meinem Oktagon/AT-Bus 2008/AlfaPower/TandemAT/ALF-2/ALF-3-Kontroller keine DeviceDisks und/oder SCSI-Geräte benutzen.

Antwort:

Sie müssen "SSOktaPatch" benutzen. Lesen Sie bitte die Datei "ReadMe" im Archiv "SSOktaPatch.lha".

Frage:

Ich habe Probleme mit SCSI-Geräten an einer Fastlane/CyberSCSI/Blizzard-SCSI-Karte.

Antwort:

Siehe

hier

.

Frage:

Wie kann ich das Macintosh-System ohne HD-Laufwerke installieren?

Antwort:

(Laut Mike Carlson <carlson@kaiwan.com>):

- Benutzen Sie das Programm "DiskDup+" auf einem echten Mac, um eine Mac-Systemdiskette einzulesen. Ich habe die "Dienstprogramme"-Diskette von System 7.5 zum Testen benutzt. Es ist egal, daß diese Diskette 1,44 MB groß ist.
- Nachdem DiskDup+ die Diskette gelesen hat, speichern Sie sie als "Image" in eine Datei.
- Übertragen Sie diese Datei auf Ihren Amiga. Ich habe ein Null-Modem-Kabel benutzt. Man kann jedoch auch mit den Programmen "Splitz" und "Joinz" die Datei in kleinere Stücke aufteilen, die man über DD-Disketten übertragen kann.
- Wählen Sie diese Image-Datei als FileDisk für ShapeShifter aus.
- Starten Sie ShapeShifter.

Frage:

Wie drucke ich unter ShapeShifter?

Antwort:

Sie brauchen einen geeigneten Macintosh-Druckertreiber. Für Epson-kompatible parallele Drucker können Sie "Chuck's Printer Driver", für HP DeskJets/LaserJets den "HPDJ 3.0" benutzen (beide sind auf dem

FTP-Server zu finden). Einfach den Druckerport des Mac für die parallele Schnittstelle konfigurieren und diesen im Mac-Druckertreiber auswählen. Die seriellen Einstellungen (Baudrate etc.) sind egal, aber "Hardware Handshake" sollte ausgewählt sein.

Sie können auch das kommerzielle Paket "Power Print" benutzen, das Treiber für die meisten gebräuchlichen Drucker enthält. Für nähere Informationen, wenden Sie sich an:

GTD Softworks INC.
4664 Lougheed Highway
Suite #188
Burnaby, BC
Canada V5C6B7

Telefon: ++1-604-291-9121
Fax: ++1-604-291-9689
EMail: GDT.MKT@applelink.apple.com

Frage:

Ich kann unter System 7.5/7.6 keine 720K-Disketten mehr formatieren. Unter System 7.1 hat das noch funktioniert.

Antwort:

Aufgrund einer bescheuerten Änderung im Disk Initialization Package weigert sich System 7.5/7.6, 720K-Disketten zu formatieren, solange nicht die "720K Diskettenformatierer"-Erweiterung vorhanden ist. Wenn man ShapeShifter mit dem Merkmal "720KKLUDGE" startet, formatiert er diese Disketten mit 719,5K. Abgesehen davon, daß man 512 Bytes Speicherplatz verliert, macht das keinen Unterschied. 719,5K-Disketten können mit einem echten Mac genauso gelesen werden, wie ShapeShifter 720K-Disketten unter System 7.5/7.6 lesen kann.

Frage:

Ich kann meinen Sound-Sampler nicht benutzen. Der Amiga hängt, sobald ich auf das "Aufnehmen"-Symbol klicke.

Antwort:

Vermutlich ist Ihre CPU für das Sampling nicht schnell genug. Die CPU-Last einer Aufnahme bei 22kHz entspricht der einer seriellen Übertragung bei einer ständigen Datenrate von ca. 250000bps. Genauso, wie man eine schnelle CPU braucht, um dies mit dem "serial.device" zu erreichen, braucht man eine schnelle CPU, um unter ShapeShifter Klänge zu sampeln. "Aber mein A500 kann mit 48kHz sampeln!" könnten Sie antworten. Dann nennen Sie ein einziges Amiga-Sampling-Programm, das bei der Aufnahme das Multitasking nicht abschaltet.

Frage:

Was ist "AHI" und wo bekomme ich es?

Antwort:

AHI (Audio Hardware Interface) ist ein geräteunabhängiger Audiotreiber von Martin Blom <lcs@lysator.liu.se>. Weitere Informationen und AHI selbst finden sich auf <http://www.lysator.liu.se/~lcs/ahi.html>. ShapeShifter benötigt ahi.device Version 4 oder höher.

Frage:

Wie gebe ich '~' ein?

Antwort:

<Alt>-<N> und dann die Leertaste. Für weitere Tasten siehe das "Tastatur"-Schreibtischzubehör.

Frage:

Nichts funktioniert! Nach dem Starten von ShapeShifter erscheint nur ein weißer/grauer/grau gerasterter Bildschirm mit/ohne Startton (der sich verzerrt anhört/ständig wiederholt wird).

Antwort:

Probieren Sie alles aus, was
hier
steht. Wenn das nicht hilft, weiß
ich's auch nicht (d.h. Bugreports sind sinnlos).

1.61 Der Mac-Handler

Der Mac-Handler erlaubt Ihnen, zwischen Amiga- und Mac-Seite Dateien auszutauschen: Mit ihm kann man bei laufender Emulation Macintosh-Datenträger wie Amiga-Datenträger ansprechen, also z.B. von der Workbench aus Dateien kopieren.

Zur Installation kopieren Sie bitte die Datei "Mac-Handler" ins Verzeichnis L:. Die Datei "MAC" sollten Sie nicht nach DEVS:DOSDrivers kopieren, wie man vielleicht vermuten könnte. Damit würde der Mac-Handler bei jedem Neustart automatisch angemeldet. Da er jedoch nur bei laufendem ShapeShifter arbeitet, funktioniert das so nicht. Stattdessen sollten Sie "MAC" nach SYS:Storage oder sonst irgendwo hin kopieren.

Zur Benutzung müssen Sie zunächst ShapeShifter starten, warten, bis der Macintosh komplett gestartet ist und dann das "MAC"-Icon doppelklicken. Nun sollte auf der Workbench ein Icon für das Mac-Startvolumen erscheinen. Sie können nun mit jedem beliebigen Amiga-Programm darauf zugreifen, als ob es ein Amiga-Datenträger wäre.

Um andere als das Startvolumen ansprechen zu können, muß man im "MAC"-Icon das Merkmal "STARTUP" ändern. Dort gibt man die Nummer des zu verwendenden Macintosh-Volumens an. 1 ist immer das Startvolumen, die anderen Volumens werden ab 2 aufwärts durchnummeriert.

Alle Dateien auf dem Mac-Volume besitzen einen Kommentar der Form "xxxx/yyyy". Dabei ist "xxxx" der Macintosh-Dateityp und "yyyy" die Kennung des erzeugenden Programms, z.B. "TEXT/ttxt" für eine TeachText-Textdatei. Durch entsprechendes Ändern des Kommentars kann man Type und Creator von Mac-Dateien ändern. Alle Ordner haben als Kommentar die Anzahl enthaltener Objekte (Dateien oder weitere Ordner).

Der Mac-Handler kann nur entweder auf die Data- oder auf die Resource-Fork des Mac-Volumes zugreifen, entsprechend werden auch die Dateilängen angezeigt. In der Voreinstellung greift er auf die Data-Fork zu. Zum Umschalten dient das kleine Programm "MacControl". Es ist nur von der Shell zu benutzen und erwartet als Argumente den Gerätenamen des Mac-Handlers (z.B. "MAC:") und eines der Schlüsselworte "DATA" oder "RESOURCE". Hat man z.B. ein Mac-Volume als "MAC:" gemounted, lautet der Befehl zum Umschalten auf Resource-Fork-Zugriff:

```
MacControl MAC: RESOURCE
```

Und zum Zurückschalten auf die Data-Forks verwendet man:

```
MacControl MAC: DATA
```

1.62 Referenzteil

In diesem Abschnitt werden die Bedienelemente der Fenster von ↔ ShapeShifter der Reihe nach in ihrer Funktion beschrieben. Sie sollten den Referenzteil zum Nachschlagen benutzen, wenn Sie mehr über die Wirkungsweise einer einzelnen Einstellung erfahren möchten. Wie die Einstellungen zusammenhängen und wie Sie ShapeShifter für bestimmte Aufgaben konfigurieren, erfahren Sie hier

.

Hauptfenster

Grafik

Datenträger

Diskettenlaufwerke

SCSI

Speicher

Seriell

Netzwerk

Sonstiges

1.63 Referenz Hauptfenster

Das Hauptfenster erscheint direkt nach dem Start von ShapeShifter.

Durch Auswahl eines der acht großen Symbole

Grafik...

,

Datenträger...

,

Diskettenlaufwerke...

,

Speicher...

,

SCSI...

,

Seriell...

,

Netzwerk...

und

Sonstiges...

öffnen Sie die Fenster, in denen die Einstellungen getroffen werden.

Ein Klick auf "Starten" schließt die Einstellungs-Fenster von ShapeShifter und startet die Macintosh-Emulation.

Mit "Speichern" werden Ihre Einstellungen in der Datei "ShapeShifter Prefs" gespeichert, so daß sie auch beim nächsten Start von ShapeShifter wieder zur Verfügung stehen.

Durch Auswahl von "Beenden" wird ShapeShifter verlassen, wobei die nicht gesicherten Einstellungen verloren gehen.

ShapeShifter verfügt nur über ein Menü, "Projekt", das Ihnen drei Punkte anbietet:

"Über ShapeShifter..." zeigt einige Informationen über die von Ihnen benutzte Version von ShapeShifter und den Autor des Programms an.

"Einstellungen sichern" (Kurzbehl Amiga-S) entspricht dem Symbol "Speichern". Die Einstellungen werden in der Datei "ShapeShifter Prefs" gespeichert.

Mit "Beenden" (Kurzbehl Amiga-Q) verlassen Sie ShapeShifter, ohne die Einstellungen zu sichern.

1.64 Referenz Grafikeinstellungen

1 Monitor/2 Monitore: Diese Einstellung gibt an, ob ShapeShifter mit einem oder zwei Monitoren benutzt werden soll. Für einen Monitor wird die linke Symbolgruppe benutzt, für zwei Monitore die linke Gruppe für den

ersten und die rechte Gruppe für den zweiten Monitor.

Farbtiefe: Hier stellen Sie die Anzahl Farben ein, die der Macintosh für den Monitor verwenden soll. Diese Einstellung erfolgt hier und nicht im Monitor-Kontrollfeld, da es Ihnen die Möglichkeit bietet, ohne Probleme auf eine niedrigere Farbtiefe zurückzuschalten, falls die Geschwindigkeit in den höheren Tiefen zu langsam wird.

Bildschirmtyp: Hier wählen Sie, wie der Bildschirmspeicher von ShapeShifter behandelt werden soll. Diese Einstellung hängt unmittelbar mit dem gewählten Bildschirmmodus zusammen. Die Möglichkeiten werden nun einzeln erläutert:

"Amiga Bitplanes" ist die Einstellung für die normalen Amiga-Grafik-Modi. Sie können 2 bis 256 Farben verwenden. Bei mehr als zwei Farben muß die Grafik regelmäßig

umgerechnet

werden, wobei die Geschwindigkeit abnimmt.

Nur bei 2 Farben läuft die Grafik mit voller Geschwindigkeit. Dieser Typ kann nur mit einem Monitor gleichzeitig benutzt werden.

"CyberGfx/P96" ist für Grafikkarten mit CyberGraphX/Picasso96-Treiber. Es sind nur Farbtiefen von 8, 15 und 24 Bit auswählbar, wobei bei den meisten Karten bei 15 und 24 Bit ein

Umrechnen

notwendig ist.

"EGS": Wenn Ihre Grafikkarte mit dem "EGS" (Enhanced Graphics System) von Viona Development arbeitet, müssen Sie diese Einstellung verwenden. Es sind nur Farbtiefen von 8, 15 und 24 Bit möglich, wobei bei 15 und 24 Bit ein

Umrechnen

notwendig ist.

"Amiga-Fenster" stellt die Macintosh-Oberfläche in 2 Farben in einem Fenster auf der Workbench dar. Dabei wird der Amiga-Mauszeiger zur Auswahl von Symbolen und Menüs des Macintosh benutzt. Dieser Typ kann nicht mit zwei Monitoren benutzt werden.

"Extern" benutzt den unter "Externer Treiber" angegebenen externen Videotreiber.

Externer Treiber: Dieses Feld gibt den Pfadnamen des externen Videotreibers an, wenn als Bildschirmtyp "Extern" gewählt ist.

Bildschirmmodus: Nach einem Klick auf "Auswählen..." öffnet sich der Screenmode-Requester und erlaubt die Auswahl eines beliebigen Amiga-Grafikmodus zur Darstellung des Macintosh-Bildschirms und die Angabe des zu verwendenden Randbereichs. Empfohlen wird ein hochauflösender, flimmerfreier Modus, wie z.B. "Productivity" oder der Modus einer Grafikkarte. Für

Videoanwendungen

können Sie durch Einstellen des

Randbereichs den gesamten verfügbaren Bildschirm zur Darstellung verwenden. Wenn Sie einen Bildschirmmodus gewählt haben, werden die Angaben "Größe" automatisch auf die normalen Werte für den Modus gesetzt.

Größe: Hier läßt sich die Größe des Bildschirms in Pixeln manuell einstellen. Durch Eingabe einer kleineren Größe (z.B. 512\$\\times\$384) können Sie z.B. die Geschwindigkeit in den höheren Farbtiefen verbessern. Beim Bildschirm-Typ "Amiga-Fenster" wird hier die Größe des Fensters angegeben.

Refresh-Rate: Hier läßt sich angeben, wieviele 1/50 Sekunden zwischen den

Refreshs

vergehen sollen. Ein Wert von 5 läßt zum Beispiel eine Zehntelsekunde zwischen den Umrechnungen an Rechenzeit für den Emulator. Zur optimalen Wahl dieser Werte lesen Sie bitte

Einstellen des Refreshs

.

Schwarzer Rahmen: Ist das Feld ausgewählt, wird der Rahmen um den Macintosh-Bildschirm schwarz dargestellt (benötigt ECS/AA), wie beim richtigen Macintosh. Bei Grafikkarten bleibt dies meist ohne Wirkung, sie stellen den Rahmen immer schwarz dar.

Immer refreshen: In den 8-Bit-Grafikkarten-Modi geht die Macintosh-Grafikausgabe immer in den vordersten Screen der Grafikkarte, auch wenn dies z.B. der Workbench-Screen ist. Durch Aktivieren dieses Feldes wird auch bei 8 Bit ein Umkopieren des Bildschirmspeichers erzwungen, was zwar langsamer ist, aber diesen unerwünschten Effekt verhindert.

MMU-Refresh: Wenn diese Option angeschaltet ist, versucht ShapeShifter, die MMU zu benutzen, um nur noch die geänderten Teile des Bildschirms zu refreshen. Das funktioniert nur auf 68040/060-Prozessoren mit der standardmäßigen MMU-Konfiguration und ist auf anderen Prozessoren ohne Wirkung.

Amiga-Mauszeiger: Wenn dieses Feld ausgewählt ist, wird auch auf Macintosh-Seite der Amiga-Mauszeiger zum Auswählen benutzt. Dies ist im Amiga-Fenster-Modus immer der Fall.

1.65 Referenz Datenträger

FileDisk 1/2: In diesen zwei Feldern geben Sie den Namen der ←
Dateien an,
die ShapeShifter für die erste bzw. zweite
FileDisk
verwenden soll.

Anstatt den Namen einzutippen, können Sie auch auf das Symbol rechts von den Textfeldern klicken, worauf sich ein Dateiauswahlfenster öffnet. Das Symbol "Anlegen..." dient zur Erzeugung einer neuen FileDisk-Datei. Sie müssen zunächst die gewünschte Größe in KB eingeben und nach einem Klick auf "Datei auswählen..." im Dateiauswahlfenster den Namen der Datei festlegen (Sie können auch eine bereits bestehende Datei auswählen, diese wird dann überschrieben).

DeviceDisk 1/2: Hier wird der Name des Amiga-Treibers eingetragen, über den ShapeShifter die erste bzw. zweite
DeviceDisk

anspricht. Für SCSI-Geräte ist dies i.A. der Name des SCSI-Treibers, es kann aber auch jeder andere "trackdisk"-kompatible Treiber verwendet werden. Mit einem Klick auf "Auswählen..." erscheint ein Dateiauswahlfenster, in dem Sie den Namen eines bestehenden Datenträgers (z.B. eine Festplattenpartition) auswählen können. ShapeShifter prüft dann, ob dieser Datenträger als DeviceDisk geeignet ist und trägt den Namen des Treibers sowie alle anderen Daten automatisch in die dafür vorgesehenen Felder ein. In das Textfeld kann auch direkt der Gerätename einer Macintosh-Partition (inklusive ":") eingegeben werden. Dann werden die Daten zur Laufzeit ermittelt.

Einheit: Gibt die Nummer der Einheit an, über die der Treiber angesprochen wird. Bei SCSI-Treibern ist dies die ID des SCSI-Gerätes.

Erster Sektor/Anzahl Sektoren: Diese Angaben definieren den Bereich des Datenträgers, der von ShapeShifter benutzt wird. Besonders wichtig sind diese Angaben, wenn Sie für das Amiga-Betriebssystem und ShapeShifter eigene Partitionen auf einer gemeinsam genutzten Festplatte eingerichtet haben. Wenn dann die Sektorangaben falsch gewählt sind, kann ShapeShifter u.U. Daten auf der Amiga-Partition überschreiben. Wenn Sie sich nicht mit dem logischen Aufbau von Datenträgern auskennen, sollten Sie eine DeviceDisk nur über das Symbol "Auswählen..." einrichten und die automatisch eingetragenen Sektorangaben nicht nachträglich verändern.

Maximale Transfergröße: Einige IDE- und ältere SCSI-Festplatten mögen es nicht, wenn die maximal am Stück übertragene Datenmenge eine bestimmte Größe überschreitet (z.B. 64KB). In diesem Fall kann man mit dieser Einstellung die maximale Blockgröße angeben. Die Einstellung entspricht direkt dem Wert "MaxTransfer" aus der MountList bzw. dem Rigid Disk Block und wird bei der Verwendung von "Auswählen..." automatisch richtig gesetzt. Hat die Festplatte keine Beschränkung bei der Transfergröße, kann man die Einstellung auf "-1" oder "0" setzen.

Wechselmedium: Ist dieses Feld abgehakt, erkennt ShapeShifter, wenn das Medium dieser DeviceDisk gewechselt wird (z.B. bei SyQuests oder CD-ROMs).

Starten von: dient zur Auswahl des Startvolumes. "Letzte Auswahl" beläßt die Einstellung, wie sie ist (bzw. wie sie mit dem "Startvolume"-Kontrollfeld vom Mac aus eingestellt wurde), "Egal" bewirkt, daß ShapeShifter vom ersten gefundenen Startvolume startet und "FileDisk 1" bzw. "DeviceDisk 1" erzwingen einen Start von der ersten File-/DeviceDisk. "CD-ROM" versucht, von CD-ROM zu starten, falls der eingebaute CD-ROM-Treiber aktiv ist.

1.66 Referenz Diskettenlaufwerke

Floppy 1/2: Hier stellen Sie ein, welche Amiga-Diskettenlaufwerke als erstes und zweites Macintosh-Laufwerk benutzt werden sollen. "DF0:" bis "DF3:" sind Amiga-Laufwerke, die über das mfm.device (bzw. dracodisk.device) angesprochen werden, "PH0:" und "PH1:" stehen für das erste und zweite Laufwerk an einem Catweasel-Controller (multidisk.device). Mit einem Klick auf "Suchen" ermittelt ShapeShifter selbständig die ersten beiden angeschlossenen Laufwerke.

AmigaDOS sperren: Hiermit wird der Zugriff von AmigaDOS auf das entsprechende Laufwerk gesperrt, solange die Emulation läuft. Dies beschleunigt die Erkennung von eingelegten Macintosh-Disketten.

1.67 Referenz SCSI-Einstellungen

0..6:^{ub} Mit diesen Auswahlfeldern lassen sich einzelne SCSI-IDs für den Mac ←

ein- und ausschalten. Die Symbole in jeder Reihe gehören zu der jeweiligen ID.

SCSI-Device: Hier steht der Name des Amiga-SCSI-Treibers, der von

ShapeShifter zum Ansprechen dieser ID verwendet wird. Für Amigas mit eingebauter SCSI-Schnittstelle oder die SCSI-Karten von Commodore ist dies "scsi.device". Benutzen Sie einen SCSI-Adapter eines Fremdherstellers, sehen Sie bitte in dessen Dokumentation nach, welchen Namen der Treiber hat.

Einheit: Diese Symbole enthalten die Einheitennummer, die von ShapeShifter zum Ansprechen der jeweiligen ID verwendet wird. Die Einheitennummer entspricht normalerweise der SCSI-ID des Gerätes. Die meisten SCSI-Treiber benutzen die Hunderterstelle dieser Nummer, um bei mehreren installierten SCSI-Karten die Karte auszuwählen.

Speichertyp: Hier stellen Sie ein, in welchem Speicherbereich die Puffer für die SCSI-Datenübertragung angelegt werden sollen. "Chip-RAM" verwendet das Chip-RAM, "24-Bit DMA" belegt Speicher im 24-Bit Adreßraum (wichtig für DMA-fähige Zorro-II-Karten) und "Egal" holt den erstbesten (aber nicht immer den schnellsten) freien Speicher. Lesen Sie hierzu bitte auch

Geschwindigkeit und Speicherbedarf

.

Generischen CD-ROM-Treiber verwenden: Wenn dieses Feld mit einem Haken versehen ist, ← wird der eingebaute CD-ROM-Treiber von ShapeShifter aktiviert.

Apple Festplatten-Emulation: Diese Einstellung wird nur benötigt, um dem Festplatten-Installationsprogramm von Apple vorzugaukeln, es sei eine Apple-Festplatte angeschlossen. Ansonsten sollte es ausgeschaltet bleiben.

Direkte Übertragung: Wenn dieses Feld ausgewählt ist, versucht ShapeShifter, SCSI-Zugriffen ohne Verwendung eines Puffers direkt auszuführen. Näheres siehe

hier

.

"Sommer"-Modus: Diese Option dient zur Umgehung eines Fehlers in SCSI-Treibern von phase 5.

1.68 Referenz Speichereinstellungen

Mac-Speicher: Hier geben Sie ein, wieviel Speicher fest für den Macintosh

reserviert werden soll (Angabe in KB, 1MB=1024KB). Für System 7 ist mindestens 1.5 MB erforderlich. ShapeShifter benötigt noch zusätzlichen Speicher für das ROM und den Grafikspeicher. Erscheint nach dem Start der Emulation die Meldung "Es steht nicht genügend Speicher zur Verfügung", verkleinern Sie bitte den eingestellten Wert.

Maximal (KB): Hier wird die maximal für ShapeShifter zur Verfügung stehende Speichermenge angezeigt.

Größter freier Block: Mit dieser Einstellung verwendet ShapeShifter den größten verfügbaren Speicherblock als Macintosh-Speicher. Der Wert unter "Mac-Speicher" spielt dann keine Rolle mehr, der Emulator holt sich, was er an Speicher kriegen kann.

Mac-ROM-Speicher zuerst belegen: Ist dieses Feld mit einem Haken versehen, belegt ShapeShifter den Speicher für das Macintosh-ROM vor dem restlichen Macintosh-Speicher. Damit ist die Chance höher, daß das ROM im schnellsten verfügbaren Speicher landet, was die Geschwindigkeit des Emulators erhöht. Ansonsten kann es z.B. passieren, daß bei der Einstellung "Größter freier Block" das ROM im Chip-RAM oder langsamen 16-Bit-Speicher landet.

ROM-Speichertyp: Hier stellen Sie ein, in welchem Speicherbereich das Mac-ROM abgelegt werden soll. "24-Bit DMA" bezieht sich normalerweise auf 16-Bit FastRAM.

1.69 Referenz Serielle Einstellungen

Modemport/Druckerport: Hier steht der Name des Amiga-Treibers (z.B. ↔ "serial.device"), der für die Ein-/Ausgaben über den Macintosh-Modem- bzw.

Druckerport verwendet werden soll. Bei Treibern auf Diskette/Festplatte kann dieser auch mit dem Symbol "Auswählen..." ausgesucht werden.

Geräte-Einheit: Bei Treibern, die mehrere Schnittstellen eines Typs unterstützen, wird hiermit der Anschluß ausgewählt. Lesen Sie bitte hierzu im Handbuch ihrer I/O-Karte nach. Für Standard-Amigas mit einer seriellen und einer parallelen Schnittstelle geben Sie hier "0" ein.

Paralleles Gerät: Hier müssen Sie einstellen, ob der gewählte Treiber zum "serial.device" oder zum "parallel.device" kompatibel ist, ob er also einen

seriellen oder einen parallelen Anschluß ansteuert. Eine falsche Einstellung führt zur Fehlfunktion und kann sogar einen Absturz beim Ansprechen der Ports bewirken.

A-Max/Emplant: Diese Feld ist nur anwählbar, wenn eine A-Max II+/IV- oder Emplant-Karte installiert ist. Ist das Feld abgehakt, werden Modem- und Druckerport der Karte benutzt, statt der mit den anderen Symbolen angegebenen.

1.70 Referenz Netzwerkeinstellungen

Netzwerk-Treiber: Hier steht der komplette Pfad des zu verwendenden SANA-II-Ethernet/PLIP-Treibers (z.B. "DEVS:Networks/a2065.device"). Andere Netzwerkhardware wie Arcnet wird nicht unterstützt (allerdings kann man AppleTalk Remote Access oder MacTCP mit InterSLIP oder MacPPP über eine serielle Verbindung laufen lassen).

Geräte-Einheit: Bei Treibern, die mehrere Karten eines Typs unterstützen, wird hiermit die Karte ausgewählt. Lesen Sie bitte hierzu im Handbuch Ihrer Ethernet-Karte nach. Normalerweise bezieht sich die Einstellung "0" auf die erste/einzige Karte.

1.71 Referenz Sonstige Einstellungen

Maus direkt abfragen: Hiermit legen Sie fest, ob ShapeShifter die Maus selbständig direkt abfragt oder dazu das Amiga-Betriebssystem verwendet.

Die direkte Abfrage ist mit einigen Macintosh-Programmen kompatibel, Sie können dann allerdings keine Grafiktablets oder berührungsempfindliche Bildschirme benutzen.

ROM schreibschützen: Wenn diese Option angeschaltet ist, versucht ShapeShifter, das Macintosh-ROM schreibschützen. Das funktioniert nur auf 68040-Prozessoren mit der standardmäßigen MMU-Konfiguration und ist auf anderen Prozessoren ohne Wirkung.

Tonausgabe ein: Wenn dieses Feld abgehakt ist, ist die Tonausgabe des Macintosh aktiv, ansonsten ist sie komplett abgeschaltet.

AHI benutzen: Mit diesem Symbol wird ausgewählt, ob die Tonausgabe direkt über die Amiga-Hardware oder über AHI-Treiber erfolgt. Auf dem DraCo wird immer AHI benutzt, wenn "Tonausgabe ein" aktiviert ist.

AHI-Modus: Nach einem Klick auf "Auswählen..." öffnet sich ein AHI-Requester zur Auswahl des zu benutzenden AHI-Audio-Modus, falls "AHI benutzen" angeschaltet ist

1.72 Rechtliches

Die Programme "ShapeShifter", "PrepareEmul", "Mac-Handler", " ←
MacControl",

"Save ROM" und diese Anleitung sind © Copyright 1993-1998 Christian Bauer.
Sie dürfen frei weitergegeben werden, solange sie unverändert bleiben
(archivieren und packen ist erlaubt).

Chris J. Schnurr <cjs@icbl.heriott-watt.ac.uk> erhält die besondere
Erlaubnis, diese Anleitung im WWW unter <http://www.icbl.hw.ac.uk/~cjs/shape/>
zur Verfügung zu stellen.

Mit der Weitergabe von ShapeShifter darf kein Gewinn erzielt werden,
insbesondere darf der Verkaufspreis einer Diskette, die ShapeShifter
enthält, DM 10,- (bzw. den entsprechenden Betrag in anderen Währungen)
nicht übersteigen. ShapeShifter darf nach Belieben über Mailboxen und
Netzwerke und als Teil von Shareware/Freeware-CDs verteilt werden.
Alle Rechte zur kommerziellen Nutzung verbleiben beim
Autor

.

Das Keyfile, das registrierte Benutzer erhalten, darf nur auf einem
Rechner installiert sein und auf keinen Fall weitergegeben werden.
Verstöße werden von mir strafrechtlich verfolgt. Mit der Unterschrift
auf dem Bestellformular werden diese Bedingungen anerkannt.

Das Programm wird den Benutzern so zur Verfügung gestellt, wie es ist,
ohne jegliche Garantie oder Haftung irgendeiner Art, sei es ausdrücklich
oder implizit. Wer das Programm benutzt, erklärt sich damit einverstanden,
jegliches Risiko, das die Benutzung des Programms mit sich bringt,
selbst zu tragen. Der Autor haftet in keinem Fall für Schäden, die
direkt oder indirekt durch den Gebrauch oder Mißbrauch des Programms
entstanden sind.

Die zur Benutzung von ShapeShifter notwendigen Macintosh-ROM-Dateien
sind nicht Teil von ShapeShifter und urheberrechtlich von Apple geschützt.
Für die rechtlichen Folgen, die die illegale Nutzung einer solchen ROM-
Datei nach sich ziehen kann, übernimmt der Autor keine Verantwortung.

Die Oberfläche des Programms wurde mit GadToolsBox © Copyright
1991-1993 Jaba Development erstellt.

Teile des Programms sind © Copyright 1992-1993 Jaba Development.

"Amiga" und "Commodore" sind eingetragene Warenzeichen der Escom AG,
Bochum.

"Apple", "Macintosh", "AppleTalk" und "EtherTalk" sind eingetragene
Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

In dieser Anleitung und in Programmtexten erwähnte Hard- und Software-
Bezeichnungen sind in den meisten Fällen geschützte Warenzeichen der

jeweiligen Firmen und nicht als solche kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises darf also nicht geschlossen werden, daß es sich um einen freien Warennamen handelt.

1.73 Bugreports

Wenn Sie einen Fehler oder eine Unzulänglichkeit in ShapeShifter ←
finden,
oder eine Idee haben, wie man manches noch besser machen könnte, teilen
Sie mir dies bitte mit, damit ich ShapeShifter in Zukunft noch weiter
verbessern kann. Meine Adresse steht
hier
.

Wichtig bei einem Bugreport sind folgende Angaben:

- ShapeShifter-Version (steht im 'Über ShapeShifter...'-Dialog)
- Verwendete AmigaOS-Version (z.B. 2.1, 3.0 etc.)
- Verwendete MacOS-Version (z.B. System 7.0.1, System 7.1 etc.)
- Hardwareausstattung, soweit für das Problem von Bedeutung
- Informationen über evtl. installierte Startup-Programme auf dem Amiga oder INITs auf dem Macintosh
- Einstellungen von ShapeShifter
- Genaue Beschreibung, mit welchem Programm und wann der Fehler auftritt und wie man ihn reproduzieren kann

Aber sehen Sie bitte erst
hier
nach, ob für Ihr Problem schon eine Lösung
existiert.

Und bedenken Sie bitte: Auch Macintosh-Software ist nicht fehlerfrei!
Es muß also nicht immer am Emulator liegen, wenn etwas nicht funktioniert.

1.74 Danksagungen

Folgenden Personen/Firmen möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen, da sie einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Entwicklung von ShapeShifter geleistet haben:

- Daniel Bobbert <dabo@coli.uni-sb.de>, mein erster Betatester, der mir Dutzende von Seiten aus der THINK Reference ausgedruckt hat
- Markus Winklbauer <sysop@ng-box.wwbnet.de>, mein zweiter Betatester und der erste, der außer mir den Emulator zum Laufen bekam
- Bernd Limbach <beli@darkness.gun.de> für die "NetBSD"-Session, nach der die Picasso-Grafik endlich funktionierte
- Allen anderen Betatestern für konstruktive Kritik
- Frank Wille <frank@phoenix.owl.de>, mit dessen PhxAss ShapeShifter entwickelt wurde
- Jaba Development, deren GadToolsBox die Oberfläche von ShapeShifter

- entwickelt hat
- Frank Mariak <fmariak@chaosengine.ping.de> für seine Hilfe bei der Anpassung von CyberGraphX und vielem anderem
 - Martin Berndt <m_berndt@wanderer.gun.de> für "KickShifter"
 - Thomas Kessler <kessler@fim.uni-erlangen.de> für "ReKick"
 - Dirk-Michael Brosig <Dirk-Michael_Brosig@maushro.baltic.de>, der PrepareEmul auf erweiterten A1200 zum Laufen gebracht hat
 - Tobias Abt <zcjcl121@rpool1.rus.uni-stuttgart.de> für den "Graffiti"-Videotreiber und Infos zu Picasso 96
 - Nicola Salmoria <MC6489@mclink.it> für die Anpassung des "empcd.device"
 - Lord Prayer für die Docs zur Merlin
 - Gary Goldberg <gg0012@epfl2.epflbalto.org>, der die englische Anleitung korrekturgelesen hat
 - Jean-Luc "Synapse" Manchon für das französische Bestellformular
 - Den folgenden Leuten für die Catalog-Dateien:
 - Italienisch : Giovanni Gentile <gentile@dsi.unimi.it> und Bruno Vella <pyxart@cyberia.phoenix.it>
 - Französisch : Tattoo Mabonzo <tattoo.mabonzo@ping.be> und Thierry Cuvelier <Thierry.Cuvelier@ping.be>
 - Dänisch : Jens Kristian Jensen <32jkj@but.auc.dk> und Claus Østergaard <cos@dator.dk>
 - Schwedisch : Thomas Andersson <steiner@kd.qd.se> und Patrik Nordvall <patrik@p52.anet.canit.se>
 - Holländisch : Paul van der Heu <pvdh@motship.xs4all.nl> und Edmund Vermeulen <edmundv@grafix.xs4all.nl>
 - Polnisch : Pawel Hernik <spi-ph@srv1.tu.kielce.pl>
 - Spanisch : Jordi Casinos <fura.baus@servicom.es>
 - Griechisch : Minas N. Miliaras <mmiliaras@prometheus.hol.gr>
 - Norwegisch : Jan-Tore Eliassen <jteliassen@grandma.link.no> and Kjell Irgens <kjelli@stud.cs.iut.no>
 - Ungarisch : László Török <phoenix@master.fok.hu>
 - Finnisch : Jari Mikkila <jmikkila@paju.oulu.fi>
 - Portugiesisch: Alfredo Martins <alfredomartins@mail.telepac.pt>
 - Tschechisch : Lubos Nemeč <nemeč@amiga.cz>
 - Serbisch : Ljubomir Jankovic <lurch@afrodita.rcub.bg.ac.yu>
 - Die Firma Apple Computer Inc., die dafür gesorgt hat, daß das Schreiben eines Macintosh-Emulators zum Kinderspiel wurde
 - Ace of Base, deren Musik mich beim Hardcore-Debugging wieder aufgemuntert hat, wenn "gar nichts" lief

1.75 Der Autor

Keiner wollte einen Macintosh-Emulator als Softwarelösung ←
entwickeln.

Also mußte ich es tun. :-)

E-Mail:

cbauer@iphcipl.physik.uni-mainz.de (Christian Bauer)

WWW:

<http://www.uni-mainz.de/~bauec002/>

Für Fragen, Kritik, Anregungen und

Bugreports

bin ich jederzeit offen.

E-Mail wird bevorzugt. Aber sehen Sie bitte erst
hier

nach, ob für

Ihr Problem schon eine Lösung existiert und haben Sie Verständnis dafür, daß ich nicht auf jede Anfrage antworten kann. Generelle Fragen zur Bedienung von MacOS ("Wie installiere ich Druckertreiber?" "Wie benutze ich MacTCP?") werden von mir NICHT beantwortet; dafür gibt es genug Bücher.

WICHTIG: Es gibt KEINEN telefonischen Support für ShapeShifter! Die Suche nach "Christian Bauer, Mainz" bei der Auskunft oder in Telefonverzeichnissen auf CD-ROM liefert nicht meine Telefonnummer, sondern die eines anderen Christian Bauer in Mainz, der mit ShapeShifter nichts zu tun hat und sich inzwischen über "ShapeShifter"-Anrufe SEHR ärgert!

Ich werde auf keinen Fall ROM-Dateien verschicken, auch nicht "von Freund zu Freund"! Keine Chance!

1.76 History

V1.14 29.Mär.95

- Erste veröffentlichte Version

V2.0 11.Apr.95

- Präemptives Multitasking
- Quickstart funktioniert zuverlässig
- Fehler in der Handhabung des Stack korrigiert
- Grafikkarten im 24-Bit-Adreßbereich funktionieren mit dem ROM 34
- CyBERgraphics 15- und 24-Bit-Modi funktionieren nun, bei Auswahl eines CyBERgraphics-Modus wird die Farbtiefe automatisch gesetzt
- Benötigt keine spezielle ROM-Subversion mehr
- Einstellung für Task-Priorität entfernt
- Macintosh-Reset-Routine überarbeitet
- Italienische Catalog-Dateien
- Wenn die eingestellte Menge an Mac-Speicher nicht verfügbar ist, kann man wählen, ob stattdessen der größte freie Block benutzt werden soll
- Zahlreiche interne Korrekturen und Verbesserungen
- SCSI-IDs einzeln schaltbar, wenn das Ansprechen von ID 0 fehlschlägt werden die anderen IDs nicht mehr übergangen
- Der Refresh wird nun von einem Task übernommen, wenn der Amiga-Mauszeiger eingeschaltet ist, findet kein Refresh statt
- ROM-Schreibschutz ist nun wählbar
- Der FileDisk-Treiber öffnet keine Dateien mit leeren Namen mehr

V3.0 11.Jun.95

- Multitasking-Verhalten verbessert, keine "Hänger" mehr beim Warten auf I/O-Vorgänge
 - Ethernet-Unterstützung für MacTCP
 - Serieller Treiber beherrscht nun asynchronen Voll-Duplex-Betrieb
 - Die Benutzung des "serial.device" während ShapeShifter läuft, ist nun sicher
-

- Fehler beim Öffnen von parallelen Geräten im seriellen Treiber korrigiert
 - Das serielle Flag "Hardware Handshake" wird nun zur Steuerung des ACK-Handshake bei parallelen Geräten benutzt
 - Die seriellen Treiber werden nun beim Ausschalten immer geschlossen

 - Kompatiblere SCSI-Routinen
 - Eine Auswahlmöglichkeit für das Startvolumen wurde im Datenträger-Fenster hinzugefügt
 - Eigenes Fenster für Einstellungen der Diskettenlaufwerke
 - Zuordnung der Macintosh- zu den Amiga-Diskettenlaufwerken einstellbar
 - Option zum Sperren von Laufwerken für AmigaDOS während der Mac läuft
 - Unter "DeviceDisk 1/2" kann nun auch direkt der Name einer Partition eingegeben werden
 - DeviceDisks sind nun immer Festplatten
 - Verbesserte Erkennung von Diskettenwechsellern
 - Kompatibler zu V41 des mfm.device
 - Merkmal "720KKLUDGE", das das Formatieren von 720K-Disketten unter System 7.5 ohne die "720K Diskettenformatierer"-Erweiterung erlaubt
 - Das Starten von der System 7.0.1-Dienstprogramme-Diskette ist nun möglich (LocalTalk stürzt nicht mehr ab)

 - Auf dem 68040 wird nun die MMU benutzt, um nur die veränderten Teile des Bildschirms neu zu berechnen (sofern der ROM-Schreibschutz eingeschaltet ist), ausgenommen der 8-Bit-Amiga-Modus
 - Unterstützung für Merlin-Grafikkarte
 - Unterscheidung zwischen EGS Chunky und EGS VGA entfernt
 - Neuer Bildschirmtyp "Amiga-Fenster", der die Macintosh-Oberfläche in einem Fenster auf der Amiga-Workbench mit dem Amiga-Mauszeiger als Mac-Mauszeiger anzeigt. Die Symbole "Größe" geben die Fensterausmaße an.
 - Die Bildschirmbreite wird auf ein Vielfaches von 16 gerundet
 - Modi mit Refresh lesen die Bildschirmspeicheradresse bei jedem Refresh, kein Grafikmüll mehr
 - Option "Immer refreshen", um auch in 8-Bit-Chunky-Modi einen Refresh zu erzwingen, zur Verhinderung von Grafikmüll
 - Die BytesPerRow des "Amiga Bitplanes"-Modus werden aus der BitMap gelesen
 - Bei Auswahl eines CyBERgraphics-Modus wird das "Farbtiefe"-Symbol automatisch gesetzt
 - Der CyBERgraphics-Modus berücksichtigt die unter "Größe" eingetragenen Ausmaße des Bildschirms
 - Ist nicht genügend Speicher für einen CyBERgraphics-Bildschirm vorhanden, gibt es nun eine Fehlermeldung anstatt einen Absturz
 - Hintergrund-Refresh-Rate entfernt, eine Refresh-Rate von 0 wird abgefangen und zu 1 gewandelt
 - Fehler beim Schließen des Bildschirms entfernt

 - Neue Option, um den Zugriff des Macintosh auf die FPU zu verhindern (für 68060)
 - 68060-kompatibel bei abgeschalteter FPU und ROM-Schreibschutz
 - Steuerung des 68040-Copyback-Cache verbessert
 - Beim Beenden von ShapeShifter wird der ursprüngliche Zustand des Cache wiederhergestellt
 - Option "NOCOPYBACK" zum Abschalten des Copyback-Cache
 - Busfehlerhandhabung komplett geändert, VMM läuft nun, wenn der ROM-Schreibschutz ausgeschaltet ist
-

- Dynamische Speicherverwaltung entfernt
- Speichereinstellung nun über Integer-Gadget
- ROM-Prüfsumme wird getestet

- Dänische, französische, schwedische, niederländische und polnische Catalog-Dateien
- PrepareEmul kann nun Olaf Barthels "shutdown.library" benutzen

V3.1 12.Aug.95

- ROM Sub-Version 17 läuft wieder (jedoch ist diese Version für ShapeShifter nicht zu empfehlen)
- Detailliertere Fehlermeldungen bezüglich des Mac-ROM

- FPU-Exceptions werden auf der Mac-Seite abgefangen
- Der Zustand des Copyback-Cache wird beim Beenden wiederhergestellt
- Getrennte Einstellungen für MMU-Refresh und ROM-Schreibschutz
- Die MMU-Routinen funktionieren nun auch mit 8K-Seiten
- Das Caching der unteren 8K RAM ist nun per ToolType steuerbar
- 68060-FPU-Probleme behoben
- Kleinere Korrekturen an den MMU- und FPU-Routinen

- EtherTalk läuft

- SCSI-Routinen komplett neu geschrieben
- Maximale Transfergrößen werden nun auf ein gerades Vielfaches einer Sektorgröße abgerundet
- DeviceDisks rufen CMD_UPDATE beim Ausschalten auf
- Schreibschutzerkennung der DeviceDisks kompatibel mit bestimmten SCSI-Treibern

- Schnittstelle für externe Videotreiber
- Schnellerer Grafik-Refresh in den 2-, 4- und 8-Bit Amiga-Bitplane-Modi, der 8-Bit-Modus kann nun auch die MMU benutzen
- BGRA32- und RGBA32-Refresh-Modi implementiert

- Wenn das audio.device nicht geöffnet werden kann oder Kanäle 0 und 1 bereits belegt sind, setzt ShapeShifter nun einfach die Lautstärke auf 0 und überspringt den Startsound, anstatt mit einer Fehlermeldung auszustiegen

- Die '|_|'-Taste auf amerikanischen Tastaturen wird nun korrekt verwendet
- ShapeShifter ist nun AppleScript-Bug-fest
- PRAM-Verwaltung neu geschrieben, die PRAM-Datei ist nun nur noch 256 Bytes lang; die alten (längeren) Dateien werden beim Laden konvertiert
- Laden des Keyfiles sicherer
- Kleinere Korrekturen für zukünftige Draco-Kompatibilität

- MacMem über einen "A1200"-Schalter in PrepareEmul eingebaut

V3.2 17.Sep.95

- ROM-Schreibschutz auf dem 68060 abgeschaltet
 - Einstellung "FPU nicht benutzen" entfernt
 - Früh auftretende Fehler (wie "PrepareEmul nicht installiert") beeinflussen nicht mehr den Cache
 - Volle Thread-Manager-Unterstützung, einschließlich des 68060 und
-

präemptiver Threads

- Ethernet-Treiber umgeschrieben, benutzt nun einen eigenen Task und verbraucht 130KB weniger Speicher (Liebling, ich habe den .ENET-Treiber geschrumpft!)
- Fehlerrequester für nicht unterstützte Ethernet Packet-Typen, Ethernet-Karten, die kein Multicast können und für ERead-Aufrufe
- Einige Mac-ROMs haben den Ethernet-Treiber absorbiert

- Serielle Ports der A-Max-II+/IV-Karte werden unterstützt
- Unterstützung für serielle Übertragung bei 230kbps

- Fehler des mfm.device V38/V40 beim OpenDevice() wird umgangen
- Fehler beim Schließen von DeviceDisk 2 entfernt
- MaxTransfer-Berechnung korrigiert
- Device und Einheit können nun für jede SCSI-ID einzeln eingestellt werden
- Direkte SCSI-Übertragung implementiert
- Kleine Korrekturen in den SCSI-Routinen (Lesen, Autosense, Completion)

- Unterstützung für 2 Monitore, Videotreiber aufgeräumt
- Unterstützung für Merlin und Picasso in externe Treiber ausgelagert
- RTYPE_CUSTOM korrigiert
- RGBA32-Refreshmodus ist unter CyberGfx verfügbar
- Bessere Abschaltung des Mac-Mauszeigers im Amiga-Mauszeiger-Modus

- Zuverlässigeres Belegen/Freigeben des Audiokanäle
- Audio-Ausgabe kann komplett abgeschaltet werden
- Sound-Eingabetreiber läuft wieder asynchron
- Verbesserte Handhabung der Audio-Interrupts
- Mac-Startsound wird von einem ToolType kontrolliert

- ROM-Speichertyp einstellbar
- Taskname ist immer "ShapeShifter"
- OS-gerechtere Handhabung der Level-2-Interrupts
- Problem mit Mac-Mauszeigereinstellungen behoben
- Fehler bei Neustart behoben (Enable() ohne voriges Disable() aufgerufen)

- Fehler im Mac-Handler entfernt ("Destination file removed" beim Kopieren aus der Shell)

- Griechische, spanische und norwegische Catalog-Dateien

V3.2a 21.Sep.95

- Präemptive Threads auf externen FPUs repariert

V3.3 20.Nov.95

- Komplette neuer Time-Manager

 - Keine Phase-Errors beim SCSI-Autosense mehr möglich
 - Unterstützung für SCSI-LUNs

 - Level 2 des Interface für externe Videotreiber: Flags-Tag für SHEV_OpenScreen hinzugefügt
 - Bessere Bitmap-Modulo-Berechnung

 - Alte Audio-Interrupt-Routinen implementiert
-

- Fehler in serieller Konfiguration behoben
- Lad-/Speicherbare Einstellungen, die Einstellungen sind die "Projekte" von ShapeShifter
- Finnische und ungarische Catalog-Dateien

V3.4 04.Mär.96

- 68040-CPU-sResource hinzugefügt
- Multitasking ist in Mac-Interrupts abgeschaltet
- "Hartes" Beenden (Befehl-Option-Esc) funktioniert
- Diverse Fehler in den Ethernet-Routinen entfernt (hauptsächlich EWrite)
- Ethernet-Treiber nicht mehr auf bestimmte Packet-Typen beschränkt, DetachPH implementiert
- Besseres LocalTalk-Abschalten
- Netzwerk-Devices, die kein Ethernet sind, werden zurückgewiesen
- Emplant-Karte wird automatisch erkannt und benutzt (serielle Ports/LocalTalk)
- Apple-CD300-Emulation mit AppleCD-Treiber 5.1.1 funktionierte mit einigen Laufwerken nicht
- "Sommer"-Modus zur Umgehung von Fehlern in SCSI-Treibern von phase 5
- ShapeShifter versucht nicht, von anderen als SCSI-Geräten zu booten, als Geräte der Klasse "Direct Access"
- Bei Aufruf von DebugStr() aus einem Mac-Programm zeigt ShapeShifter den String in einem Requester
- Der AppleScript-Bug (Workaround in V3.0c eingebaut) wird nun von ShapeShifter gefixt
- Fehler in den Maus-Routinen korrigiert (Apeiron)
- Einige Prüfroutinen im Time Manager eingebaut (Bug in der File-Sharing-Systemerweiterung)
- Keine CIA-Zugriffe mehr auf dem DraCo
- Unterstützung für DraCo-Diskettenlaufwerke (nur HD)
- Tonausgabe auf dem DraCo abgeschaltet

V3.5 01.Mai.96

- PLIP-Netzwerkfunktionen (Ethernet-Emulation)
 - Weiteren Ethernet-Fehler behoben (ReadPacket)
 - EWrite-Rücksprungssequenz geändert
 - gpch-750-Patch (BlockMove) nur auf 68040/060 angewendet
 - Seriellen Aufruf für 230kbps Übertragungsrates korrigiert, Aufruf für 115kbps eingebaut
 - Bytes-pro-Zeile-Handhabung für externe Videotreiber korrigiert
 - Fehler im Time Manager behoben (RmvTime Restzeit)
 - Weitere Workarounds für weitere mfm.device-Fehler
 - Fehler in System 7.5.1-Tastaturroutinen behoben (beim Loslassen von Tasten)
 - System-Patches an System 7.5.3 (bzw, 7.5 Update 2.0) angepaßt
-

- PrepareEmul arbeitet besser mit anderen KickTags zusammen

V3.6 31.Okt.96

- Sollte nicht länger abstürzen, wenn eine Emplant-Karte ohne SCC vorhanden ist
- QuickDraw-Beschleunigung für nicht-refreshte CyberGfx-Bildschirme (BitBlit, FillRect, InvertRect, vertical lines)
- Externe Videotreiber: SHEV_CloseScreen wurde nicht aufgerufen, wenn SHEV_OpenScreen fehlschlug, aber einen gültigen Context zurückgab
- "Amiga-Fenster"-Modus ist in 24 Bit Farbe, wenn das Fenster auf einem CyberGfx-Bildschirm >8 Bit geöffnet wird
- Start-"bing" entfernt
- Effizientere Soundroutinen
- 8 Bit AHI-Unterstützung
- Kleinere Verbesserungen am seriellen Treiber
- Präziseres 60Hz-Timing auf dem DraCo
- Neue Merkmale: NOQDACCEL und USKEYMAP
- Portugiesische Catalog-Dateien

V3.7 18.Dez.96

- Audio-Interrupts verändert
- In der Mac-Reset-Routine werden das VBR nicht mehr gelöscht und die Interrupts nicht mehr gesperrt
- Unterstützung für multidisk.device (Catweasel-Controller), Floppy-Einstellungen verändert
- Die ersten 2048 Bytes von neu angelegten FileDisks werden gelöscht
- Tschechische Catalog-Dateien

V3.8 26.Mai 97

- Bessere AppleHD-Emulation
- Apple-CD300-Emulation durch generischen CD-ROM-Treiber ersetzt
- 15/24-Bit-Modi können nun unter Picasso96 ausgewählt werden
- RGBA32-Modi funktionieren nun
- Einige Änderungen an den seriellen Routinen (DTR-Modus impliziert kein 7-Draht-Handshaking mehr)
- Angepaßt an (und benötigt nun) AHI V4

V3.9 28.Apr.98

- ModelID für 68040/060-Systeme auf Quadra700 geändert
 - Kann von CD-ROM booten
 - Ethernet-Packets werden immer auf 60 Byte Größe verlängert
 - Einige Korrekturen an den seriellen und CD-ROM-Treibern
 - FileDisks sind schneller
-