

Guide d'installation du CD-Rom "3000 Recettes ELLE"

Ce document contient la description des instructions d'installation du CD-Rom. Reportez-vous aussi au livret d'utilisation qui vous guidera pas à pas dans votre découverte du CD-Rom

- 1- Configuration minimum
- 2- Installation de "3000 Recettes ELLE"
- 3- Désinstallation de "3000 Recettes ELLE"

1- Configuration minimum

Processeur Pentium 166 MHz
Windows 95, 98, 2000, NT 4.0 ou ultérieur, XP
32 Mo de RAM pour Windows 95, 64 Mo recommandés pour Windows 98, 2000, NT ou XP
Ecran 640 x 480 minimum
Milliers de couleurs
Lecteur de CD-ROM 4X
Carte son Compatible Sound Blaster

2- Installation de "3000 Recettes ELLE"

- Démarrez votre ordinateur.
- Placez le CD-Rom dans votre lecteur, une fenêtre de d'installation s'ouvrira automatiquement.
- Pour installer le CD-Rom, cliquez sur "Suite" et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- Si la fenêtre d'installation ne s'ouvre pas automatiquement :
- Cliquez sur le bouton "Démarrer", puis sur "Exécuter". Dans la fenêtre "Exécuter", tapez la lettre correspondant au nom de votre lecteur de CD-Rom, suivie de ":\installation.exe". Exemple : si le nom de votre lecteur de CD-Rom est D, tapez "D:\installation.exe".
- Suivez les instructions des fenêtres de dialogue.

Pour démarrer le logiciel, double-cliquez sur l'icône de lancement "3000 Recettes ELLE" située dans le Groupe de Programmes "3000 Recettes ELLE", lui-même situé dans le Groupe de Programmes "Hachette Multimédia" (accessible depuis le menu "Démarrer").

Note :

QuickTime 4 ou 5 doit être installé sur votre ordinateur pour que le logiciel "3000 recettes Elle" puisse fonctionner correctement. Il faut également que la police "Arial" soit correctement installée sur votre ordinateur. Vous trouverez le programme d'installation de QuickTime 5 à la racine du CD-ROM "3000 recettes Elle" dans le dossier QT5.

Vérifiez les réglages de QuickTime (en double-cliquant sur l'icône de QuickTime dans le Panneau de configuration, accessible par "Paramètres" dans le menu "Démarrer") :

* Sortie audio ("Sound Out") : l'option "DirectSound" doit être sélectionnée.

* Réglages vidéo ("Video settings") : l'option "Mode sécurisé (GDI uniquement)" ("Safe mode (GDI only)") doit être sélectionnée.

Pour certaines fonctions du CD-ROM, votre ordinateur doit disposer d'un navigateur (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer) et d'une connexion Internet.

3- Désinstallation de "3000 Recettes ELLE"

- Dans le menu " Démarrer " sélectionner le Groupe de programmes dans lequel vous trouverez un groupe "Hachette Multimédia".
- Dans le Groupe "Hachette Multimédia", sélectionnez "3000 recettes Elle". Sélectionnez enfin " Désinstaller!".
- Suivez les instructions affichées à l'écran.

CD-ROM "3000 Recettes Elle", version 2.0