







## Gestion sonore

-  Gestion sonore
-  Configuration d'un pilote
-  Informations supplémentaires sur un pilote
-  Changement de la priorité d'un pilote
-  Désactivation d'un pilote
-  Sélection des pilotes prioritaires

## Gestion sonore

L'application Gestion sonore permet d'afficher la liste des pilotes installés et de connaître les priorités attribuées à chacun d'eux.

Pour lancer la Gestion sonore, faites un double-clic sur son icône dans le Panneau de configuration. La boîte de dialogue **Configuration de la Gestion sonore** s'affiche.

Cette boîte de dialogue contient les champs et boutons suivants :

**Groupe Pilotes de configuration sonore.** Cette liste contient le nom des pilotes installés dans votre système, classés par ordre de priorité. Lorsqu'une application demande à lire ou à enregistrer des données audio, le système fait appel au premier pilote disponible, capable d'assurer la prise en charge des données. La priorité détermine l'ordre dans lequel le système consulte chacun des pilotes pour voir s'il est disponible.

**Bouton Configuration.** Certains pilotes peuvent être configurés à l'aide de la boîte de dialogue **Configuration de la Gestion sonore**. Si tel n'est pas le cas du pilote en cours de sélection, le bouton « Configuration » de la boîte de dialogue apparaît en grisé. Lorsqu'il n'est pas grisé, ce bouton permet d'accéder à la boîte de dialogue **Configuration de pilote**, dont le contenu varie selon le pilote sélectionné.

**Bouton A propos.** Ce bouton permet d'afficher des informations sur le pilote sélectionné (numéro de version, etc.).

**Bouton Priorité.** Ce bouton donne accès à la boîte de dialogue **Priorité** dans laquelle vous pouvez modifier l'ordre de priorité des pilotes installés ou désactiver le pilote sélectionné.

**Groupe Personnalisations de pilotes sonores.** Les deux zones de liste de ce groupe répertorient les périphériques à utiliser de préférence pour la lecture et l'enregistrement de sons. Cliquez sur l'une des deux flèches pour dérouler la liste des périphériques disponibles.

**Case à cocher Utiliser seulement pilotes personnalisables.** Lorsque vous cochez cette case, le système utilise uniquement les périphériques indiqués dans les zones « Lecture » et « Enregistrement » pour la lecture et l'enregistrement de sons. Si l'un de ces périphériques n'est pas disponible (en cours d'utilisation, par exemple) lorsqu'il est sollicité par l'application, un message d'erreur s'affiche.

## Configuration d'un pilote

Certains pilotes peuvent être configurés à l'aide de la feuille des propriétés de configuration sonore. Si le pilote n'accepte pas cette option, le bouton « Configuration » est désactivé.

Pour configurer un pilote prenant en charge cette option :

1. Sélectionnez le pilote voulu dans la liste Pilotes de configuration sonore.
2. Choisissez le bouton « Configuration ».

Les options disponibles dans la boîte de dialogue **Configuration de pilote** varient selon le pilote sélectionné. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation accompagnant le pilote.

## Informations supplémentaires sur un pilote

La boîte de dialogue **A propos de** indique le nom complet du pilote et son numéro de version, et fournit une brève description de ses fonctions.

Pour obtenir plus d'informations sur un pilote :

1. Sélectionnez un pilote dans la liste Pilotes de configuration sonore.
2. Choisissez le bouton « A propos ».
3. Pour revenir à la feuille des propriétés de configuration sonore, cliquez sur « OK ».

## Changement de la priorité d'un pilote

Lorsqu'une application sollicite un pilote son, le système recherche les pilotes disponibles et utilise le premier qui répond aux besoins de l'application. La priorité des pilotes installés indique l'ordre dans lequel le système effectue la recherche. Le système vérifie d'abord le statut du pilote de priorité 1, puis celui du pilote de priorité 2, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve un pilote disponible.

Pour changer la priorité d'un pilote :

1. Dans la liste Pilotes de configuration sonore, sélectionnez le pilote dont vous voulez changer la priorité.
2. Choisissez le bouton « Configuration ». La boîte de dialogue **Priorité** s'affiche.
3. Dans la boîte de dialogue **Priorité**, choisissez la nouvelle priorité à attribuer au pilote.

Lorsque vous changez la priorité, la Gestion sonore numérote de nouveau automatiquement la priorité des autres pilotes de manière à éviter tout conflit. Prenons un exemple : considérons les pilotes A, B, C et D respectivement associés aux priorités 1, 2, 3 et 4. Si vous remplacez la priorité du pilote D (4) par 2, la Gestion sonore affecte les priorités 3 et 4 aux pilotes B et C.

4. Choisissez « OK » pour revenir à la feuille des propriétés de configuration sonore.

## Désactivation d'un pilote

Lorsqu'un pilote est désactivé, la Gestion sonore n'en tient pas compte lorsqu'elle recherche les pilotes disponibles. Le pilote n'est cependant pas supprimé du disque dur.

Pour désactiver un pilote :

1. Dans la liste Pilotes de configuration sonore, sélectionnez le pilote à désactiver.
  2. Choisissez le bouton « Priorité ». La boîte de dialogue **Priorité** s'affiche.
  3. Dans la boîte de dialogue **Priorité**, cochez la case « Désactiver le convertisseur ».
  4. Pour revenir à la feuille des propriétés de configuration sonore, choisissez « OK ».
- Pour pouvoir utiliser un pilote désactivé, vous devez le réactiver en cochant de nouveau la case « Désactiver le convertisseur » dans la boîte de dialogue **Priorité**.

## Sélection des pilotes prioritaires

Il est possible de définir le ou les pilotes à utiliser en priorité pour la lecture et l'enregistrement de sons. La section Personnalisation de pilotes sonores de la feuille des propriétés de configuration sonore affiche les sélections en cours.

Pour sélectionner le ou les pilotes prioritaires :

1. Dans la feuille des propriétés de configuration sonore, cliquez sur la flèche de défilement située à côté de Lecture ou Enregistrement, selon la préférence que vous voulez définir. La Gestion sonore affiche la liste des pilotes disponibles.
2. Dans cette liste, choisissez le ou les pilotes prioritaires.
3. Pour n'utiliser que les pilotes prioritaires, cochez la case « Utiliser seulement pilotes personnalisés ».

Remarque : Si vous cochez cette case et qu'un pilote prioritaire n'est pas disponible (en cours d'utilisation, par exemple) lorsqu'il est sollicité par l'application, un message d'erreur s'affiche.

Configuration d'un pilote

Informations supplémentaires sur un pilote

Changement de la priorité d'un pilote

Désactivation d'un pilote

Sélection des pilotes prioritaires



Gestion sonore

Informations supplémentaires sur un pilote

Changement de la priorité d'un pilote

Désactivation d'un pilote

Sélection des pilotes prioritaires

Gestion sonore

Configuration d'un pilote

Changement de la priorité d'un pilote

Désactivation d'un pilote

Sélection des pilotes prioritaires

Gestion sonore

Configuration d'un pilote

Informations supplémentaires sur un pilote

Désactivation d'un pilote

Sélection des pilotes prioritaires

Gestion sonore

Configuration d'un pilote

Informations supplémentaires sur un pilote

Changement de la priorité d'un pilote

Sélection des pilotes prioritaires

Gestion sonore

Configuration d'un pilote

Informations supplémentaires sur un pilote

Changement de la priorité d'un pilote

Désactivation d'un pilote

