

Introduzione a Explorer

iPhoto Plus 4 Explorer è un programma utile per visualizzare velocemente i contenuti di file di immagine e di grafica presenti nel vostro sistema. Allo stesso modo della Gestione risorse di Windows, iPhoto Plus 4 Explorer visualizza tutte le cartelle ed i file in una struttura verticale. Quando selezionate una cartella nella struttura, le immagini in essa contenute verranno visualizzate in un formato di anteprima alla destra della struttura. Questo vi permette di trovare le immagini in modo visivo invece di doverne ricordare il nome del file.

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Apri in iPhoto Plus 4

Apri le anteprime dei file selezionati in iPhoto Plus 4. (Fate clic con il pulsante destro del mouse per avere accesso a questo comando.)

(Tasto di scelta -- CTRL+G)

Modifica dei file



Modifica dei file

Apri in altro programma

Apri o accede al programma per immagini o altri file multimediali specificato nella finestra di dialogo Preferenze, aprendo l'immagine attiva nell'area di lavoro.

Nota: specificate il programma da avviare nella tabulazione Explorer della finestra di dialogo Preferenze.



Modifica dei file



Selezione di un altro programma di grafica

Elimina

Elimina i file selezionati. (Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima per avere accesso a questo comando.)

(Tasto di scelta -- CANC)

~~~~~

## Rinomina

Rinomina i file selezionati. (Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima per avere accesso a questo comando.)



## Proprietà

Mostra gli attributi del file di origine dell'anteprima selezionata. (Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima per avere accesso a questo comando.)

*(Tasto di scelta -- ALT+Invio)*

~~~~~

Seleziona tutto

Seleziona tutte le anteprime nella cartella attuale.

(Tasto di scelta -- Ctrl+A)

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

 Selezione dei file

Inverti selezione

Seleziona tutte le anteprime attualmente non selezionate, e deseleziona quelle selezionate.

[Seleziona tutti i file](#)

 Selezione dei file

Vai a

Apri una finestra di dialogo dove potete identificare una cartella da visualizzare in iPhoto Plus 4 Explorer.

(Tasto di scelta -- Ctrl+F)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Preferenze

Permette di impostare gli standard del funzionamento di iPhoto Plus 4 Explorer nel vostro sistema.

(Tasto di scelta -- F6)



Calibrazione dello schermo



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer



Risparmio di spazio su disco

Cartelle più recenti

Elenca le cartelle visualizzate più di recente. Selezionando una cartella nell'elenco vi permetterà di visualizzare direttamente le immagini contenute in essa.

[Visualizza](#)

Esci

Chiude il programma iPhoto Plus 4 Explorer.

(Tasto di scelta -- Ctrl+Q)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sempre in primo piano

Fa apparire iPhoto Plus 4 Explorer sopra altri programmi aperti sul desktop.



Layout

Offre queste opzioni per la visualizzazione della finestra di iPhoto Plus 4 Explorer.

 **Intero** Visualizza iPhoto Plus 4 Explorer in modalità standard, con l'area di lavoro suddivisa tra il riquadro della struttura e quello delle anteprime.

 **Alto** Visualizza iPhoto Plus 4 Explorer in finestra ridotta come una riga di anteprime lungo la parte superiore dello schermo.

 **Basso** Visualizza iPhoto Plus 4 Explorer in finestra ridotta come una riga di anteprime lungo la parte inferiore dello schermo.

 **Sinistra** Visualizza iPhoto Plus 4 Explorer in finestra ridotta come una riga di anteprime lungo la parte sinistra dello schermo.

 **Destra** Visualizza iPhoto Plus 4 Explorer in finestra ridotta come una riga di anteprime lungo la parte destra dello schermo.

 **Nascondi struttura** mostra solo la finestra delle anteprime.

 Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

Ordina

Visualizza un sottomenu con le seguenti opzioni di ordinamento.



per nome Ordina le anteprime alfabeticamente per nome.



per tipo Ordina le anteprime alfabeticamente per estensione.



per dimensioni Ordina i file a seconda delle loro dimensioni, dal più piccolo al più grande.



per data Ordina i file secondo la loro ultima data di salvataggio, dal più recente al più vecchio.



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

Aggiorna

Aggiorna i contenuti dell'intera unità. (Potete scegliere questo comando anche facendo clic con il pulsante destro del mouse su una cartella.)

(Tasto di scelta -- F5)

~~~~~

## **Duplica finestra/Apri**

Apri un'altra finestra di iPhoto Plus 4 Explorer per la cartella situata sotto il cursore. (Fate clic con il pulsante destro del mouse per avere accesso a questo comando.)

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

## **Gestione risorse**

Apri la cartella situata sotto il cursore e ne visualizza le immagini nella finestra per le anteprime.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Barre degli strumenti

Aprire la finestra di dialogo Barre degli strumenti, attraverso la quale potete scegliere se nascondere o mostrare la barra strumenti standard, la barra delle funzioni e la barra di stato. Potete anche scegliere se mostrare o meno le descrizioni dei comandi e se visualizzare icone grandi o piccole.

[Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer](#)

 Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

## **Barra strumenti standard**

La barra strumenti standard vi dà un accesso veloce ai comandi utilizzati più di frequente. Sotto la barra degli strumenti si trova la barra delle funzioni, che contiene i pulsanti che rendono più facile il completamento delle funzioni principali.



## Barra di stato



La barra di stato fornisce brevi descrizioni dei comandi o dei pulsanti della barra strumenti standard ogni volta che il puntatore si sposta su di essi. Altrimenti, fornisce le informazioni sovrastanti.

**Nota:** facendo doppio clic su qualsiasi punto della barra di stato aprirete la finestra di dialogo Preferenze per la configurazione di iPhoto Plus 4 Explorer.

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

### **Finestra di dialogo Cerca nome di file**

Immettete nella casella apposita una stringa di caratteri contenente il nome, o parte del nome di un file che volete cercare. Potete anche selezionare una stringa di caratteri utilizzata in precedenza nella casella ad elenco.

~~~~~

Finestra di dialogo Nuova cartella

La finestra di dialogo Nuova cartella crea una cartella nuova e vuota all'interno della cartella in cui vi trovate. Immettete un nome per la cartella nella casella per il testo.

~~~~~

## **Finestra di dialogo Rinomina**

Immettete un nuovo nome per il file selezionato nella casella di immissione **A**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Finestra di dialogo Vai a**

Immettete il nome della cartella da visualizzare nella casella di immissione **Specifica la cartella a cui andare**, o fate clic su Cerca per ricercare una cartella nel sistema.

[Cerca](#)

## Finestra di dialogo Preferenze

 Explorer

 Schermo

Permette di personalizzare il funzionamento di iPhoto Plus 4 Explorer.

- **Cartelle più recenti** Impostate il numero di cartelle più recenti da visualizzare in fondo al menu File.
- **Altri programmi di grafica** Selezionate un altro programma di grafica in cui aprire i file multimediali. Fate clic su Cerca per ricercare un programma nel sistema.
- **Elimina file di riferimento per CD-ROM e unità di rete a sola lettura** Fate clic sul pulsante Elimina per rimuovere tutti i file di riferimento creati da CD-ROM e i file per condivisione a sola lettura.
-  **Salva file di riferimento delle cartelle** Attivate per salvare i file delle anteprime per rendere più veloce il funzionamento di Explorer quando tornate ad una cartella visitata in precedenza. Disattivate l'opzione per risparmiare spazio su disco. (Explorer ricreerà le anteprime ogni volta che cambiate cartella, e sarà perciò più lento.)
- **File di riferimento delle cartelle per CD-ROM e unità di rete a sola lettura** Impostate il numero massimo di file di anteprime da mantenere per i CD-ROM e le unità di rete a sola lettura.

 **Compressione** Selezionate un tipo di compressione per le immagini delle anteprime.



 Selezione di un altro programma

## Finestra di dialogo Preferenze

 Explorer

 **Schermo**

Controlla la visualizzazione delle immagini di anteprima.

 **Conversione a Hi-color** Attivate la casella se la vostra modalità di visualizzazione è Hi-color e volete rendere le immagini True Color al meglio.

 **Visualizza immagini con tavolozza comune** Attivate la casella se state lavorando in modalità 256 colori e volete aprire immagini a colori e a gradazioni di grigio allo stesso tempo, oppure se volete confrontare diverse immagini a 256 colori.

 **Ignora la qualità dello sfondo** Attivate la casella per impiegare la maggior parte delle risorse del sistema nella visualizzazione dell'immagine attiva. Se l'opzione è selezionata, le immagini sullo sfondo potrebbero apparire scolorite.

 **Gamma dello schermo** Attivate la casella per correggere eventuali incongruenze tra le caratteristiche dello schermo e l'ambiente di lavoro. Se selezionate l'opzione, immettete il valore della gamma in modo che la finestra di calibrazione appaia di un colore solo.

  Calibrazione dello schermo

## Finestra di dialogo Informazioni

La finestra di dialogo Informazioni offre dati statistici circa il file selezionato. Essa consiste di due sezioni:



**Attributi** Vi informa sul tipo di dati, la risoluzione e le dimensioni dell'immagine, e sulle dimensioni del file.



**File** Vi informa sul nome, formato, metodo di compressione, dimensioni e altri dettagli del file.



## Informazioni su iPhoto Plus 4 Explorer

Fornisce il copyright e altre informazioni sul programma.



## Utilizzo di Explorer

Utilizzate iPhoto Plus 4 Explorer per:



Visualizzare velocemente i file multimediali in tutte le cartelle.



Spostare e copiare i file multimediali in cartelle diverse.



Eliminare o rinominare i file multimediali.



Trovare i file che volete modificare e mandarli direttamente a iPhoto Plus 4 o ad un'altro programma di grafica.



Ordinare visivamente i file multimediali.



Ciò non modifica i dati attuali, ma soltanto la visualizzazione quando non attiva.

Lasciate l'opzione disattivata se non avete a disposizione molto spazio su disco.

Numero di file selezionati.

Numero totale di file multimediali nella cartella; numero totale di file nella cartella.

Percentuale di file multimediali già generati.

## Esegui

Apri i file multimediali selezionati. Per esempio, se selezioni un file video (.AVI), il Lettore multimediale di Windows mostrerà il video.



## **Creazione di file di anteprima**

Cerca in tutte le cartelle presenti all'interno della cartella visualizzata in iPhoto Plus 4 Explorer, e crea file di anteprima di tutti i file multimediali presenti in esse. Questo vi evita di dover aspettare che i file di anteprima vengano creati ogni volta che una cartella viene aperta per la prima volta, ma può richiedere molto spazio su disco.



## Elimina file anteprime

Apri una finestra di dialogo che mostra tutti i file di anteprima presenti nella cartella attualmente selezionata, in modo che possiate eliminarli. È consigliabile eliminare i file di anteprima delle cartelle che aprite raramente in iPhoto Plus 4 Explorer, in modo da risparmiare dello spazio su disco. Tuttavia, non dovreste eliminare i file di anteprima delle cartelle che visualizzate spesso, poiché questo rallenterà il funzionamento del programma.



Risparmio di spazio su disco

## **Nuova cartella**

Apri una finestra di dialogo che permette di creare una nuova cartella all'interno di quella in cui vi trovate.



## Copia

Copia il file selezionato negli Appunti, senza rimuoverlo dalla cartella in cui si trova.

*(Tasto di scelta -- Ctrl+C)*



## Incolla

Pone il file immagazzinato negli Appunti nella cartella attuale. (Tasto di scelta -- Ctrl+V)



## Cerca nome di file

Apri una finestra di dialogo che permette di ricercare e selezionare i file nella cartella attuale tramite il loro nome.

iPhoto Plus 4 Explorer troverà tutti i file multimediali che contengono la stringa che immetterete come parte del nome.



                     Ricerca dei file multimediali

## Dimensioni anteprima

Mostra un sottomenu che offre diverse dimensioni per le anteprime di file multimediali. Le dimensioni più grandi permettono di vedere il file più chiaramente, ma riducono il numero di anteprime che potete visualizzare in una volta.



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

## Definisci il colore dello sfondo

Apri la finestra di dialogo Colore di Windows, dove potete scegliere un colore da utilizzare come sfondo della finestra per le anteprime di iPhoto Plus 4 Explorer.



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

## Disattiva la cornice delle anteprime

Quando l'opzione é attivata, rimuove le cornici attorno alle anteprime dei file multimediali. Disattivando le cornici, potrebbe essere possibile visualizzare più anteprime allo stesso tempo.



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

## Esplora da qui

Avvia Gestione risorse di Windows utilizzando la cartella su cui avete fatto clic con il pulsante destro del mouse. Questo è un modo efficace per paragonare il numero totale di file di immagine al numero di file in una cartella.



## Sfondo

Permette di utilizzare l'immagine selezionata per lo sfondo di Windows. Oltre ad avere opzioni per centrare o affiancare l'immagine, potete anche decidere come affiancare o capovolgere l'immagine sul desktop.



[Utilizzo di iPhoto Plus 4 Explorer per impostare lo sfondo di Windows](#)

## Proiezione diapositive

Crea una proiezione di diapositive con i file multimediali selezionati. La finestra di dialogo corrispondente offre delle opzioni per determinare le transizioni tra file, l'aggiunta di musica, e le informazioni che devono accompagnare ogni anteprima. Potrete inoltre salvare la proiezione di diapositive per un utilizzo futuro.



Creazione di proiezioni di diapositive e screen saver

## Screen Saver

Crea uno screen saver con i file multimediali selezionati. La finestra di dialogo corrispondente offre delle opzioni per determinare le transizioni tra file, l'aggiunta di musica, e le informazioni che devono accompagnare ogni anteprima. Potrete inoltre salvare lo screen saver come file. (**Nota:** questo file non contiene fisicamente i file multimediali utilizzati per lo screen saver. Per utilizzare uno screen saver creato con questo comando con un altro sistema, potete copiare tutti i file multimediali necessari nel nuovo computer, facendo corrispondere i nomi e le posizioni.)



Creazione di proiezioni di diapositive e screen saver

## **Livello superiore**

Passa alla visualizzazione dei file multimediali nella cartella superiore.



## **Argomenti della guida di Ulead iPhoto Plus 4 Explorer**

Aprire la finestra di dialogo Argomenti della guida di Explorer, dove potete ricercare gli argomenti desiderati nella guida in linea.



## **Informazioni sui prodotti Ulead**

Apri un documento di guida sui prodotti Ulead. Questo vi fornisce nuove informazioni sulla storia e i prodotti della Ulead.



## Finestra di dialogo Elimina file di anteprima

La finestra di dialogo Elimina anteprima permette di liberare dello spazio su disco eliminando file indesiderati o raramente utilizzati. Selezionate i file di anteprima che volete eliminare nell'elenco. Utilizzate i tasti Ctrl e Shift per selezionare più file.

L'eliminazione dei file di anteprima non ha alcun effetto sui file veri e propri delle immagini.



**Elimina** Fate clic per eliminare solo i file di anteprima selezionati.



**Elimina tutto** Fate clic per eliminare tutti i file di anteprima elencati.



**Esci** Fate clic per chiudere la finestra di dialogo.



## Finestra di dialogo Barre degli strumenti



**Barra strumenti standard** Attivate la casella per visualizzare la barra strumenti standard. Disattivate per nascondere la barra.



**Barra funzioni** Attivate l'opzione per visualizzare la barra. Disattivate per nascondere la barra.



**Barra di stato** Attivate la casella per visualizzare la barra di stato. Disattivate per nascondere la barra.



**Pulsanti a colori** Attivate la casella per visualizzare i pulsanti delle barre strumenti a colori. Disattivate per utilizzare pulsanti in gradazioni di grigio.



**Pulsanti ingranditi** Attivate per visualizzare icone grandi nelle barre strumenti. Disattivate per mostrare icone piccole.



**Mostra la descrizione dei comandi** Attivate per visualizzare le descrizioni dei comandi. Disattivate per fare in modo che non appaiano.



## Acquisisci

Mostra un sottomenu per l'utilizzo di un dispositivo di cattura delle immagini TWAIN-compatibile. Utilizzate questi comandi per importare fotografie stampate o altre immagini in iPhoto Plus 4.



**Immagine** Fornisce l'accesso al dispositivo di cattura dell'immagine e manda l'immagine catturata alla destinazione specificata.



**Seleziona origine** Permette di selezionare quale dispositivo di scanning utilizzare, in caso ve ne siano diversi connessi al vostro sistema.



**Problemi** Offre una guida di sostegno in caso vi siano problemi con lo scanning delle immagini.



## Finestra di dialogo Acquisisci

Selezionate dove mandare le immagini di cui eseguite lo scanning. Questa finestra di dialogo é simile alla maggior parte delle finestre di dialogo di salvataggio, con l'eccezione di un paio di voci:

 **Incrementa numero file di due** aumenta automaticamente di due i nomi, assegnati automaticamente, delle immagini di cui si é eseguito lo scanning.

 **Numera automaticamente** Nomina automaticamente ogni immagine di cui si esegue lo scanning aggiungendo un valore numerico al nome. É necessario che specifichiate un punto di partenza ed un nome iniziale. Se pensate di eseguire lo scanning di più di due immagini, assicuratevi di utilizzare uno zero iniziale per il primo scanning. Per più di 99 immagini, utilizzate due zeri iniziali. Per esempio, potete chiamare la prima immagine "Scans001".

 **Opzioni** Apre le opzioni di salvataggio del formato di file, per cambiare le impostazioni di quei formati che consentono impostazioni definite dall'utente.

 **Cerca** Apre la finestra di dialogo Cerca per ricercare una cartella del sistema in cui porre le immagini acquisite.




## Calibrazione dello schermo

Ogni schermo di computer é leggermente diverso dagli altri, perciò i colori potrebbero apparire in modo differente. La calibrazione dello schermo regola i colori in modo che possiate essere più sicuri che essi rimangano gli stessi quando li stampate.

**Nota:** la calibrazione dello schermo funziona perfettamente con iPhoto Plus 4 e gli altri programmi Ulead, ma non ha effetti sugli altri software.

1. Selezionate Preferenze nel menu File.
2. Fate clic sulla tabulazione Schermo.
3. Attivate la casella Gamma.
4. Aumentate o diminuite il valore della gamma fino a quando la casella grigia appaia all'incirca in questo modo:



5. Fate clic su OK.

[Calibrazione dello schermo](#)

### **Selezione di un altro programma di grafica**

Potrebbe presentarsi l'occasione in cui volete utilizzare un altro programma diverso da iPhoto Plus 4 per elaborare file multimediali aperti da iPhoto Plus 4 Explorer. Ecco come collegare un altro programma direttamente a iPhoto Plus 4 Explorer.

1. Selezionate Preferenze nel menu File.
2. Fate clic sulla tabulazione Explorer.
3. Immettete il nome e percorso completo del programma di grafica da utilizzare nella casella Altro programma di grafica. (Fate clic su Cerca per ricercare il programma se non ne ricordate il percorso.)
4. Fate clic su OK.

Più avanti, se vorrete utilizzare questo programma, selezionate il file che volete elaborare. Poi, nel menu File, selezionate Apri in altro programma.

[Visualizza l'immagine](#)

## Apertura dei file

Vi sono molti modi di aprire un'immagine da iPhoto Plus 4 Explorer. Potete:

~~~~~ Fare doppio clic su una anteprima. I file di immagine si apriranno in iPhoto Plus 4. I file multimediali, come i file video ed audio, verranno eseguiti.

~~~~~ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima e selezionare Apri in iPhoto Plus 4. L'immagine si aprirà nell'area di lavoro di iPhoto Plus 4.

~~~~~ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'anteprima e selezionare Apri in altro programma. Il file si aprirà nell'area di lavoro del programma specificato nella finestra di dialogo Preferenze di iPhoto Plus 4 Explorer.

~~~~~ Trascinate un'anteprima da iPhoto Plus 4 Explorer all'area di lavoro del programma desiderato.

~~~~~ Trascinate un'anteprima da iPhoto Plus 4 Explorer all'icona del programma desiderato presente sul desktop di Windows.

~~~~~

## **Utilizzo generale**

Una delle caratteristiche più vantaggiose di iPhoto Plus 4 Explorer é che non é necessario imparare nulla di nuovo per utilizzarlo. Quasi tutte le operazioni che già sapete eseguire con la Gestione risorse di Windows può essere eseguita in iPhoto Plus 4 Explorer allo stesso modo.

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

## Modifica dei file

Selezionate i file che volete modificare.

~~~~~

Scegliete "Apri in iPhoto Plus 4" nel menu File o nella barra strumenti.

oppure

~~~~~

selezionate Apri in altro programma nel menu File.

~~~~~

Avvio di iPhoto Plus 4 Explorer

Avviate iPhoto Plus 4 Explorer in uno dei seguenti modi:

 Fate clic con il pulsante destro del mouse su una cartella in Gestione risorse di Windows e scegliendo "Apri in iPhoto Plus 4 Explorer".

 Localizzatelo nel menu di Avvio.

Fate clic sul pulsante di avviamento nella barra delle applicazioni. Puntate su Programmi e poi su Ulead iPhoto Plus 4. Nel sottomenu di Ulead iPhoto Plus 4, fate clic su Explorer.

 Selezionate il comando Esegui nel menu Avvio.

Se avviate iPhoto Plus 4 Explorer con il comando Esegui, potete impostare le opzioni in modo che il programma si apra in una cartella e/o formato specifico. Ecco le righe di comando opzionali per iPhoto Plus 4 Explorer.

C:\iPhoto Plus 4\PE4 [opzione1] [opzione2] [opzione3]

[opzione1]

Immettete il percorso completo di una cartella: questo avvia iPhoto Plus 4 Explorer e stabilisce la cartella specificata come cartella attiva.

Esempio: C:\iPhoto Plus 4\PE4 C:\windows\samples

Questo avvia iPhoto Plus 4 Explorer e visualizza le immagini dei file nella cartella c:\windows\samples.

[opzione2]

/T Mostra iPhoto Plus 4 Explorer come un pannello contenente una riga di anteprime posto in alto nello schermo.

/B Mostra iPhoto Plus 4 Explorer come un pannello contenente una riga di anteprime posto in fondo allo schermo.

/L Mostra iPhoto Plus 4 Explorer come un pannello contenente una riga di anteprime posto a sinistra nello schermo.

/R Mostra iPhoto Plus 4 Explorer come un pannello contenente una riga di anteprime posto a destra nello schermo.

[opzione3]

S.EX1.EX2 Mostra soltanto i file con estensione "EX1" e "EX2" nel riquadro delle anteprime.

Esempio: C:\iPhoto Plus 4\PE4 /L /S.TIF.BMP

Esegue iPhoto Plus 4 Explorer in finestra ridotta posto a sinistra nello schermo. Solo i file con estensione "TIF" e "BMP" appaiono nel riquadro delle anteprime.



Rimozione di file multimediali dal vostro disco fisso

Invece di tentare di ricordare i nomi dei file che volete eliminare, utilizzate iPhoto Plus 4 Explorer per trovare ed eliminarli:

1. Passate alla cartella che contiene i file che volete eliminare.
2. Fate clic sul file che volete eliminare per selezionarlo. (Premete Ctrl e fate clic per selezionare più file individuali; premete invece Shift e fate clic per selezionare una sequenza di file.)
3. Premete il tasto Canc nella vostra tastiera o fate clic su elimina nel menu File.

[Rimozione di file multimediali dal vostro disco fisso](#)

Cambiare i nomi dei vostri file multimediali

Se alcune delle immagini salvate presentano nomi strani o difficili da ricordare, potete utilizzare iPhoto Plus 4 Explorer per rinominarli e ricordarli meglio:

1. Passate alla cartella che contiene i file che volete rinominare.
2. Fate clic sul file che volete rinominare per selezionarlo.
3. Nel menu File, selezionate Rinomina.
4. Apparirà così la finestra di dialogo Rinomina. Immettete un nuovo nome per il file selezionato e fate clic su OK.

Selezione dei file

Ecco alcuni modi per selezionare i file in iPhoto Plus 4 Explorer:

~~~~~

Fate clic su una anteprima.

~~~~~

Premete Ctrl mentre fate clic su più anteprime per selezionarle singolarmente.

~~~~~

Dopo aver selezionato la prima anteprima, premete Shift e fate clic su un'altra anteprima per selezionare tutte le anteprime comprese nella sequenza tra la prima e l'ultima.

~~~~~

cartella attuale.

Nel menu Modifica, scegliete Seleziona tutto per selezionare tutte le anteprima nella

~~~~~

Nel menu Modifica, scegliete Inverti selezione per deselegionare le anteprime attualmente selezionate e selezionare quelle non selezionate.

~~~~~

Ricerca dei file multimediali

Se conoscete il nome, o parte del nome, di un file multimediale, potete fare in modo che iPhoto Plus 4 Explorer lo trovi e lo selezioni per voi:

1. Passate alla cartella contenente il file.
2. Nel menu Modifica, selezionate Cerca nome di file.
3. Si aprirà così la finestra corrispondente. Immettete il nome o parte di nome, o selezionate una ricerca precedente nella casella ad elenco, e fate clic su OK.



Cambiare l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer

Il menu Visualizza contiene molti comandi che vi permettono di personalizzare il modo in cui iPhoto Plus 4 Explorer appare sul desktop. Potete modificare caratteristiche come il layout, l'ordinamento, le dimensioni delle anteprime, il colore dell'area di lavoro, e l'aspetto della barra strumenti. Molti di questi comandi sono duplicati nella barra strumenti per permettere un accesso più diretto.

Per personalizzare il modo in cui iPhoto Plus 4 Explorer è avviato, selezionate Preferenze nel menu File per aprire la finestra di dialogo corrispondente. Qui potrete impostare il numero di cartelle più recenti che iPhoto Plus 4 Explorer deve ricordare. Potete inoltre impostare la modalità di creazione delle anteprime e l'aspetto dei colori sullo schermo.

[Visualizza l'aspetto di iPhoto Plus 4 Explorer](#)

Utilizzo di iPhoto Plus 4 Explorer per impostare lo sfondo di Windows

iPhoto Plus 4 Explorer fornisce molte nuove opzioni per l'impostazione dello sfondo di Windows. Alcuni dei vantaggi sono:

-  Può essere utilizzato qualsiasi formato di immagine supportato da iPhoto Plus 4.
-  Potete adattare le vostre immagini in modo che possano essere affiancate perfettamente sullo schermo.
-  Potete utilizzare capovolgimenti verticali e/o orizzontali per affiancare le immagini.

Ecco come:

1. Passate alla cartella che contiene l'immagine da utilizzare come sfondo, e selezionate l'immagine.

2. Fate clic su Sfondo ()

3. Nella finestra di dialogo Sfondo, impostate l'aspetto desiderato per lo sfondo. (Potete osservare un'anteprima dello sfondo nell'immagine di anteprima della finestra di dialogo.)

4. Quando tutte le opzioni sono state impostate nel modo desiderato, fate clic su OK.

Nota: dopo aver impostato lo sfondo utilizzando iPhoto Plus 4, cercate di non regolare lo sfondo con le impostazioni della finestra di dialogo Proprietà dello schermo di Windows.



Creazione di proiezioni di diapositive e screen saver

iPhoto Plus 4 vi fornisce un modo semplice per creare proiezioni di diapositive e screen saver con i vostri file multimediali preferiti. Potete utilizzare questa funzione per dimostrazioni, presentazioni, o semplicemente per vostro piacere. Ecco come:

1. Ponete tutti i file multimediali che volete utilizzare per la proiezione o lo screen saver in un'unica cartella. (Utilizzate iPhoto Plus 4 Explorer per trascinarli.)
2. Selezionate i file che volete utilizzare e fate clic su Proiezione di diapositive () o Screen saver ()
3. Si aprirà così una finestra di dialogo per la presentazione che volete creare. Impostate il tempo di visualizzazione di ogni immagine prima di passare alla successiva.
4. Selezionate l'effetto di transizione da utilizzare tra un file e l'altro nella casella ad elenco Transizione. L'anteprima a sinistra mostra un'immagine di anteprima della transizione selezionata.
5. Per aggiungere suoni, ripetere la proiezione continuamente, o utilizzare altre funzioni sofisticate, fate clic su Avanzato.
6. La tabulazione Generale controlla la ripetizione continua, e l'aspetto generale della presentazione. La tabulazione Info controlla quali informazioni visualizzare con ogni file. La tabulazione musica permette di aggiungere file sonori .WAV e MIDI da eseguire con la presentazione.
7. Fate clic su Esegui per iniziare. Fate clic su Salva per salvare la presentazione. (Con gli screen saver, salvate sempre la presentazione. Poi, nella tabulazione Screen saver della finestra di dialogo Proprietà dello schermo di Windows, selezionate il file per utilizzarlo come screen saver. Fate clic qui  per eseguire ora l'operazione.)

[Screenshot of the iPhoto Plus 4 interface showing the presentation options dialog box.](#)

Risparmio di spazio su disco

Se non avete a disposizione molto spazio su disco, provate a eliminare i file o le cartelle di anteprime che non utilizzate con iPhoto Plus 4 Explorer. L'eliminazione di anteprime rallenterà leggermente le operazioni di iPhoto Plus 4 Explorer mentre il programma accede a delle cartelle che non presentano file di anteprime corrispondenti. Ma lo spazio su disco che risparmierete potrebbe essere una buona ragione per questo.

1. Nella finestra di struttura delle directory, selezionate la directory principale dell'unità che presenta poco spazio su disco.
2. Nel menu File, scegliete Elimina file di anteprime.
3. Si aprirà quindi la finestra di dialogo Elimina file di anteprime, che mostrerà lo spazio totale utilizzato dai file di anteprima in quell'unità specifica. Selezionate i file che volete eliminare. (Premete Ctrl e fate clic per selezionare più file individuali; premete invece Shift e fate clic per selezionare una sequenza di file.)
4. La finestra di dialogo si aggiornerà per mostrare lo spazio su disco che verrebbe liberato eliminando i file selezionati. Se siete soddisfatti con le vostre selezioni, fate clic su OK.

Nota: se lo spazio su disco è un problema ricorrente, selezionate Preferenze nel menu File. Nella tabulazione Explorer della finestra di dialogo Preferenze, disattivate "Salva file di riferimento della cartella". Inoltre, per limitare l'utilizzo del disco per file di anteprime, impostate un valore basso in "Numero di file di riferimento per CD-ROM e unità di rete a sola lettura", e selezionate JPEG nella casella ad elenco.

Assistenza tecnica

Vi preghiamo di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci, per permetterci di aiutarvi nel miglior modo possibile:

~~~~~

Nome del programma e numero di serie.

~~~~~

Descrizione del problema.

~~~~~

Testo di eventuali messaggi di errore o di finestre di dialogo che appaiono quando il problema si manifesta.

~~~~~

Informazioni sul vostro computer, incluso il tipo di CPU, sistema operativo, e nomi di altri programmi aperti quando il problema si è verificato.

Se volete scriverci o mandarci un fax, vi preghiamo di includere una copia stampata dei seguenti file:

~~~~~

AUTOEXEC.BAT

~~~~~

CONFIG.SYS

~~~~~

WIN.INI

~~~~~

ULEAD32.INI

Nota: Potete aprire la maggior parte di questi file contemporaneamente eseguendo il file SYSEDIT.EXE, situato nella directory del programma Windows.

~~~~~

~~~~~

 Come contattarci

Come contattarci

Fate clic qui sotto per avere maggiori informazioni su come contattarci.

Nord e Sud
America

Internazionale



Per avere le ultime informazioni sulla Ulead Systems e su nuovi prodotti, puntate il vostro browser su



Telefonate allo

+886-2-764-8599

Mandate un fax al numero

+886-2-764-9599

Mandate una lettera a

Ulead Systems, Inc.
10F, 111 Tung Hsing Road
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Chiamate il BBS Ulead al numero

+886-2-764-7585 19200 bps (N,8,1)

Telefonate allo

(310)-523-9391

Mandate un fax al numero

(310)-523-9399

Mandate una lettera a

**Ulead Systems, Inc.
970 West 190th Street, Suite 520
Torrance, CA 90502**

Chiamate il BBS Ulead al numero

(310)-523-9389 19200 bps (N,8,1)

Mandate la posta elettronica a

support@ulead.com.tw

Mandate la posta elettronica a

support@ulead.com

