


Une aide est disponible pour chaque paramètre de cette boîte de dialogue. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis sur l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.

**Affichage/Options Internet, onglet Avancées**

Spécifie si les images graphiques doivent être incluses lors de l'affichage des pages.

Les pages contenant plusieurs graphiques s'affichent parfois très lentement. Si vous souhaitez afficher les pages plus rapidement, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Lorsque cette case à cocher est désactivée, vous pouvez toujours afficher une image individuelle en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant le graphisme, puis en cliquant sur **Afficher l'image**.

Spécifie si de la musique ou d'autres sons peuvent être émis lors de l'affichage des pages.

Les pages contenant des clips audio s'affichent parfois très lentement. Si vous souhaitez afficher les pages plus rapidement, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Si RealPlayer est installé, ou si un film est en cours, les sons peuvent être émis même si vous désactivez cette case à cocher.

Spécifie si les clips vidéo peuvent être projetés lors de l'affichage des pages.

Les pages contenant des clips vidéo s'affichent parfois très lentement. Si vous souhaitez afficher les pages plus rapidement, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Lorsque cette case à cocher est désactivée, vous pouvez toujours projeter une vidéo individuelle en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'animation, puis en cliquant sur **Afficher l'image**.

**Affichage/Options Internet/onglet Général, bouton Couleurs**

Spécifie si les couleurs que vous sélectionnez doivent être utilisées pour afficher le texte et l'arrière-plan d'une page.

Si cette case à cocher est désactivée, Internet Explorer utilise les paramètres de couleur actuels spécifiés sous Affichage dans le Panneau de configuration.

Spécifiez la couleur que vous souhaitez utiliser pour afficher le texte et l'arrière-plan d'une page.

Pour sélectionner une couleur, cliquez dans la zone, puis sur la couleur que vous souhaitez.

Si vous cliquez sur **Utiliser les couleurs Windows**, les pages Web pour lesquelles aucune couleur n'est spécifiée utiliseront les couleurs que vous avez sélectionnées pour Windows. Si vous souhaitez remplacer les couleurs spécifiées par le créateur de la page Web, cliquez sur **Annuler**, puis sur le bouton **Accessibilité**.



Spécifie la couleur que vous souhaitez utiliser pour les liens visités et non visités.  
Pour sélectionner une couleur, cliquez dans la zone, puis sur la couleur souhaitée.

**Affichage/Options Internet/onglet Avancées, Barre d'outils, Petites icônes**

Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer affiche la barre d'outils en utilisant des boutons similaires à ceux de Microsoft Office.

Cliquez ici pour modifier les polices que vous souhaitez utiliser lorsque vous affichez une page Web.

Cliquez ici pour définir le jeu de caractères sélectionné comme jeu de caractères par défaut.

Affiche les jeux de caractères installés sur votre ordinateur. Après que vous avez sélectionné un jeu de caractères, vous pouvez modifier la police.

Spécifie la police à utiliser lors de l'affichage de texte à espacement proportionnel.

Spécifie la police que vous souhaitez utiliser lors de l'affichage de texte à espacement fixe.



Spécifiez que vous pouvez sélectionner votre jeu de caractères de type MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*) par défaut pour la police sélectionnée par défaut. Dans la liste, cliquez sur le jeu de caractères que vous souhaitez utiliser.

Spécifiez si vous vous connectez à Internet à l'aide de la connexion d'accès réseau à distance que vous indiquez.

Lorsque cette case à cocher est activée, un message apparaît si vous essayez de consulter un site Web mais que vous n'avez pas encore établi de connexion. Vous pouvez alors vous connecter immédiatement à Internet à partir de la boîte de message.

Si vous avez un accès direct à Internet via un réseau local (LAN), vous pouvez désactiver cette case à cocher.

**Remarque** Cette option n'est disponible que si l'accès réseau à distance est installé. Pour l'installer, cliquez dans le Panneau de configuration sur **Ajout/Suppression de programmes**, sur l'onglet **Installation de Windows**, double-cliquez sur **Communications**, puis cliquez sur **Accès réseau à distance**.

Affiche les connexions d'accès réseau à distance que vous avez installées. Cliquez sur la connexion que vous souhaitez utiliser pour vous connecter à Internet.

Si aucune connexion n'est configurée, l'Assistant Nouvelle connexion apparaît.

Cliquez ici pour modifier le numéro de téléphone, le modem ou d'autres paramètres avancés (tels que les informations sur le protocole TCP/IP) de la connexion d'accès réseau à distance.

Cliquez ici pour créer une nouvelle connexion d'accès réseau à distance à l'aide de l'Assistant Nouvelle connexion.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer se déconnecte d'Internet si vous n'avez pas utilisé votre ordinateur pendant une durée spécifiée. Vous pouvez taper un nombre ou cliquer sur les flèches pour choisir le nombre de minutes.

Utilisez cette option pour économiser de l'argent sur vos frais de connexion à Internet (si votre fournisseur de services facture un tarif horaire).

Si cette case à cocher est désactivée, vous devez vous déconnecter manuellement en cliquant sur le bouton **Se déconnecter** de la fenêtre Connexion à.

Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer vous invite à saisir vos informations de mot de passe avant de composer le numéro.

Spécifiez si vous souhaitez vous connecter à Internet via un serveur proxy sur votre réseau local (LAN).

Un serveur proxy agit comme une barrière de sécurité entre votre réseau interne (intranet) et Internet, empêchant les autres personnes sur Internet d'accéder aux informations confidentielles de votre réseau interne ou de votre ordinateur.



Cliquez ici pour spécifier les paramètres de votre serveur proxy.

Vous permet de taper l'adresse et le numéro du port du serveur proxy que vous souhaitez utiliser pour accéder à Internet via les protocoles HTTP, Secure, FTP, Gopher et Socks.

Utilisez cette option uniquement si vous vous connectez à Internet via un serveur proxy sur votre réseau local (LAN). Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de votre réseau.

Spécifiez si vous souhaitez utiliser le même serveur proxy pour accéder à Internet via tous les protocoles.  
Si vous n'utilisez qu'un seul serveur proxy, assurez-vous que cette case à cocher est activée.

Vous permet de taper les protocoles ne devant pas être utilisés sur votre serveur proxy.

Si vous souhaitez vous connecter à un ordinateur sur votre réseau intranet, assurez-vous de taper son adresse dans cette zone. Par exemple, pour un ordinateur appelé Joe1, tapez **Joe1**.

Vous pouvez utiliser des caractères génériques pour faire correspondre les noms de domaine et d'hôte ou les adresses, par exemple `www*.com`, `128*.240.*`, `*.mongroupe.*`, `*x*`, etc.

Spécifiez si vous souhaitez utiliser le serveur proxy pour toutes les adresses (intranet) locales. Étant donné qu'un serveur proxy agit comme une barrière de sécurité entre votre réseau interne (intranet) et Internet, vous pouvez avoir besoin d'autorisations complémentaires de l'administrateur de votre système pour accéder aux pages Web via un serveur proxy. Vous pourrez peut-être accéder plus rapidement et facilement aux adresses locales si vous n'utilisez pas le serveur proxy.

Affiche l'adresse Internet de la page actuellement définie comme page de démarrage.

La page de démarrage est la page qui s'affiche chaque fois que vous démarrez Internet Explorer. Vous pouvez revenir à la page de démarrage à tout moment en cliquant sur le bouton **Démarrage** de la barre d'outils.

Définit la page Web actuellement ouverte comme page de démarrage.

Utilise la page de démarrage définie lors de la première installation d'Internet Explorer 4.0.



Spécifie le nombre de jours pendant lesquels Internet Explorer doit conserver le suivi des pages consultées dans la liste Historique.

Internet Explorer crée des raccourcis vers les pages que vous avez consultées au cours de cette session et des sessions précédentes. Si vous manquez d'espace disque, il peut être utile de diminuer ce nombre.

Vide le dossier Historique. Ce dossier stocke les raccourcis vers les pages consultées au cours de cette session et des sessions précédentes.

Spécifie le programme de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser avec Internet Explorer.

Spécifie le programme de lecture de News que vous souhaitez utiliser avec Internet Explorer.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer reste votre navigateur Internet par défaut, même si vous installez d'autres logiciels de navigation Web.

Lorsque cette case à cocher est activée, à chaque démarrage d'Internet Explorer, celui-ci vérifie qu'il est toujours enregistré comme navigateur Internet par défaut. Si un autre programme est enregistré comme navigateur par défaut, Internet Explorer vous demande si vous souhaitez rétablir Internet Explorer comme navigateur par défaut.

Cliquez [ici](#) pour démarrer ou arrêter le gestionnaire d'accès. Cette fonctionnalité est utile si vous avez des enfants et que vous souhaitez contrôler le type d'informations qu'ils peuvent consulter sur Internet.

Cliquez ici pour modifier les paramètres du gestionnaire d'accès pour les sites Internet.

Cliquez ici pour afficher les certificats de sécurité personnels installés sur cet ordinateur. Ces certificats ne sont utilisés qu'avec les serveurs d'authentification client nécessitant des certificats personnels.



Cliquez [ici](#) pour utiliser les certificats de sécurité envoyés à partir des sites Web sécurisés avant que vous n'envoyiez des informations. Les sites Web sécurisés envoient à Internet Explorer un certificat fournissant certaines informations sur la sécurité de ce site. Les certificats sont émis vers une organisation particulière pour une durée déterminée. Internet Explorer vérifie l'adresse Internet stockée dans le certificat et s'assure que la date actuelle précède la date d'expiration. Si un problème se pose, Internet Explorer peut afficher un avertissement. L'affichage d'informations ne présente que rarement un danger au niveau sécurité, mais l'envoi d'informations, telles que votre numéro de carte de crédit, comporte souvent des risques. Pour cela, vous souhaitez peut-être désactiver les avertissements relatifs à l'affichage de pages Web tout en conservant ceux relatifs à l'envoi d'informations.

Cliquez ici pour afficher les éditeurs de certificats dans Internet Explorer.

Spécifie si Internet Explorer doit automatiquement télécharger toute information active sur votre ordinateur. Ces informations comprennent les animations, les fichiers multimédias, etc.

Affiche les certificats de sécurité installés sur votre ordinateur.

Affiche des informations détaillées sur le certificat de sécurité sélectionné.

Supprime le certificat de sécurité sélectionné. Vous souhaitez peut-être effectuer cette opération si le certificat de sécurité est périmé ou si le site Web n'est plus valide.

Spécifie que les informations sécurisées ne sont pas enregistrées sur votre disque dur. Ceci est utile si vous utilisez Internet Explorer à partir d'un serveur partagé et que vous ne souhaitez pas que d'autres personnes puissent consulter vos informations sécurisées.

Spécifie que vous souhaitez envoyer et recevoir des informations sécurisées via SSL2 (*Secured Sockets Layer* niveau 2), le protocole standard des transmissions sécurisées. Tous les sites Web sécurisés prennent en charge ce protocole.



Spécifiez que vous souhaitez envoyer et recevoir des informations sécurisées via SSL3 (*Secured Sockets Layer* niveau 3), un protocole déposé censé être plus sûr que SSL2. Notez que certains sites Web peuvent ne pas prendre en charge ce protocole.

Spécifiez que vous souhaitez envoyer et recevoir des informations sécurisées via PCT (*Private Communications Technology*), un protocole déposé développé par Microsoft qui offre une sécurité nettement supérieure à celle de SSL2. Notez que certains sites Web peuvent ne pas prendre en charge ce protocole.

Spécifiez que vous souhaitez être informé de la possibilité de tout problème de sécurité provenant d'un site Web. Les informations actives pouvant présenter un risque ne sont pas téléchargées et vous ne pouvez pas les afficher.

Spécifiez que vous souhaitez être informé de la possibilité de problèmes de sécurité provenant d'un site Web.  
Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez ou non télécharger ou afficher les informations actives.

Spécifiez que vous ne souhaitez pas être informé de la possibilité de problèmes de sécurité provenant d'un site Web. Toutes les informations actives avec un certificat valide sont automatiquement téléchargées sur votre ordinateur. Assurez-vous de faire confiance aux sites de la zone actuelle avant de choisir ce niveau de sécurité.

Spécifie si Internet Explorer doit vous avertir si vous basculez entre des sites Internet non sécurisés et sécurisés.

Spécifie si Internet Explorer doit vous avertir si l'adresse (URL) du certificat de sécurité d'un site Internet n'est pas valide.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer vous avertisse si vous recevez un « cookie » provenant d'un site Web. Un cookie est un fichier envoyé par un site Internet et stocké sur votre ordinateur, contenant des informations sur votre identité et vos préférences lorsque vous visitez ce site. Par exemple, si vous vous abonnez à un magazine en ligne, le site Internet peut télécharger des informations sur votre ordinateur afin que vous puissiez être identifié lors de votre prochaine consultation de ce site.



Cliquez ici pour ouvrir le dossier Temporary Internet Files, qui stocke des pages Web et d'autres fichiers, tels que des graphismes, pendant que vous les consultez.

Cliquez ici pour afficher une liste des fichiers Internet temporaires, définir la quantité d'espace disque que vous souhaitez réserver à vos fichiers Internet temporaires ou déplacer le dossier Temporary Internet Files.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer affiche une fine bordure autour de l'adresse (URL) ou du graphique sélectionné sur une page.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer affiche l'adresse Internet (URL) complète d'une page dans la barre d'état.

Par exemple, l'adresse complète de la page de démarrage de Microsoft sur le World Wide Web est <http://www.microsoft.com>.

Spécifie si Internet Explorer doit créer automatiquement toutes les mini-applications Java via son compilateur Java intégré. Par exemple, lorsque vous consultez un site Web utilisant des mini-applications Java, Internet Explorer les crée et les exécute automatiquement à votre place, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez.

Spécifie si un type spécial de défilement est utilisé pour afficher les informations à une vitesse prédéfinie.

Spécifie si Internet Explorer doit créer un journal de toute l'activité des programmes Java, ce qui est utile pour la sécurité et le dépannage.

Spécifiez que, lorsque vous revenez à une page précédemment visitée, Internet Explorer doit vérifier si elle a été modifiée depuis votre dernière consultation. Si la page a changé, Internet Explorer affiche la nouvelle page et la stocke dans le dossier Temporary Internet Files. Internet Explorer recherche les modifications une fois par session. Notez que la sélection de cette option peut ralentir la navigation entre les pages visitées.



Spécifie si, lorsque vous revenez à une page précédemment visitée, Internet Explorer doit vérifier si la page a été modifiée depuis votre dernière consultation. La sélection de cette option peut accélérer la navigation entre les pages visitées. Internet Explorer ne recherchera de nouvelles informations sur cette page que si vous démarrez Internet Explorer.

Si vous souhaitez voir si une page spécifique a été mise à jour même si cette option est sélectionnée, cliquez dans le menu **Affichage**, puis sur **Actualiser**.

Spécifiez si, lorsque vous revenez à une page précédemment visitée, Internet Explorer ne doit jamais vérifier si la page a été modifiée depuis votre dernière consultation. L'activation de cette case à cocher accélère la navigation entre les pages visitées.

Si vous souhaitez voir si une page spécifique a été mise à jour même si cette option est sélectionnée, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Actualiser**.

Spécifie le pourcentage d'espace disque à utiliser pour le dossier Temporary Internet Files.

Lorsque vous affichez une nouvelle page sur le Web, Internet Explorer la stocke (ainsi que certaines de ses informations, telles que les fichiers graphiques) temporairement sur votre disque dur. Ceci accélère l'affichage des pages précédemment visitées.

Plus vous affectez d'espace disque au dossier, plus Internet Explorer peut stocker de pages sur votre disque dur. Si vous manquez d'espace disque, vous souhaitez peut-être définir cette option à un pourcentage plus faible.

Cliquez [ici](#) pour spécifier un dossier différent pour le stockage de vos fichiers Internet temporaires.

**Remarque** Vous devez redémarrer votre ordinateur avant que cet emplacement ne soit utilisé.

Cliquez ici pour supprimer les informations du ou des dossiers Temporary Internet Files.

Cette option est utile si vous manquez d'espace disque et que vous ne souhaitez pas parcourir les pages Web précédemment consultées.

Vous permet de taper l'adresse Internet complète du document ou dossier que vous souhaitez ouvrir.

Cliquez ici pour parcourir les dossiers afin de rechercher le fichier souhaité.

Vous permet de taper le texte de l'en-tête qui apparaîtra en haut de la page, ou le texte du pied de page qui apparaîtra en bas de la page.

Pour imprimer des informations spécifiques dans l'en-tête ou le pied de page, incluez les caractères suivants dans le texte.

<b><u>Tapez</u></b>	<b><u>Pour imprimer</u></b>
&w	Titre de la fenêtre
&u	Adresse (URL) de la page
&d	Date au format court (selon les spécifications des Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&D	Date au format long (selon les spécifications des Paramètres régionaux du Panneau de configuration)
&t	Heure au format spécifié dans les Paramètres régionaux du Panneau de configuration
&T	Heure au format 24 heures
&p	Numéro de la page actuelle
&P	Nombre total de pages
&&	Et commercial (&) simple
&b	Texte centré immédiatement après ces caractères.
&b&b	Texte centré immédiatement après le premier « &b » et texte aligné à droite après le second « &b ».

Affiche le nom de la page que vous consultez actuellement telle qu'elle apparaîtra dans votre dossier Favoris. Vous pouvez modifier le nom.

Pour ajouter le raccourci à un autre dossier ou un nouveau dossier, cliquez sur **Créer dans**.



Cliquez [ici](#) pour enregistrer la page actuelle dans un autre dossier ou un nouveau dossier.

Cliquez ici pour spécifier le nom d'un nouveau dossier pour les éléments favoris.

Affiche la liste des dossiers de votre dossiers Favoris.

Cliquez ici pour déplacer le ou les éléments sélectionnés vers un nouvel emplacement.

Cliquez ici pour renommer l'élément sélectionné. Tapez ensuite le nouveau nom.

Supprime le ou les éléments sélectionnés.

Ouvre l'élément sélectionné.

Ferme la boîte de dialogue.



Cliquez ici pour configurer Internet Explorer à l'aide des informations de configuration contenues dans un fichier fourni par l'administrateur de votre système.

Vous permet de taper une URL ou un nom de fichier qui sera utilisé pour configurer Internet Explorer. Ce fichier est créé par l'administrateur de votre système pour exécuter Internet Explorer sur votre système d'entreprise. Le fichier peut comprendre des paramètres pour les options d'Internet Explorer, par exemple la page de d'accueil à utiliser, ou les paramètres de configuration du serveur proxy. Chaque fois que vous démarrez Internet Explorer, il utilisera ces paramètres. L'URL ou l'emplacement de ce fichier vous est fourni par l'administrateur de votre système.

Spécifie que la page Web sera imprimée exactement telle qu'elle apparaît sur votre écran.

Spécifie que seule la structure sélectionnée sera imprimée. Pour sélectionner une structure, cliquez n'importe où dans cette structure

Spécifie que chaque structure doit être imprimée dans un document séparé.

Spécifie si les documents contenant des liens trouvés dans votre sélection d'impression doivent également être imprimés.

Spécifie que vous souhaitez vous abonner au site Web actuel. Internet Explorer vous informe automatiquement des modifications apportées au site et télécharge automatiquement les pages à partir du site, selon un calendrier que vous définissez.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer recherche les occurrences de mots entiers du texte tapé dans la zone **Rechercher**, ou des occurrences pouvant faire partie d'un mot plus long.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher le mot « tour » et que vous spécifiez que vous ne recherchez que les mots entiers, des mots plus longs tels que « autour » sont ignorés lors de la recherche.



Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer respecte la casse lors de la recherche des occurrences du texte tapé dans la zone **Rechercher**.

Spécifiez que vous souhaitez rechercher vers la fin du document les occurrences du texte tapé dans la zone **Rechercher**.

Spécifie que vous souhaitez rechercher vers le début du document les occurrences du texte tapé dans la zone **Rechercher**.

Recherche et sélectionne la prochaine occurrence du texte tapé dans la zone **Rechercher**.

Vous permet de taper le texte que vous souhaitez rechercher.

Cliquez ici pour spécifier la ou les langues à utiliser pour l'affichage des pages Web.

Affiche les langues configurées dans Internet Explorer pour l'affichage des pages Web. Pour définir une langue, vous devez également ajouter son jeu de caractères. Pour plus d'informations, recherchez « Affichage de pages Web, dans une langue différente » dans l'index de l'aide.

Déplace la langue sélectionnée d'un rang vers le haut dans la liste **Langue**. La langue en haut de la liste sera utilisée en premier et celle en bas de la liste sera utilisée en dernier.



Déplace la langue sélectionnée d'un rang vers le bas dans la liste **Langue**. La langue en haut de la liste sera utilisée en premier et celle en bas de la liste sera utilisée en dernier.

Supprime la langue sélectionnée de la liste **Langue**, afin qu'Internet Explorer ne l'utilise pas pour afficher des informations. Vous pouvez ajouter une langue à la liste en cliquant sur **Ajouter**.

Cliquez ici pour ajouter une langue à la liste **Langue**.

Cliquez ici pour utiliser immédiatement les paramètres de configuration spécifiés à l'URL indiquée.

[Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer les informations d'adresse stockées par Microsoft Wallet.](#)

Cliquez ici pour ajouter, modifier ou supprimer les méthodes et informations de paiement stockées par Microsoft Wallet.

Affiche les certificats disponibles pour l'authentification client.

Cliquez ici pour afficher les propriétés du certificat sélectionné dans la liste **Identification**.



Affiche les langues que vous pouvez ajouter à la liste des langues qu'Internet Explorer utilisera pour afficher les informations des pages Web.

Vous permet de taper une langue qui n'est pas incluse dans la liste **Langue**.

Spécifiez que vous souhaitez qu'un tableau soit imprimé à la fin du document, récapitulant les liens contenus dans le document.

Modifie la taille de la police de base utilisée pour afficher le texte. Toutes les autres tailles de police sont modifiées par rapport à la police de base.

Spécifie que votre page de démarrage sera une page HTML vide.

La page de démarrage est la page qui s'affiche chaque fois que vous démarrez Internet Explorer. Vous pouvez y revenir à tout moment en cliquant sur le bouton **Démarrage** de la barre d'outils.

Affiche la zone de sécurité dont vous consultez les propriétés. Vous pouvez spécifier un niveau de sécurité différent pour chaque zone, puis ajouter les sites Web à la zone avec le niveau de sécurité souhaité.

Cliquez ici pour ajouter un site Web à la zone actuellement affichée.

Spécifie que vous souhaitez utiliser des paramètres de sécurité personnalisés.



[Cliquez ici pour spécifier des paramètres de sécurité personnalisés.](#)

Affiche la liste des sites Web que vous avez inclus dans cette zone.

Supprime le site Web sélectionné de la liste de sites de cette zone.

Spécifie si Internet Explorer doit vérifier que le serveur d'un site Web est sécurisé avant de se connecter à un site Web de cette zone.

Vous permet de taper l'adresse d'un site Web à inclure dans cette zone.

Ajoute le site Web spécifié à la zone.

Spécifie comment vous souhaitez traiter les actions, fichiers, programmes ou téléchargements pouvant présenter un risque. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour poursuivre automatiquement sans demander de confirmation, cliquez sur **Activer**.

Pour que votre confirmation soit nécessaire pour poursuivre, cliquez sur **Inviter**.

Pour refuser automatiquement l'action ou le téléchargement sans demander de confirmation, cliquez sur **Désactiver**.

Spécifie les paramètres à utiliser pour cette zone.



[Cliquez ici pour créer une nouvelle connexion Internet.](#)

Cliquez ici pour afficher ou modifier les paramètres de votre connexion par modem.

Spécifie que vous vous connectez à Internet à l'aide d'une connexion de réseau local (LAN).

Vous permet de taper l'adresse et le numéro du port du serveur proxy que vous souhaitez utiliser pour accéder à Internet.

Spécifie le nombre de tentatives de connexion à Internet à effectuer via cette connexion avant d'abandonner.

Spécifie le temps à attendre avant de tenter de se connecter de nouveau lorsque l'établissement d'une connexion est impossible.

Spécifie que vous vous connectez à ce fournisseur de services pour l'accès, et transmet vos paramètres de connexion au serveur.

Vous permet de taper le nom de compte qui vous est attribué par votre fournisseur de services.



Vous permet de taper le mot de passe qui vous est attribué par votre fournisseur de services. Pour garantir la sécurité, les caractères réels que vous tapez dans cet espace sont remplacés par des astérisques ( \* ).

Vous permet de taper le nom du domaine de réseau affecté à votre compte, si celui-ci est requis par votre fournisseur de services.

Spécifie le programme de calendrier Internet que vous souhaitez utiliser avec Internet Explorer.

Spécifie le programme de contact ou de carnet d'adresses Internet que vous souhaitez utiliser avec Internet Explorer.

Spécifie le programme d'appel Internet que vous souhaitez utiliser avec Internet Explorer.

Cliquez ici pour modifier vos couleurs de texte et d'arrière-plan par défaut.

Cliquez ici pour préserver et spécifier vos paramètres de couleur, de police et de style afin que vos paramètres remplacent toujours les paramètres spécifiés par un site Web.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer utilise les paramètres de couleur que vous choisissez pour le texte, l'arrière-plan et les liens. Vous pouvez définir ces couleurs sous l'onglet **Général** en cliquant sur le bouton **Couleurs**. Si l'auteur d'une page Web choisit des couleurs différentes pour le texte et pour l'arrière-plan, les paramètres que vous choisissez ici les remplaceront. Vous ne pouvez pas modifier la taille ou la couleur des graphismes.



Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer utilise les paramètres de police que vous choisissez. Vous pouvez définir ces types sous l'onglet **Général** en cliquant sur le bouton **Polices**. Si l'auteur d'une page Web choisit des polices différentes, les paramètres que vous choisissez ici les remplaceront. Vous ne pouvez pas modifier la taille ou la couleur des graphismes.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer utilise les paramètres de police par défaut que vous choisissez. Vous pouvez définir la taille de police par défaut sous l'onglet **Général** en cliquant sur le bouton **Polices**. Si l'auteur d'une page Web choisit une taille de police par défaut différente, les paramètres que vous choisissez ici les remplaceront. Vous ne pouvez pas modifier la taille ou la couleur des graphismes.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer utilise votre propre feuille de style pour mettre en forme toutes les pages Web lors de leur affichage, et vous permet de taper le chemin d'accès de votre feuille de style. Les feuilles de style peuvent spécifier le style, la taille, les couleurs et l'arrière-plan des polices par défaut pour le texte principal ainsi que pour les en-têtes.

### **Entrée sur un site sécurisé.**

Vous êtes en train d'essayer d'établir une connexion sécurisée avec ce site Web. Si ce site Web possède un certificat valide, votre connexion sera alors sécurisée. Le certificat est une mention garantissant la sécurité de ce site Web. Un certificat contient des informations indiquant qu'un site Web spécifique est authentique. Ceci garantit qu'aucun autre site ne peut usurper l'identité du site d'origine.

Lorsque vous entrez sur un site Web sécurisé, Internet Explorer affiche cette boîte de dialogue pour vous informer que vous entrez sur un site Web sécurisé, et affiche dans la barre d'état une icône représentant un verrou en position fermée. Lorsque vous quittez un site Web sécurisé, Internet Explorer affiche une boîte de dialogue pour vous informer que vous n'êtes plus sur un site Web sécurisé, et affiche dans la barre d'état une icône représentant un verrou en position ouverte.

Si vous souhaitez afficher cette boîte de dialogue chaque fois que vous entrez sur un site Web sécurisé, assurez-vous que la case à cocher **Ne plus afficher cet avertissement** est désactivée.

### **Connexion à un site Web sécurisé dont le certificat ne peut pas être vérifié.**

Internet Explorer n'a pas pu vérifier que la connexion à ce site Web était une connexion sécurisée. Vous pouvez malgré tout choisir de visiter ce site en cliquant sur **Oui**, mais toute information envoyée vers ce site risque d'être visualisée par d'autres personnes sur Internet. Ceci peut provenir d'un certificat non valide ou d'autres problèmes liés au serveur.

Un certificat contient des informations précisant qu'un site Web est authentique et sécurisé. Ceci garantit qu'aucun autre site Web ne peut usurper l'identité du site Web d'origine. Lorsque vous tentez de vous connecter à un site Web sécurisé, Internet Explorer vérifie les informations du certificat et vérifie que la date actuelle précède la date d'expiration. Si les informations ne sont pas actuelles ou valides, Internet Explorer peut afficher un avertissement.

Pour afficher des détails sur les certificats, cliquez sur le bouton **Afficher le certificat** de la boîte de dialogue.

Lorsque vous entrez sur un site Web sécurisé, Internet Explorer affiche dans la barre d'état une icône représentant un verrou en position fermée. Lorsque vous quittez un site Web sécurisé, Internet Explorer affiche une boîte de dialogue pour vous informer que vous n'êtes plus sur un site sécurisé, et affiche dans la barre d'état une icône représentant un verrou en position ouverte.

Si vous ne souhaitez pas que cette boîte de dialogue s'affiche lorsque vous entrez sur un site Web sécurisé, activez la case à cocher **Ne plus afficher cet avertissement**.

### **Envoi et réception d'informations sur votre navigation**

Certains sites Web créent des fichiers sur votre ordinateur pour y enregistrer des informations sur votre identité et vos préférences lors de la consultation de ce site Web. Ces fichiers, souvent appelés « cookies », ne peuvent stocker que les informations que vous fournissez. En d'autres termes, lorsque ces fichiers sont créés, vous serez consulté avant tout stockage d'informations personnelles, telles que votre nom, votre nom d'email, vos noms de compte et votre mot de passe. Ces fichiers ne peuvent stocker d'informations personnelles ou extraire de nouvelles informations de votre ordinateur sans votre autorisation.

Après que ce fichier a été créé pour un site Web, les informations de votre ordinateur sont envoyées à ce site Web chaque fois que vous le consultez, afin que le contenu et les options des pages Web vous correspondent.

Ces fichiers sont en général stockés dans votre dossier Windows, par exemple C:\Windows\Cookies. Si vous regardez dans ce dossier, vous constaterez que ces fichiers sont de petite taille, en général moins de 2 Ko chacun. Vous ne pouvez modifier ou afficher vous-même ces fichiers, ils n'enregistrent pas les informations sous forme de texte brut.

Si vous consultez fréquemment des sites Web nécessitant l'envoi et la réception de ces informations, et que vous avez confiance dans le stockage de ces informations sur votre ordinateur, assurez-vous que la case à cocher **Ne plus afficher cet avertissement** est activée.

## **Téléchargement d'un programme avec un certificat valide**

Le certificat de ce programme est valide.

Un certificat contient des informations précisant qu'un logiciel est authentique. Ceci garantit qu'aucun autre programme ne peut usurper l'identité du programme d'origine. Les certificats sont également datés lorsqu'ils sont émis. Lorsque vous téléchargez un logiciel, Internet Explorer vérifie les informations du certificat et s'assure que la date actuelle précède la date d'expiration. Si les informations ne sont pas actuelles ou valides au moment du téléchargement, Internet Explorer peut afficher un avertissement.

L'éditeur de ce programme a obtenu un certificat pour ce programme auprès d'un éditeur de certificats reconnu afin que l'authenticité de ce programme puisse être vérifiée.

Tout logiciel ou composant que vous installez peut endommager votre ordinateur. Le logiciel ou le composant peut également être instable.

Pour afficher des détails sur le certificat, cliquez sur le nom souligné de l'éditeur du logiciel ou sur le nom du programme dans la boîte de dialogue.

À partir de ce que vous savez sur ce logiciel, sur son éditeur et sur votre ordinateur, vous devez décider si vous souhaitez poursuivre l'installation et l'exécution de ce logiciel. En outre, si vous avez entière confiance dans l'éditeur de ce logiciel, vous pouvez choisir d'ignorer désormais cette boîte de dialogue pour tous les logiciels de cet éditeur possédant des certificats, et installer et exécuter automatiquement leurs logiciels.

Si, à partir de ces informations, vous n'êtes toujours pas confiant pour l'installation de ce logiciel, cliquez sur **Non**.

### **Téléchargement d'un programme avec un certificat invalide**

Le certificat de ce programme n'est pas valide.

Un certificat contient des informations précisant qu'un logiciel est authentique. Ceci garantit qu'aucun autre programme ne peut usurper l'identité du programme d'origine. Les certificats sont également datés lorsqu'ils sont émis. Lorsque vous téléchargez un logiciel, Internet Explorer vérifie les informations du certificat et s'assure que la date actuelle précède la date d'expiration. Si les informations ne sont pas actuelles ou valides, Internet Explorer peut afficher un avertissement.

Ce logiciel possède un certificat mais celui-ci ne peut être vérifié.

Tout logiciel ou composant que vous installez peut endommager votre ordinateur. Le logiciel ou le composant peut également être instable.

Pour afficher des détails sur le certificat, cliquez sur le nom souligné de l'éditeur du logiciel ou sur le nom du programme dans la boîte de dialogue.

À partir de ce que vous savez sur ce logiciel, sur son éditeur et sur votre ordinateur, vous devez décider si vous souhaitez poursuivre l'installation et l'exécution de ce logiciel.

Si, à partir de ces informations, vous n'êtes toujours pas confiant pour l'installation de ce logiciel, cliquez sur **Non**.



### **Téléchargement d'un programme sans certificat**

Ce logiciel ne possède pas de certificat, il peut donc ne pas être sécurisé pour l'installation et l'exécution sur votre ordinateur.

Un certificat contient des informations précisant qu'un logiciel est authentique. Ceci garantit qu'aucun autre programme ne peut usurper l'identité du programme d'origine.

L'éditeur du logiciel n'a pas obtenu de certificat pour ce logiciel auprès d'un éditeur de certificats reconnu, ainsi l'authenticité de ce logiciel ne peut être vérifiée.

À partir de ce que vous savez sur ce logiciel, sur son éditeur et sur votre ordinateur, vous devez décider si vous souhaitez poursuivre l'installation et l'exécution de ce logiciel.

Si, à partir de ces informations, vous n'êtes toujours pas confiant pour l'installation de ce logiciel, cliquez sur **Non**.

### **Téléchargement d'informations non sécurisées à partir d'un site Web sécurisé**

Le site Web que vous consultez est un site Web sécurisé. Il utilise un protocole de sécurité, tel que SSL (*Secure Sockets Layer*) ou PCT (*Private Communications Technology*), afin de sécuriser les informations que vous envoyez et recevez.

Toutefois, cette page Web contient des éléments d'autres sites Web qui ne sont pas sécurisés.

À partir de ce que vous savez sur ce site Web et sur votre ordinateur, vous devez décider si vous souhaitez poursuivre le téléchargement des éléments non sécurisés.

Si, à partir de ces informations, vous n'êtes toujours pas confiant pour l'installation de ce logiciel, cliquez sur **Non**.

### **Entrée sur un site Web non sécurisé à partir d'un site Web sécurisé**

Le site Web que vous consultiez était un site Web sécurisé. Il utilise un protocole de sécurité, tel que SSL (*Secure Sockets Layer*) ou PCT (*Private Communications Technology*), afin de sécuriser les informations que vous envoyez et recevez.

Toutefois, la page Web sur laquelle vous entrez ne possède pas de certificat et n'est pas sécurisée.

À partir de ce que vous savez sur ce site Web et sur votre ordinateur, vous devez décider si vous souhaitez poursuivre l'entrée sur ce site Web.

Si, à partir de ces informations, vous n'êtes toujours pas confiant pour l'entrée sur ce site Web, cliquez sur **Non**.

Spécifie si les animations peuvent être projetées lors de l'affichage des pages.

Les pages contenant des animations s'affichent parfois très lentement. Si vous souhaitez afficher les pages plus rapidement, assurez-vous que cette case à cocher est désactivée.

Lorsque cette case à cocher est désactivée, vous pouvez toujours projeter une animation individuelle en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône représentant l'animation, puis en cliquant sur **Afficher l'image**.

Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer lisse les images afin qu'elles apparaissent moins irrégulières à l'affichage.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer complète automatiquement les adresses Internet lorsque vous les tapez dans la barre d'adresses. Si vous avez visité le site Web auparavant, la fonctionnalité de saisie semi-automatique suggère une correspondance lorsque vous tapez.

Spécifie si une nouvelle version séparée d'Internet Explorer doit être démarrée chaque fois que vous ouvrez Internet Explorer (par exemple, si vous cliquez sur un fichier HTML dans le Poste de travail). Ceci permet de limiter les perturbations infligées aux autres applications fonctionnant sur votre ordinateur si les informations ou les programmes exécutés dans Internet Explorer sont instables.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer autorise les créateurs de pages Web à faire le suivi de l'utilisation de leurs pages. L'activation de cette case à cocher autorise les créateurs de pages Web à créer un journal des pages de leur site Web que vous avez consultées, même si vous les consultez hors connexion. En effectuant le suivi de l'utilisation et du succès de leurs pages Web, les créateurs de pages Web peuvent adapter leurs informations aux intérêts des utilisateurs.



Spécifiez que vous souhaitez qu'Internet Explorer effectue automatiquement les mises à jour planifiées des abonnements.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer exécute une nouvelle version séparée d'Internet Explorer lors du téléchargement d'informations à partir de sites Web auxquels vous êtes abonné. Ceci permet de limiter les perturbations infligées aux autres applications fonctionnant sur votre ordinateur si les informations ou les programmes exécutés dans Internet Explorer sont instables.

Spécifie que vous souhaitez qu'Internet Explorer vérifie qu'un certificat n'a pas été retiré avant de l'accepter comme valide.

Spécifiez que vous souhaitez qu'Internet Explorer accepte les « cookies » sans vous demander confirmation. Un cookie est un fichier envoyé par un site Internet et stocké sur votre ordinateur, contenant des informations sur votre identité et vos préférences lors de la visite d'un site.

Spécifiez que vous ne souhaitez pas autoriser l'envoi de « cookies » à votre ordinateur par les sites Internet, et que les cookies existant sur votre ordinateur ne peuvent être lus par les sites Internet. Un cookie est un fichier envoyé par un site Internet et stocké sur votre ordinateur, contenant des informations sur votre identité et vos préférences lors de la visite d'un site.

Spécifiez que vous souhaitez qu'Internet Explorer imprime les couleurs et images d'arrière-plan lorsque vous imprimez une page Web. L'activation de cette case à cocher peut ralentir l'impression de votre page et réduire la qualité de l'impression, en fonction des possibilités de votre imprimante.

Spécifiez que vous souhaitez qu'Internet Explorer recherche une adresse Internet en utilisant différents « domaines source ».

Par exemple, si vous tapez un type de domaine incorrect, tel que **www.microsoft.org**, Internet Explorer peut rechercher la racine « Microsoft » sur d'autres domaines, tels que .edu, .com et .gov. Il suggérera la correspondance **www.microsoft.com**.

Spécifiez si vous souhaitez qu'Internet Explorer recherche des adresses Web similaires lorsque vous tapez une adresse Web dans la barre d'adresses ou que vous cliquez sur un lien et que l'adresse ne peut être trouvée. Choisissez l'un des paramètres suivants :

Si vous ne souhaitez pas qu'Internet Explorer recherche une adresse similaire, cliquez sur **Ne jamais rechercher**.

Si vous souhaitez qu'Internet Explorer vous demande si vous voulez qu'il effectue une recherche lorsqu'il ne trouve pas une adresse, cliquez sur **Toujours demander**.

Si vous souhaitez qu'Internet Explorer effectue la recherche sans vous demander confirmation, cliquez sur **Toujours rechercher**.



Rétablit tous les paramètres de l'onglet **Avancées** aux valeurs d'origine d'Internet Explorer.

Cliquez ici pour spécifier les informations personnelles que vous pouvez partager lorsque des sites Web nécessitent des informations de la part des visiteurs de leur site.

Cliquez ici pour afficher tous les détails sur l'émetteur et le destinataire du certificat, ainsi que sur la déclaration de principe du certificat.

Cliquez ici pour afficher le certificat de la société ou de l'organisation (instance de certification) émettant le certificat.

Spécifie le nom convivial que vous attribuez à ce certificat. Ceci vous aide à l'identifier et à l'utiliser partout où se trouvent des certificats dans les programmes de votre ordinateur.

Indique si le certificat est valide ou non et si vous avez choisi de faire confiance à ce certificat.

Indique ce pour quoi ce certificat peut être utilisé, par exemple l'envoi ou la réception de courrier électronique ou les informations relatives au site Web ou à votre carte de crédit.

Affiche la chaîne de certificats jusqu'à l'émetteur du certificat (instance de certification). Ceci vous aide à décider de la confiance que vous accordez, sur la base d'un des certificats de la chaîne ou de ce certificat.



Affiche le certificat sélectionné dans la chaîne de certificats.

Spécifie qu'Internet Explorer doit utiliser le même niveau de confiance de certificat que celui que vous utilisez pour l'émetteur du certificat.

Spécifiez que vous faites confiance à ce certificat, que vous fassiez ou non confiance au certificat de l'émetteur.

Spécifiez que vous ne faites pas confiance à ce certificat, que vous fassiez ou non confiance au certificat de l'émetteur.

Affiche la liste des champs contenant des détails sur ce certificat.

Affiche des détails sur le champ sélectionné dans la liste **Champ**.

Spécifie que les liens doivent être mis en surbrillance lorsque vous passez dessus, ainsi que la couleur à utiliser pour le texte du lien.

Spécifie le niveau de sécurité que vous autorisez aux mini-applications Java pour leur exécution sans confirmation de permission. Les mini-applications Java nécessitent en général un niveau spécifique d'accès aux fichiers, dossiers et connexions réseau de votre ordinateur. Si une mini-application Java nécessite un accès plus large que celui que vous avez spécifié, vous serez invité à confirmer si vous souhaitez accorder plus de permissions d'accès à cette mini-application. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour spécifier des paramètres individuels pour chaque type d'accès qu'une mini-application Java peut nécessiter, cliquez sur **Personnalisée**.

Pour autoriser l'accès maximal lorsqu'une mini-application Java le nécessite, cliquez sur **Basse sécurité**.

Pour autoriser un accès modéré lorsqu'une mini-application Java le nécessite, cliquez sur **Sécurité moyenne**.

Pour autoriser l'accès minimal lorsqu'une mini-application Java le nécessite, cliquez sur **Haute sécurité**.

Pour refuser l'exécution de mini-applications Java sur votre ordinateur, cliquez sur **Désactiver Java**.



Spécifie que, lorsque vous passez d'une page à une autre, Internet Explorer effectue un fondu de la page que vous quittez ou que vous affichez.

Spécifie le soulignement que vous souhaitez pour les liens des pages Web. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :

Pour souligner tous les liens, cliquez sur **Toujours**.

Pour ne souligner aucun lien, cliquez sur **Jamais**.

Pour souligner les liens lorsque le pointeur de votre souris passe dessus, cliquez sur **Par pointage**.

Cliquez ici pour rétablir le niveau de sécurité au niveau par défaut pour cette zone.

Cliquez ici pour rétablir les paramètres personnalisés de chaque option à leur valeur par défaut pour le niveau de sécurité spécifié. Ceci vous permet de prendre les paramètres par défaut pour la sécurité haute, moyenne ou basse, puis de les modifier pour cette zone de sécurité.

Affiche le nom du site Web demandant les informations, ainsi que l'URL de ce site.

Affiche les informations spécifiques que ce site Web demande à l'Assistant Profils et propose des cases à cocher afin que vous puissiez choisir les éléments que vous souhaitez partager.

Affiche la façon dont le site Web a l'intention d'utiliser les informations que vous partagez.

Cliquez ici pour afficher le certificat du site Web vous demandant des informations.



Spécifie si les informations que vous partagez seront sécurisées si elles sont envoyées via Internet.

Spécifie si vous souhaitez qu'Internet Explorer envoie automatiquement les informations partagées ci-dessus lorsqu'elles sont requises par ce site ou les pages de ce site Web, sans demander votre permission.

Spécifiez que vous souhaitez désactiver votre débogueur de scripts, s'il est installé.

Spécifiez que vous souhaitez qu'Internet Explorer accepte et utilise un nouveau certificat de sécurité provenant du site Web que vous consultez actuellement.

Spécifie que vous souhaitez qu'Internet Explorer accepte, mais n'utilise pas, un nouveau certificat de sécurité provenant du site Web que vous consultez actuellement.

Spécifie que vous ne souhaitez pas qu'Internet Explorer accepte et utilise un nouveau certificat de sécurité provenant du site Web que vous consultez actuellement.

Cliquez [ici](#) pour visualiser le dossier Downloaded Programs Files, dans lequel s'affichent les contrôles ActiveX qui ont été téléchargés vers votre ordinateur.

**Boîte de dialogue Propriétés de Downloaded Program Files, bug 48579, 49989**



Affiche le type de contrôle que vous visualisez. S'il s'agit d'un raccourci, les propriétés affichées sont celles du raccourci vers un élément et non pas celles de l'élément d'origine.

Affiche la date de création du contrôle.

Indique la dernière date à laquelle le contrôle a été ouvert.

Affiche la taille du contrôle.

Identificateur de classe (CLSID) pour ce contrôle. Il s'agit du même identificateur que celui qui s'affiche dans la balise Objet d'une page Web.

Affiche si le contrôle est installé, endommagé ou non connecté. Endommagé signifie qu'un ou plusieurs fichiers de dépendance ont été supprimés. Non connecté signifie qu'un programme d'installation a inscrit le fichier OCX à un emplacement différent de celui où il avait été installé lors de la procédure de téléchargement de code.

Affiche l'URL à partir de laquelle l'objet a été installé.

Répertorie les fichiers présents sur votre ordinateur qui sont nécessaires à l'exécution de cet objet.



Répertorie les packages Java présents sur votre ordinateur et qui sont nécessaires à l'exécution de cet objet.

Spécifie le numéro de version de ce contrôle.

Spécifie une description de ce contrôle.

Spécifie l'éditeur de ce contrôle.

Spécifie la version de langue de ce contrôle.

Spécifie les informations concernant le copyright de ce contrôle.

**Bug 49994 Local Intranet zone**

Cliquez ici pour ajouter à cette zone ou supprimer de cette zone des sites Web spécifiques.



Spécifie que tous les sites définis en tant que sites locaux (intranet) par l'administrateur de votre système doivent être inclus dans cette zone.

Spécifiez que tous les sites dont vous avez spécifié que l'accès ne se fasse pas par serveur proxy doivent être inclus dans cette zone. Pour afficher la liste de ces sites, dans Internet Explorer, cliquez dans le menu **Affichage** sur **Options Internet**, sur l'onglet **Connexion**, puis sur le bouton **Avancée**.

Spécifie que tous les sites présents sur les chemins d'accès réseau doivent être inclus dans cette zone.

**Bug 50005: No Help for Issuer type in Site Certificates dialog box. Internet Options, Content tab, Sites button**

Affiche le type des certificats répertoriés. Sélectionnez un type d'émetteur.

Cliquez ici pour spécifier des paramètres Java personnalisés.

Spécifie que vous voulez vous abonner à la chaîne en cours. Internet Explorer vous avertit automatiquement des modifications apportées à la chaîne et télécharge automatiquement les pages du site en fonction du calendrier que vous avez défini ou qui a été défini par le fournisseur de la chaîne.

Spécifiez que vous voulez ajouter ce site Web à votre liste des Favoris, mais que vous ne voulez pas être averti des modifications apportées au contenu du site Web, ni que le contenu mis à jour soit téléchargé vers votre ordinateur.

Vous pouvez actualiser manuellement le site Web avec le contenu mis à jour en cliquant sur le bouton **Actualiser** chaque fois que vous visitez le site Web.



Spécifiez que vous voulez qu'Internet Explorer effectue des contrôles planifiés sur les modifications apportées au contenu de ce site Web et qu'il vous avertisse lorsque le contenu est modifié.

Vous pouvez actualiser manuellement le site Web avec le contenu mis à jour en cliquant sur le bouton **Actualiser** chaque fois que vous visitez le site Web.

Spécifiez que vous voulez ajouter cette chaîne à votre barre des chaînes, mais que vous ne voulez pas être automatiquement averti des modifications apportées au contenu de cette chaîne, ni que le contenu mis à jour soit automatiquement téléchargé vers votre ordinateur.

Vous pouvez actualiser manuellement la chaîne avec du contenu mis à jour en cliquant sur le bouton **Actualiser** chaque fois que vous visitez la chaîne.

Spécifiez que vous voulez qu'Internet Explorer effectue des contrôles planifiés sur les modifications apportées à cette chaîne et qu'il vous avertisse lorsque le contenu est modifié.

Vous pouvez actualiser manuellement la chaîne avec le contenu mis à jour en cliquant sur le bouton **Actualiser** chaque fois que vous visitez la chaîne.

Cliquez [ici](#) pour personnaliser l'avertissement, le calendrier des contrôles ou les éléments à télécharger lorsque le contenu de ce site Web ou de cette chaîne est modifié.

Spécifie le niveau de sécurité que vous voulez affecter aux chaînes de distribution de logiciels dans cette zone. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Pour télécharger ou installer automatiquement des logiciels à partir de chaînes logicielles sans demander confirmation, cliquez sur **Basse sécurité**.

Pour télécharger automatiquement des logiciels à partir de chaînes logicielles sans demander confirmation, mais sans autoriser leur installation automatique, cliquez sur **Sécurité moyenne**.

Pour autoriser uniquement l'avertissement, mais pas l'installation ou le téléchargement automatique, cliquez sur **Haute sécurité**.

Spécifie la manière dont doivent être gérées les demandes provenant de serveurs exigeant des informations d'ouverture de session. Les serveurs des réseaux intranet (et parfois les sites Web sur Internet) exigent souvent un nom d'utilisateur et un mot de passe afin de limiter l'accès aux seuls utilisateurs autorisés. Sélectionnez l'une des méthodes d'ouverture de session suivantes pour les sites Web dans cette zone :

Pour vous connecter à un serveur sans essayer de fournir ou d'envoyer des informations d'ouverture de session, cliquez sur **Ouverture de session anonyme.**

Pour vous connecter à un serveur en fournissant un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque le système vous le demande, cliquez sur **Demander le nom d'utilisateur et le mot de passe.**

Pour vous connecter à un serveur en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Windows actuels, cliquez sur **Connexion automatique avec le nom d'utilisateur et le mot de passe actuel.**

Affiche le nom de ce contrôle.

Supprime la liste des sites que vous aviez précédemment autorisés à accéder aux informations de votre Assistant Profils sans demander confirmation.



Spécifiez si vous accepterez ou non les demandes d'information des sites Web relatives à l'Assistant Profils. Si vous désactivez cette case à cocher, les informations de l'Assistant Profils ne seront pas fournies et aucune information ne vous sera demandée.

Si vous activez cette case à cocher, vous serez amené à choisir les informations à partager lors d'une demande d'information provenant d'un site Web relative à l'Assistant Profils. A ce moment-là, vous pouvez également décider que, par la suite, ces informations seront partagées avec ce site Web sans demande de confirmation.

Spécifie si les pages Web sont ou non automatiquement affichées en plein écran chaque fois que vous démarrez Internet Explorer.

Spécifie si un avertissement est ou non émis à votre attention lorsque vous envoyez des informations via un formulaire pour Web, mais que ces informations sont envoyées vers un emplacement Web autre que celui sur lequel se trouve le formulaire de la page Web.

Spécifie l'affichage ou non du bouton **Polices** dans la barre d'outils.

Spécifie si une icône de raccourci doit être affichée pour Internet Explorer sur le Bureau. Si vous modifiez cette option, vous devez redémarrer votre ordinateur pour qu'elle soit prise en compte.

Spécifie si l'écran de bienvenue d'Internet Explorer doit s'afficher lorsque vous démarrez Microsoft Windows.

Spécifie si les pages Web des chaînes doivent automatiquement être affichées dès que vous ouvrez une chaîne à partir du Bureau.

Spécifie si le dossier Temporary Internet Files doit être vidé lorsque vous fermez le navigateur.



Cliquez ici pour importer l'ensemble des certificats et des clés appropriés contenus dans un fichier .pfx spécifié.

Cliquez [ici](#) pour exporter le certificat sélectionné vers un fichier. Les fichiers de certificat ont généralement une extension .pub. Le certificat sélectionné, sa chaîne (la hiérarchie de certificats) et les clés qui y sont associées (le cas échéant) sont exportés vers un fichier à l'emplacement que vous indiquez. Ce fichier portera l'extension .pfx.

Spécifie si une tentative d'utilisation de HTTP 1.1 doit avoir lieu lors de la connexion aux sites Web via un serveur proxy. Étant donné que de nombreux sites Web utilisent toujours HTTP 1.0, si vous avez du mal à vous connecter à certains sites Web, vous souhaitez peut-être désactiver cette case à cocher.

Spécifie si une tentative d'utilisation de HTTP 1.1 doit avoir lieu lors de la connexion aux sites Web. Étant donné que de nombreux sites Web utilisent toujours HTTP 1.0, si vous avez du mal à vous connecter à certains sites Web, vous souhaitez peut-être désactiver cette case à cocher.

Spécifie si la taille de l'image doit être agrandie pour contenir tout le texte de légende lorsque la case à cocher **Afficher les images** est désactivée.

Spécifie si le signe insertion système doit être déplacé dès que le focus ou la sélection change. Certaines aides à l'accessibilité, tels que les lecteurs ou les agrandisseurs d'écran, utilisent le signe insertion système pour déterminer la zone de l'écran à lire ou à agrandir.

Spécifie si la barre des chaînes doit être affichée sur votre Bureau lorsque vous démarrez votre ordinateur, même si Active Desktop n'est pas activé.

Spécifie si la console Java doit être utilisée. Si vous modifiez ce paramètre, vous devez redémarrer votre ordinateur pour qu'il soit pris en compte.



