

Vsebina

Z nakupom CD-ROMa niste kupili tudi programov na njem! Za vse programe veljajo pravila, ki so jih zapisali avtorji v priloženi dokumentaciji!

Programe uporabljate na lastno odgovornost!

[Navodila za uporabo programa](#)

[Težave, problem in nasveti](#)

[Razlike med posameznimi verzijami](#)

Težave in problemi

Èe na spodnjem seznamu ne najdete svoje problema, poklièite (061) 133 23 23 in ga narekujte.

[Animacij ne morete predvajati](#)

[Besedilo je predolgo za prikaz na zaslonu](#)

[CD-ROM enota javlja napako pri branju](#)

[CD-ROM enota pri branju zamrzne](#)

[Igre ne morete pognati](#)

[Kako lahko seznam datotek prenesem na odlagališèe?](#)

[Kako naj organiziram svojo zbirko PC&M CD-ROMov?](#)

[Ne slišite skladb](#)

[Noèete, da bi Windows 95 samodejno pognali program za pregledovanje vsebine](#)

[Opozorilo: Ne najdem CD ROM enote! Vseeno nadaljujem. Kar bo, pa bo.](#)

[Pri pregledovanju vsebine vidite namesto imen datotek smetje](#)

[Slike ne vidite na zaslonu](#)

[Uvodne glasbe in grafike noèete gledati in poslušati](#)

[ZIP datoteke ne morete razpakirati](#)

Editor

Program za tipkanje ne pa tudi oblikovanje besedila.

Besedilo je predolgo za prikaz na zaslону

Radi bi pogledali besedilo, pa zagledate okvir z napisom Notepad in sporočilom, da je besedilo predolgo

Uporabite kak drug [editor](#). Besedilo lahko naložite tudi v urejevalnik, recimo Write ali WritePad. Prvi je priložen okolju Windows do vključeno verzije 3.11, drugi pa kasnejšim verzijam.

Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Povezovanje datotek s programi

V okolju Windows lahko ob vsako datoteko privežete program, ki zna z njo delati. Datoteka s konènico TXT je navadno besedilo brez oblikovanja, zato jej rabite [editor](#). Oknom je priložen [editor](#) imenovan Notepad, zato je ob datoteke s to konènico paè privezan. Zmore pa prebrati le do 64000 znakov dolga besedila, kar za dela klasiène literature zagotovo ni zadosti. Bolj so dela klasièna, manj je zadosti. V takem primeru v meniju Programi izberite Preizkusni nato Ostali in poišèite ter si namestite program Programmer's File Editor.

Nekateri program ob namestitvi sami znajo privezati nase ustrezen tip datotek, drugim morate pomagati. Ravnajte takole:

Navodila za Windows 3.1:

1. poženite File Manager
2. v meniju File izberite Associate
3. vtipkajte konènico
4. na spodnjem seznamu poišèite pravi program. Èe ga ni kliknite gumb Browse in ga najдите.
5. kliknite gumb OK

Navodila za Windows 95:

Èe za doloèene datoteke povezava še ni vzpostavljena, ravnajte takole:

1. dvakrat kliknite ikono My Computer (Moj raèunalnik v slovenski verziji Windows)
2. najдите pravo mapo in dvakrat kliknite ime datoteke, za katero želite doloèiti povezavo
3. izberete pravi program na seznamu. Èe ga tam ni, kliknete gumb Browse in ga poišèete
4. kliknite gumb OK

Kadar pa je zveza vzpostavljena, pa bi jo radi spremenili, recimo namesto programa Notepad pri uporabili raje kakega drugega:

1. dvakrat kliknite ikono My Computer (Moj raèunalnik v slovenski verziji Windows)
2. najдите pravo mapo in kliknite ime datoteke, za katero želite doloèiti povezavo
3. pritisnite tipko SHIFT in kliknite desno miškino uho
4. v meniju izberite Open with (odpri z)
5. zaključajte okence pri trditvi, da naj poslej okolje Windows vedno uporabi ta program
6. kliknite gumb OK

Igre ne morete pognati

Mogoče je pisana za DOS? Poglejte celo ime igre na dnu okna s komentarjem in si ga zapomnite. Zapustite okolje Windows in poskusite igro pognati iz DOSa.

Ne slišite skladb

Najprej morate seveda imeti zvočno kartico, zvočnike ali slušalke. Vse delujoče in preizkušeno.

Nameščen morate imeti program za predvajanje glasbe. Ta je v okolje Windows vključen od verzije 3.11 dalje za predvajanje skladb s končnico WAV.

Za skladbe s končnico MOD morate najprej namestiti poseben program. Najdete ga v meniju Programi. Izberite Preizkusni nato Ostali in poiščite ter si namestite program M4W220SL.

Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Animacij ne morete predvajati

Za tiste animacije s konènico AVI morate imeti namešèen program za predvajanje animacij. Ta je v okolje Windows vkljuèen od verzije 3.11 dalje. Prejšnjim verzijam ga lahko dodate sami. Dodatek se imenuje Video for Windows. Animacije s konènico FLI ali FLC so namenjene predvajanju pod DOSom. Zapustite okolje Windows in poskusite animacijo pognati iz DOSa. Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

CD-ROM enota javlja napako pri branju

Vzemite CD-ROM (ne enote!) in ga nesite k kakemu prijatelju ali prijateljici, ki ima CD-ROM enoto z mehanizmom različnega proizvajalca kot vi. Poskusite tam. Če bo delalo, je kriva vaša CD-ROM enota. Na žalost. Pogoste probleme povzročajo mehanizmi Mitsumi z enojno hitrostjo in NECovi s trojno, pravijo v Pasadeninem laboratoriju.

Če CD-ROM taisto napako javi tudi na obisku, pokličite na uredništvo (061) 133 23 23 in nam jo zaupajte. Lahko pa CD-ROM date kar v kuverto, pripišete vzrok napake in s povratno pošto vam ga bomo zamenjali.

Slike ne vidite na zaslonu

Namešèen morate imeti program za prikazovanje slik. V okolje Windows je vkljuèen program Paint, ki zna prikazati slike v PCX in BMP obliki. Èe ima slika, recimo, konènico GIF ali JPG, jo torej s tem programom ne morete pogledati.

V meniju Programi izberite Preizkusni nato Ostali in poišèite ter si namestite program Paint Shop Pro.

Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Noèete, da bi Windows 95 samodejno pognali program za pregledovanje vsebine

Ta možnost se imenuje AUTORUN in je neizkušen (in nam bolj lenim) uporabnik zelo dobrodošla.

Avtomatièno predvajanje podatkovnih CD-ROMov in avtomatièno igranje glasbenih CDjev izklopite na naslednji naèin:

1. Poženite Control Panel (v zagonskem meniju izberite Settings in nato Control Panel).
2. Dvakrat kliknite na ikono System.
3. Kliknite zavihek Device Manager.
4. Dvakrat kliknite na napis CD-ROM.
5. Dvakrat kliknite na ime CD-ROMa.
6. Kliknite zavihek Settings.
7. Odznaèite polje Auto Insert Notification.
8. Klikajte OK, dokler se ne vrnete v Control Panel.
9. Ponovno zaženite raèunalnik.

Èe želite izklopiti le avtomatièno igranje glasbenih CDjev, avtomatièni zagon podatkovnih CD-ROMov pa naj ostane vkljuèen, sledite drugaènemu postopku:

1. Dvakrat kliknite ikono My Computer.
2. V meniju View izberite Options.
3. Kliknite na zavihek File Types.
4. V spisku Registered File Types izberite AudioCD in kliknite Edit.
5. V spisku Actions izberite Play in kliknite Set Default. Napis Play ne bo veè izpisan moèno (bold).
6. Dvakrat kliknite Close.

Avtomatski zagon lahko prepreèite tudi tako, da držite tipko <Shift>, ko CD vstavite v pogon (in še kakih deset sekund zatem).

(trik je bil objavljen v februarški številki Monitorja 1996)

ZIP datoteke ne morete razpakirati

Èe poskušate roèno in program PKUNZIP javi CRC error, poskusite isto datoteko razpakirati s parametrom -t neposredno na CD-ROMu. Èe je napaka ostala, prosim, sporoèite na telefon (061) 133 23 23.

Èe pa kliknete gumb Izvedi in se ne zgodi niè, nimate namešèenega programa WinZip. V meniju Programi izberite Preizkusni nato Ostali in ga poišèite. Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Navodila za uporabo programa

Program za pregledovanje vsebine CD-ROMa je tako enostaven, da posebne razlage ne potrebuje. Sprehodite se preko menijev in se razglejte.

Za vsak slučaj pa smo tule ponatisnili zaslone. Če vam kateri njegov del ostaja uganka, pokažite z miško nanj in kliknite:



Deli zaslona: naslov

Ime programa in mesec izdaje CD-ROMa.

Deli zaslona: meni

V teh menijih se najprej odloèite, kaj vas sploh zanima.

Deli zaslona: seznam datotek

Na tem seznamu so naštete datoteke, med katerimi lahko izbirate. Če jih je več kot za en zaslon, uporabite drsnike ob desni in pokukajte tudi navzdol.

Deli zaslona: opis datotek

Kratek opis datoteke, katere ime ste osvetlili na levi.

Deli zaslona: celo ime datoteke

Celo ime datoteke, ki ste jo pravkar osvetlili. Iz imena izveste pot do datoteke in iz njene konènice tudi tip. Ta je sploh pomemben pri povezovanju datotek s programi. Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Deli zaslona: gumb Kopiraj

Kliknete gumb in program vpraša, kam naj datoteko skopira. Izberete disk, imenik in lahko tudi ime. Pri igrah in programih s konènico BAT pazite, saj kopiranje ene same datoteke ne pomeni nièesar. Tak program morate pognati, ne le kopirati.

Deli zaslona: gumb Izvedi

Kliknete gumb in program vzame [celo ime datoteke](#) ter od okolja Windows zahteva, naj z datoteko ustrezno ravnajo. Če gre za program, ga bofo Okna pognala, v nasprotnem primeru pa bodo poklicala program, ki je z doloènim tipom datoteke povezan. Vsekakor preberite tudi razdelek [Povezovanje datotek s programi](#).

Deli zaslona: gumb Konec

Konec dela s programom.

Deli zaslona: logo

Ime firme in še nekaj, èe kliknete.

Tehnična specifikacija

Kontrola okolja

Oznaka CD-ROM enote

Program PCM.EXE najprej sam ugotovi oznako CD-ROM enote. Če je ne najde, vseeno nadaljuje z delom, izpiše pa obvestilo.

Več CD-ROM enot

Če ima uporabnik več CD-ROM enot, program vpraša, s katero dela. Uporabnik odgovori, program si zabeleži v datoteko MAZZ.INI, rubrika PCM, postavka CDROMenota. To je edina datoteka, ki jo program tvori na uporabnikovem disku. Nahaja se v imeniku Windows.

Branje datoteke PCM.INI

Preusmeritev CD-ROM enote

Program išče datoteko PCM.INI v osnovnem imeniku CD-ROM enote, s katerim dela. Za testne potrebe je vključena možnost, da to iskanje preglasite in programu izrecno poveste pot. V datoteko MAZZ.INI, rubrika PCM, postavka CDROMenota, lahko vtipkate celo pot do PCM.INI datoteke.

Recimo:

```
CDROMenota=E:\NEKAJ
```

Pozor: brez \ na koncu!

V tem primeru bo program iskal datoteko PCM.INI takole:

```
E:\NEKAJ\PCM.INI
```

Ime okna

Program iz PCM.INI najprej prebere v rubriki All naziv svojega okna - postavka Caption=, recimo:

```
[All]
```

```
Caption=PC & mediji CD ROM, februar 1996
```

Če naziva ni, javi napako - češ, ne more brati PCM.INI. Doda tudi obsežen nasvet.

Uvodno opozorilo

Uvodno opozorilo je zapisano v datoteki PCM.INI, rubrika ALL, postavka Uvod=.

Recimo takole:

```
Uvod=Pozdravljeni!/////V meniju izberite tisto, kar vas zanima in program vam bo v levem oknu izpisal imena datotek, v desnem pa kratka pojasnila.////Na CD ROMu so tudi drugi programi, ne samo ti, dosegljivi preko teh menijev. Pobrskajte.
```

Pozor: Opozorilo mora biti zapisano v PCM.INI v eni sami vrsti! Par znakov // bo program pri izpisu na zaslon zamenjal z lomom vrstice.

Zapis v datoteko GOCD.INI

Program preveri, če uporabnik uporablja program GOCD. To je preizkusni program, ki omogoča avtomatizacijo poganjanja CD-ROMov pod Windows 3.1. V tem primeru program v datoteko GOCD.INI, ki se nahaja v Windows imeniku, v rubriko Discs, zabeleži pot do sebe in doda vse potrebne podatke.

Polnjenje menijev

Program zatem polni menije z dejanskimi vrednostmi. Ta postopek je pojasnjen v naslednjem razdelku.

Uvodna slika

Kadar v PCM.INI obstaja v rubriki ALL postavka Novosti=, program prebere navedeno

sliko in jo izpiše na zaslon. Ta mora biti v grafični BMP obliki, velikost je 600 x 400 pik, ležeča. Program prav tako doda v meni Navodila podmeni Novosti - njegova izbira spet prikliče prikaz navedene slike.

Primer:

[All]

Novosti=\NOVOSTI.BMP

Pozor: pred ime datoteke program doda oznako CD-ROM enote!

Ime avtorja slike, ki se bo pojavilo, kadar uporabnik v meniju Navodila izbere Info (ali pritisne SHIFT+F1), je podano za postavko AvtorUvodneGrafike. Primer:

[All]

Novosti=\NOVOSTI.BMP

AvtorUvodneGrafike=Irena Koren

Uvodna glasba

Kadar v PCM.INI obstaja v rubriki ALL postavka Glasba=, program izvede navedeno glasbo. Ta mora biti v grafični WAV obliki. Program smatra, da ima uporabnik multimedijske dodatke nameščene.

Izbira menija Navodila podmeni Novosti spet poleg prikaza slike zaigra tudi glasbo.

Primer:

[All]

Glasba=\GLASBA.WAV

Pozor: pred ime datoteke program doda oznako CD-ROM enote! Kadar ni slike, program ne zaigra niti glasbe!

Ime avtorja glasbe, ki se bo pojavilo, kadar uporabnik v meniju Navodila izbere Info (ali pritisne SHIFT+F1), je podano za postavko AvtorGlasbe. Primer:

[All]

Glasba=\GLASBA.WAV

AvtorGlasbe=Borut Kržičnik

Če je v datoteki MAZZ.INI postavka Tiho=1, potem program uvodne slike in glasbe ne izvede.

Podatki v PCM.INI

Branje podmenijev

V program je zakodiranih le 7 osnovnih menijev, vse njihove podmenije pa prebere iz PCM.INI datoteke. To so osnovni meniji:

Igre

Preizkusni

Ostali

Besedila

Glasba

Grafika

Podjetja

Vzemimo na primer osnovni meni Preizkusni. Program mu lahko doda poljubno število podmenijev. Za vsakega med njimi morajo biti vnešeni podatki v PCM.INI naslednji obliki:

1. začetek imena rubrike mora vsebovati ime osnovnega, kamor podmeni spada, recimo Preizkusni
1. konec imena rubrike mora vsebovati zaporedno številko podmenija od 1 naprej, brez vodilnega presledka.

Ime rubrike za prvi podmeni preizkusnih programov je torej (po Windows standardu

mora biti ime rubrike vedno obdano z oglatimi oklepaji):

[Preizkusni1]

Drugi podmeni:

[Preizkusni2]

In tako dalje.

Pod imenom rubrike mora slediti ime, ki naj ga program izpiše kot naziv podmenija.

Recimo za podmeni Protivirusni programi:

[Preizkusni1]

Ime=&Protivirusni programi

Znak & stoji pred èrko, ki bo v imenu menija sprožilna èrka za hiter doseg preko tipkovnice.

Podatki o datotekah

Imenu sledijo podatki o datotekah, ki jih program po izbiri podmenija ponudi uporabniku:

Primer podatka:

1=\preizkus\antivir\WSC-227E.ZIP//WSC-227E.ZIP//010//VirusScan 2.27 za Okna.
Protivirusni program za Okna.

1. Najprej je napisana zaporedna številka od 1 dalje. Program neha brati podatke, ko za neko številko podatek ni vpisan. Èe številko pomotoma preskoèite, nadaljni podatki ne bodo prebrani.

2. Sledi enaèaj.

3. Nato celo ime datoteke, ki naj jo program - glede na uporabnikovo odloèitev - kopira ali izvede. Pred to ime datoteke program doda oznako CD-ROM enote, s katero dela.

4. Sledi loèilo //.

5. Nato ime, ki ga uporabnik vidi na seznamu, po katerem lahko izbira. Širina okna s seznamom ni raztegljiva, zato naj bo ime kratko.

6. Sledi loèilo //.

7. Nato pridejo kode, ki upravljajo, kateri gumb bo uporabniku na voljo za to datoteko. Zmerom morajo biti tri cifre, 0 ali 1, od katerih je pomembna samo srednja. Ta doloèa, èe uporabnik datoteko lahko skopira ali ne. Gumb za izvajanje je stalno na voljo.

8. Sledi loèilo //.

9. Nato komentar, ki ga uporabnik vidi v desnem oknu. Komentar je lahko dolg najveè 255 znakov. V komentarju lahko uporabite posebne oznake, ki jih program zamenja z ustreznimi opozorili.

Oznako %DOS% bo zamenjal, recimo, z

Ta program je bil pisan za DOS, ne pa okolje Windows.

Zatorej je verjetno, da se v okolju Windows ne bo pravilno izvedel.

V takem primeru Windows zapustite in poskusite znova iz DOSa.

Celo ime programa je zapisano na dnu tega okna.

Poleg opozorila %DOS% obstajata še %SLIKA% (za slike v drugih formatih kot jih podpirajo Okna sama) in %MULTI% (za multimedijalne predstavitve, da naj si nabavijo Video for Windows).

Pozor: znak % na zaèetku in koncu oznake je njen sestavni del!

Opozorilo se med seboj izkljuèujejo! V enem komentarju lahko uporabite le eno oznako!

Vkljuèevanje slik med podatke o datotekah

Kadar je v komentarju posebna oznaka %PICTURE:<slika>%, potem program navedeno sliko prebere in jo prikaže pod komentarjem. Primer: slika se imenuje \SLIKE\TEST.BMP, nad njo pa naj bi bil napis "To je slika:". Zapis bo videti takle:

1=\preizkus\antivir\WSC-227E.ZIP//WSC-227E.ZIP//010//To je slika%PICTURE: \SLIKE\TEST.BMP %

Kako naj organiziram svojo zbirko PC&M CD-ROMov?

V osnovnem imeniku vsakega PC&M CD-ROMa je datoteka PCM.INI. To je èisto navadno besedilo. Na disku pripravite imenik in vanj presnemite to datoteko ter jo ustrezno preimenujte, najbolje po letu in mesecu izdaje, recimo 9603.INI za marèevsko številko revije leta 1996. Kadar želite na hitro poiskati nek program in ne veste, na katerem CD-ROMu je bil objavljen, preprosto sprožite iskanje po imeniku z INI datotekami.

V Windows 95 sprožite iskanje s pritiskom na tipko F3. Nato izberete zavihek Advanced in vtipkate besedo, ki jo išèete.

Druga, verjetno še enostavnejša možnost: INI datoteke s PC&M CD-ROMov na disku združujete v eno samo besedilo, ki ga pregledujete in po njem išèete s svojim urejevalnikom besedil.

Preberite tudi [Kako lahko seznam datotek prenesem na odlagališèe?](#)

Kako lahko seznam datotek prenesem na odlagališče?

Med pregledovanjem vsebine CD-ROMa pritisnite CTRL+C in program bo na odlagališče prenesel seznam datotek področja, ki ga pravkar pregledujete, skupaj z njihovo dolžino in opisom.

Razlike med posameznimi verzijami

Sorry, prej nisem beležil, sedaj gre pa takole:

Verzija 1.20:

uvodna grafika je poslej centrirana na zaslon
informacije (SHIFT+F1) vrnejo pod Windows 95 tudi zaseden prostor na CD-ROMu
PCM.EXE lahko sam namesti program, ki je potreben za izvajanje doloèene datoteke.
Navodila seveda morajo biti podana v datoteki PCM.INI.

Verzija 1.21:

dodana je možnost, da program poleg kratkega opisa v desnem delu zaslona prikaže
tudi sliko

Verzija 1.22:

sliko pod komentarjem lahko poveèate s klikom nanjo
program locirata CD-ROM enoto tako, da pogleda od kod je bil pognan
pri informacijah (SHIFT+F1) dolga besedila niso veè odrezana

Uvodne glasbe in grafike noèete gledati in poslušati

V datoteko MAZZ.INI, rubrika PCM, dodajte postavko Tiho=1. Takole, recimo:

```
[PCM]  
Tiho=1
```


Opozorilo: Ne najdem CD ROM enote! Vseeno nadaljujem. Kar bo, pa bo.

Ko poženem program PCM.EXE, mi izpiše naslednje opozorilo: Ne najdem CD ROM enote!
Vseeno nadaljujem. Kar bo, pa bo. Nato sledi še eno opozorilo o napaki, nazadnje pa program odneha.

- a. res nimate CD-ROM enote. Priènite varèevati.
- b. zagotovo jo imate in drugi CD-ROMi v njej delajo. OK, potem pa takole: program od operacijskega sistema zahteva podatek o oznaki CD-ROM enote. Oèitno jo ni dobil, zato jo morate vpisati sami. To storite takole.
 1. Poženite program NOTEPAD, ki je del Windows (v Windows 3.1 v Program Managerju izberite File, nato Run in vtipkajte NOTEPAD ter pritisnite Enter. V Windows 95 kliknite Start, nato Run. Vtipkajte NOTEPAD ter pritisnite Enter. V slovenskih Windows 95 kliknite Start, nato Zaženi. Vtipkajte NOTEPAD ter pritisnite Enter.)
 2. odprite datoteko MAZZ.INI v osnovnem imeniku programa Windows. Naèeloma je to C:\WINDOWS ali C:\WIN95. Èe datoteka ne obstaja, potem prazno besedilo shranite pod tem imenom v ta imenik.
 3. v datoteko MAZZ.INI vtipkajte naslednje:

[PCM]

CDROMenota=E:

Oznako E: zamenjajte z dejansko oznako vaše CD-ROM enote. Recimo D: ali F: ali kakorkoli že. Èe ne veste oznako vaše CD-ROM enote, v Windows 3.1 poženite File Manager in poglejte, katera èrka je napisana za tole ikono  e. V Windows 95 pa odprite skupino My Computer / Moj raèunalnik in išèite napis pod tole slièico



. Ko ste oboje vtipkali, datoteke ne pozabite shraniti.

