

## NIFTY MANAGER for Windows95 Version 4.00 のインストール方法


1997年6月18日  
ニフティ株式会社

### ◆インストール方法◆

<インストール上の注意事項>

(1) 「ダイヤルアップネットワークの設定」ツールのご利用について

NIFTY MANAGER for Windows95 のインストール終了後、引き続いて「ダイヤルアップネットワークの設定」を実行することが可能です。



すでにダイヤルアップ接続以外の方法でインターネット（またはLAN等）に接続するように設定されているコンピュータをお使いの場合、このセットアップを実行すると、以下の警告のメッセージが表示されます。



このようなときには、以下のように対応してください。

◎LAN 環境で使用されている場合

お使いの環境のネットワーク管理者にご相談ください。

(㊟) DAO(3.0)のアンインストール時の不具合について

NIFTY MANAGER for Windows95 には、マイクロソフト社のデータベースアクセス用のライブラリー「Data Access Objects (DAO)3.0」が組み込まれています。



この「DAO」を [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の [アプリケーションの追加と削除]で削除(※注)しますと、ご使用のパソコンにマイクロソフト社のアプリケーション( MS EXCEL,MS PowerPoint 等)がインストールされているとき、当該アプリケーションで「ヘルプ」が参照できなくなる不具合が発生します。マイクロソフト社のアプリケーションをお使いのかたは、「DAO」の削除は行わないようお願いいたします。

(※ご注意) 「Microsoft Access for Windows95 Ver7.00」をご利用のパソコンにインストールされている場合や 「NIFTY MANAGER for Windows95」がインストールされているパソコンをご利用の場合は、「DAO」が表示されないことがあります。

### (3) データベース変換プログラムについて

以前のバージョン Ver3.00 より「アドレスブック(Abook.mdb)」のデータベースファイル形式が一部変更されています。そのためこの Ver4.00 インストール時にも、Ver3.00 以前のデータベースファイルの形式を Ver3.00 以降の形式に変換するプログラムが実行されます。

変換は自動的に行われるため、通常のご利用では影響がありませんが、Ver3.00 以前のバージョンで複数のデータベースファイルをお使いだった方は、スタートメニューに「データベース変換プログラム」が登録されていますので、このプログラムでそれぞれのデータベースファイルの形式を変換してお使いください。



### 【複数のデータベースファイルを変換するときの使い方】


このデータベース変換プログラムは、NIFTY MANAGER の「オプション(O)」メニュー → 「フォルダ設定(F)」を選択することで表示される「フォルダ設定」ダイアログの「データベース(B)」で指定されているフォルダ内にある「Abook.MDB」ファイルを変換します。

NIFTY MANAGER で指定されているフォルダ外に、変換したい「Abook.MDB」ファイルが存在しているときには、指定されているフォルダ内に移動してから「データベース変換プログラム」を実行してください。


また「データベース変換プログラム」は、NIFTY MANAGER を終了させてから実行してください。

### <インストール操作手順>


1 . Windows95 の「マイコンピュータ」または「エクスプローラ」で「Setup.exe」を選択するか、タスクバーの【スタート】→【ファイル名を指定して実行(R)...】を選択して、開いたダイアログの【参照(R)...】ボタンから、インストール元の「SETUP.EXE」を選択してください。セットアッププログラムが起動します。




2. 画面の指示にしたがって、ボタンを選択してください。【インストール先の選択】ダイアログでは、「C:\Program Files\NIFTY」が初期設定となっています。変更するときは、【参照(R)...】ボタンから【ディレクトリの選択】でインストール先を決定してください。ここで【次へ】を選択するとインストールが始まります。




3. 続いてセットアッププログラムは、「DAO」の有無を判断し、必要に応じて「DAO」のインストールを始めます。「DAO」のインストールが必要なときには、次のメッセージが表示されます。



【OK】を選択してください。




ここでは、【OK】を選択してください。  
（※ご注意）「DAO」のインストールに失敗したときには、次のメッセージが表示されますが、NIFTY MANAGER のインストールは続行されます。



その場合には、再度 NIFTY MANAGER のインストールを行ってください。  
（※ご注意）再度、「DAO」のインストールのみを行うことは出来ませんので、NIFTY MANAGER のインストールを行ってください。


4. 続いて、データベース変換プログラムが実行されます。



5. セットアップが完了します。



6. 続いて、【インターネット接続のセットアップ】を行うことができます。  
「HyperROAD/HyperROAD64」をお使いになるための設定を開始するときには、【はい】  
（※ご注意）を選択してください。



（※ご注意）すでにネットワークの設定がされているパソコンで、【はい】を選択すると、現在  
お使用の設定が変更される可能性があります。詳しくは、上記の「<インストール上の注意事  
項>」をご確認ください。

=====

◆接続方法◆


(1)アプリケーションの起動

[スタート]-[プログラム]-[NIFTY MANAGER]-[NIFTY MANAGER]の順で、「NIFTY  
MANAGER for Windows95」を起動してください。




## (2)通信情報の設定

初回起動時には自動的に「セットアップ」ダイアログが表示されます。



画面にしたがって「ユーザー ID(U)」「パスワード(P)」の設定や、接続するアクセスポイントの設定、接続に利用するモデムの設定、電話の設定を行うことができます。





### (3) 「通信設定」ダイアログ

メニューから、「オプション(O)」－「通信設定(S)」を選択すると、「通信設定」ダイアログが表示されます。上記の「(2)通信情報の設定」で入力しなかった場合や、設定の変更を行う場合には、ここでアクセスポイント電話番号やモデムなどの設定を行ってください。


- 「ユーザー設定」タブ

NIFTY SERVE の「ユーザー ID : 」 「パスワード : 」を入力しておくことができます。ここを空欄にしておくと、接続毎に入力を行うことになります。




- 「アクセスポイント設定」タブ

「追加(A)」ボタンを選択してください。



- 「アクセスポイント設定」ダイアログ  
「追加(A)」ボタンを選択して、接続する最寄りのアクセスポイントを選択してください。選択すると「電話番号(N)」 「スクリプトファイル名(S)」は自動的に設定されます。



(4)NIFTY SERVE への接続

「接続」アイコンを選択して、NIFTY SERVE に接続します。

