

# FinePrint 2000 Enterprise Edition

*FinePrint Software*

<http://www.fineprint.com>

(<http://www.fineprint.cz>)

## Úvod

FinePrint 2000 Enterprise Edition (FPE) je verze výrobku FinePrint 2000 (od firmy FinePrint Software. Tento program je vytvořen speciálně pro síťové použití. FPE nabízí ideální způsob využití možností dokonalého tisku FinePrint uživatelům pracujícím v síťovém prostředí.

Tento dokument se zabývá pouze vlastnostmi, které překračují možnosti standardních produktů FinePrint.

## Vlastnosti

FinePrint Enterprise Edition má následující vlastnosti:

- *Centralizovaná instalace.* Pokud nainstalujete FPE na server, kterýkoli uživatel s přístupem k tomuto serveru může použít FinePrint jednoduše připojením ke sdílené tiskárně.
- *Centralizovaná aktualizace.* Kdykoli se objeví nová verze FPE, stačí ji nainstalovat na server. U dalších klientů sítě je tato nová verze automaticky aktualizována.
- *Podpora klientů sítě.* FPE podporuje klienty se systémy Windows 95, 98, NT, nebo 2000. Instalace je jednoduchá za použití standardního postupu „Stiskni a tiskni“ Windows ke zpřístupnění sdílených tiskáren počítačové sítě.
- *Ochrana.* FPE plně podporuje ochranu Windows NT, můžete si tedy vybrat kteří uživatelé budou mít přístup k FinePrint. Na rozdíl od standardní verze FinePrint, FPE nevyžaduje administrátorská práva v NT (mimo instalace a odinstalování ze serveru).

## Systémové požadavky

Pro instalaci na server FinePrint Enterprise Edition vyžaduje následující:

Windows NT verze 4.0 nebo Windows 2000  
Microsoft Networking se sdílením tiskárny

Pro instalaci klienta FPE vyžaduje následující:

Windows 95, 98, NT 4.0 nebo 2000  
Microsoft Networking se sdílením tiskárny

## Dostupnost a cena

FinePrint Enterprise Edition je v současnosti k dostání na dobírku nebo je možno nahrát na www stránce FinePrint. Stanovení ceny je stejné jako u standardního FinePrint, se stejnými množstevními slevami. Kompletní informace vyhledejte na www stránkách.

## Instalace - Serveru

Instalace FinePrint Enterprise Edition na server zahrnuje následující:

- instaluje ovladače tiskárny pro Windows 9x a NT/2000 na server
- instaluje nástroj FinePrint 2000 na server a vytvoří sdílený "FP2000" přístupný pro klienty
- instaluje kompletní produkt FinePrint pro použití na serveru samotném

Postup instalace FPE na server:

- nahrajte FPExxx.EXE (kde „xxx“ je sériové číslo FinePrint) z www.FinePrint na svůj NT/2000 server
- jestliže je to nutné, upravte soubor FP4.INI pro vaši instalaci. FP4.INI umožňuje nakonfigurovat FinePrint pro váš systém. Tyto parametry jsou použity vždy, když instalujete FPE na server, a také když se klient připojí k serveru a sdílí produkt FP2000. FP4.INI musí být umístěno ve stejném adresáři jako FPExxx.EXE při instalaci FPE na váš server.
- nejčastější aktualizace FP4.INI registrují vaše sériové číslo FPE a před nastavují formát papíru (např. Dopis nebo A4) v nástroji FinePrint 2000. Zde je příklad souboru FP4.INI, které registruje FPE a zadává velikost papíru na A4:

```
[Settings]                               [Nastavení]
Name=your company name                   Jméno=název firmy

SerialNumber=xxxx-xxxx-xxxx              Sériové číslo=xxxx-xxxx-xxxx

[Registry]
HKCU\SOFTWARE\FinePrint2000\FinePrinters\FinePrint 2000\
PrinterDriverData\PaperSize=9
```

- nepokoušejte se aktualizovat název tiskárny "FinePrint 2000" ve vašem prostředí (např. "\\SERVER\FinePrint 2000"); instalátor FPE to provede automaticky za vás.
- formáty papíru mohou být kterékoli z předdefinovaných hodnot DMPAPER\_xxx definovaných ve WINDOWS.H nebo WINGDI.H. Nejčastější hodnoty jsou 1 (dopis) a 9 (A4).
- Pokud jsou FP4.INI již nastaveny, spusťte na serveru FPExxx.EXE pro provedení instalace FPE.
- V FP4.INI můžete znovu měnit potom až FPE nainstalujete na server. Změny provedené po instalaci neovlivní existující spojení s klienty, ale ovlivní všechna budoucí spojení s klienty. FP4.INI je lokalizováno na serveru v adresáři

```
\\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\WIN40\0 (pro stanice s W9x)
\\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\2 (pro stanice s NT/2000)
```

## Instalace – Klienta

Instalace produktu FinePrint Enterprise Edition u klienta je záležitostí připojení ke sdílené tiskárně. Toto může být provedeno přes Okolní počítače nebo Průvodce přidáním tiskárny v ovládacích panelech ve složce Tiskárny.

### **Automatická aktualizace klienta**

Když instalujete novou verzi FinePrint Enterprise Edition na server, u připojených klientů je automaticky provedena aktualizace na novou verzi. Nicméně tyto aktualizace jsou provedeny pouze je-li klientova stanice restartována nebo je-li provedeno přihlášení na nového uživatele. Aplikace je takto navržena z důvodu udržení nejmenšího možného množství připojení generovaných nástrojem FinePrint.

### **Registrovaná a Neregistrovaná**

Verze FinePrint Enterprise Edition na [www.FinePrint Software](http://www.FinePrintSoftware.com) je neregistrovaná verze produktu. Obsahuje všechny rysy FinePrint produktu, ale je vytvořena pouze za účelem zkušebního provozu. Pokud jste si zakoupili uživatelskou licenci produktu FPE obdržíte sériové číslo, kterým zaregistruje současné a nové uživatele produktu FPE.

### **Odinstalování**

FinePrint Enterprise Edition může být jednoduše odstraněno z klientova osobního počítače odstraněním ovladače tiskárny nazvaného FinePrint 2000 ze složky Tiskárny v Ovládacích panelech. Administrátor může odinstalovat tento program spuštěním "Od instalátoru FinePrint" ve skupině Programy ve složce FinePrint 2000 nebo vybráním "FinePrint 2000" z Ovládacích panelů Přidat nebo odebrat programy.

### **Použití registrů**

FinePrint vytvoří následující klíče v registrech na serveru i na počítačích klientů:

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths  
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run  
použity FinePrint odesílatelem

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall  
použit v Ovládacích panelech ve složce Přidat nebo odebrat programy

HKLM\Software\FinePrint2000  
globální nastavení FinePrint které má vliv na všechny uživatele

HKCU\Software\FinePrint2000  
HKU\xxx\Software\FinePrint2000  
specifické nastavení jednotlivého uživatele FinePrint

### **Programové a datové soubory**

Ve Windows 9x klient, jsou programové soubory FinePrint umístěny v:

\Program Files\FinePrint2000  
\WINDOWS\SYSTEM

V NT/2000 klient, jsou programové soubory umístěny v:

\Program Files\FinePrint2000  
\WINNT\SYSTEM32  
\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\2

V NT/2000 server, jsou programové soubory umístěny ve:

```
\Program Files\FinePrint2000  
\WINNT\SYSTEM32  
\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\2  
\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\WIN40\0
```

Datové soubor FinePrint (Text na pozadí a formuláře) jsou uloženy v

```
\Program Files\FinePrint2000\users
```

### **Ostatní soubory**

FinePrint vytváří programovou skupinu v nabídce menu Start na počítači každého uživatele a vytváří zástupce nástroje FinePrint 2000 v uložít do složky u každého uživatele. Umístění tohoto souboru se nacházejí v registru v

```
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell  
Folders (Menu Start a uložít do složky).
```

### **Distributor pro Českou Republiku**

Mokry Systems  
Majdalenky 19  
638 00 Brno

tel: 0603-447148

tel/fax: 05-48520007

email: [info@mokry.cz](mailto:info@mokry.cz)

web: <http://www.mokry.cz/cz/>

### **Kontaktní adresa**

Prodejní a distributorské informace: [sales@fineprint.cz](mailto:sales@fineprint.cz)

Technická podpora: [support@fineprint.cz](mailto:support@fineprint.cz)

web: <http://www.fineprint.cz>