

Sheet1

RANRANTYPE,C,7	NAME,C,30	CODE1,C,50
99 01	PRINTER AT&T 473	024 027 055
99 02	PRINTER Dataproducts 80/132/480	017 027 081 052 036 029 027 066 056 036 002
99 03	PRINTER Dataproducts 8052	027 063 018 020
99 04	PRINTER Diablo 630	027 013 080 027 047 027 012 066
99 05	PRINTER Epson FX-80	027 064
99 06	PRINTER Epson FX-100	027 064
99 07	PRINTER Epson FX-185	027 064
99 08	PRINTER Epson FX-286	027 064 027 120 048 027 080
99 09	PRINTER Epson JX-80	027 064
99 10	PRINTER Epson LQ1500	027 064
99 11	PRINTER Epson MX	018 020
99 12	PRINTER Epson LX-800	027 064 027 080
99 13	PRINTER Epson RX-80	027 064 027 067 066
99 14	PRINTER Fujitsu DL2400	018 020
99 15	PRINTER Fujitsu DL2400 Color	027 064
99 16	PRINTER Gemini Star 10/15	027 064 027 066 001 027 050
99 17	PRINTER HP ThinkJet (HP Mode)	027 038 107 048 083
99 18	PRINTER HP DeskJet	027
99 19	PRINTER HP LaserJet+/Series II	027
00 20	PRINTER IBM Graphics	018 020
99 21	PRINTER IBM Proprinter	027 064 018
99 22	PRINTER IBM Proprinter XL	027 064 018 027 088 001 133
99 23	PRINTER IBM Quiet Writer	020
99 24	PRINTER Epson GQ-3500 Laser	027 064
99 25	PRINTER NEC P3	027 035 065
99 26	PRINTER NEC P5/P6/P7	027 064 018 027 080 028 073 049
99 27	PRINTER NEC SpinWriter 3550/2050	017 013 027 067 066
99 28	PRINTER Okidata 84/92 (DP Mode)	024 017 027 048 030
99 29	PRINTER Okidata 182 Microline	027 049
99 30	PRINTER Okidata 84/92 (WP Mode)	024 017 027 049 030
99 31	PRINTER Okidata 93 (WP Mode)	024 017 027 049 030
99 32	PRINTER Okidata Plug'nPlay	018 020
99 33	PRINTER Okidata 192	024 017 027 048 030 027 033 050
99 34	PRINTER ProWriter All (& NEC 8023A)	017 027 036 027 091 027 060 013 027 080
99 35	PRINTER TI 800/850	027 064 027 061 027 067 066
99 36	PRINTER TI 855	027 064 027 098
99 37	PRINTER Toshiba P1340/1350	027 026 073 027 093 027 042 048
99 38	PRINTER Toshiba P351	027 026 073 027 037
99 39	PRINTER Toshiba P351/IBMGraphics	018 020
99 40	PRINTER HP Laser/Deskjet Landscape	027 069
1	C1 MONITOR YY	LPT1
1	MM REPORT 1	N

Sheet1

CODE1A,C,30

CODE2,C,55

024 027 055 015
017 027 081 052 036 029 027 066 056 036 002 031
027 063 015 020
027 013 080 027 047 027 012 066 027 031 008
015
015
027 015
015
015
027 015
015 020
027 064 027 015
027 064 027 067 066 020 015
015 020
015
027 064 027 066 001 027 050 027 066 003
027 038 107 050 083

+(s10.H"+CHR(13)+CHR(10)

+(s0b10h0S"+CHR(13)+CHR(10)

027
027
015 020
015
015 027 088 001 232
020
027 111 001
027 015
027 064 015 028 073 049
017 013 027 067 066 027 015
024 017 027 048 029
027 048 029
024 017 027 049 029
024 017 027 049 029
015 020
024 017 027 048 029 027 033 050
017 027 036 027 091 027 060 013 027 080 015 027 081
027 064 027 061 027 067 066 027 080
027 064 027 098 027 100 015
027 026 073 027 042 048 027 091
027 026 073 027 037 027 042 048 007 091
015
027
N
N

Y

CODE2A,C,45

+(s16.6H"+CHR(27)+"(10U"+chr(27)+"(s3T"
+(s0b16h0S" +CHR(27)+"(10U"+CHR(13)+CHR(10)

+"&l1O"+CHR(027)+"&k2S"+CHR(27)+"(10U"
N
Y