

Conteúdo da Ajuda de discagem automática

Como...

[Conectar-se ao seu provedor de serviços de Internet](#)

[Especificar suas preferências de Modem or de conexão](#)

Ajuda das caixas de diálogo

[Conectar a](#)

[Propriedades de conexão/Guia Minhas Localidades](#)

[Propriedades de conexão/Guia Geral](#)

[Propriedades de conexão/Guia Modem](#)

[Propriedades de conexão/Guia Opções Avançadas para Modem](#)

[Propriedades de conexão/Guia Configurações de TCP/IP](#)

Guia Minhas Localidades

Estou discando de:

Lista os locais configurados no momento. Para configurar um novo local, clique em **Novo**.

Nova

Clique aqui para adicionar um novo local.

Remover

Remove o local selecionado da lista.

Código da cidade:

Fornece um espaço, onde você pode digitar o código da cidade. Se estiver em um país que não seja os Estados Unidos, digite aqui o código de sua cidade. Por exemplo, se o código de sua cidade for 071, digite 071.

Estou em

Especifica de que país você está ligando e lista que códigos de país estão disponíveis no seu computador.

Para acessar linha externa, disque primeiro:

No primeiro espaço, digite o(s) número(s) necessário(s), para acessar uma linha externa para chamadas locais. No segundo espaço, digite o número(s) requerido (s) para acessar uma linha externa para chamadas de longa distância. Em muitos casos, estes dois números serão os mesmos. Se não for necessário discar um número de acesso a uma linha externa, deixe os dois espaços em branco.

Observação Alguns sistemas de telefonia podem exigir uma pausa depois de acessar uma linha externa, antes de discar um número externo. Para adicionar uma pausa antes da discagem do número externo, adicionar um W ou uma vírgula nos campos de acesso a linha externa. Por exemplo, se o número requerido para se acessar uma linha externa for 9, digite **9W** ou **9,** no campo de número de acesso externo.

Este local possui serviço de chamada em espera. Para desativá-lo disque:

Especifica se o local tem ou não serviço de chamada em espera. Este recurso deve ser desativado se você discar a partir de seu computador. Entre em contato com a companhia telefônica local, para obter informações sobre como desativar este recurso.

O telefone deste local utiliza

Especifica que tipo de discagem deve ser usada.

Especifica a discagem por pulso apenas se este for o único tipo de linha telefônica suportada.

O telefone deste local tem correio de voz ou não tem o tom de discagem

Especifica se o modem deve esperar um tom de discagem antes de discar para fora. Selecione esta caixa de seleção se a sua central telefônica não fornecer tom de discagem ou se você tiver notificação de correio por voz.

Se esta caixa de seleção não estiver disponível, o seu modem não suporta este recurso.

Discar como chamada de longa distância

Especifica se o número deve ser discado como se fosse uma chamada de longa distância. Selecione esta caixa para todos os números que pertençam ao código de cidade local que estejam fora da sua área de chamada local.

Guia Geral

Código da cidade

Digite o código da cidade pertencente ao seu provedor de serviços de Internet (ISP).

Número de telefone

Digite o número de telefone de seu ISP.

Usar códigos do país e da cidade

Especifica que deverão ser usados o código da cidade, o número do telefone e o código do país indicados para o computador ao qual você está se conectando.

Você pode definir que deseja ignorar os códigos da cidade e do país, certificando-se de que a caixa de seleção Usar códigos do país e da cidade não esteja selecionada. Quando esta caixa estiver desmarcada, você não poderá definir que deseja discar de um local diferente ao tentar se conectar.

Código do país

Oferece um espaço para que você digite ou selecione o código do país do computador ao qual você está se conectando.

Conexão Padrão

Na lista, selecione a conexão que você usa mais freqüentemente.

Iniciar o Internet Explorer quando conectado

Especifica se o Microsoft Internet Explorer deve ser iniciado, quando você se conecta a seu provedor ISP.

Desconectar se ocioso por mais de X minutos

Especifica se a conexão a seu ISP deve ser interrompida automaticamente, sempre que sua conexão estiver ociosa. Você pode especificar o tempo de espera para a desconexão, clicando nas setas para baixo e para cima.

Minimizar a janela de status da conexão

Especifica se a janela de conexão deve ser minimizada, após começar.

Ativar discagem automática

Especifica se o DiscAuto deve discar automaticamente, quando você usa o arquivo de conexão para começá-lo, em lugar de clicar no botão **Conectar**.

Exibir a janela de terminal após a discagem

Especifica que você pode digitar comandos diretamente para o seu modem depois de discar.

Guia Modem

Alterar modem

Clique aqui, para selecionar um modem a ser instalado. Você receberá um aviso, solicitando o fabricante e o modelo de seu modem, bem como a porta à qual se encontra conectado.

Porta

Lista as portas disponíveis que podem ser usadas pelo seu modem. Clique na porta desejada.

Velocidade máxima

Se o seu modem suportar, lista as velocidades de conexão que podem ser usadas por seu modem. Clique na velocidade máxima suportada por seu modem.

Avançadas

Clique aqui, para exibir as **Opções avançadas** de seu modem.

Guia Opções Avançadas do Modem

Tipicamente, estas configurações não precisam ser alteradas. Certifique-se de que as alterações feitas aqui não comprometam outros dispositivos que usam endereços IRQs e E/S.

Definições de solicitação de interrupção

Especifica as definições de solicitação de interrupção (IRQ) de seu modem.

Endereço de entrada/saída

Especifica o endereço de entrada/saída de seu modem.

Guia Configurações de TCP/IP

Endereço IP atribuído pelo servidor

Quando você se conecta a um servidor de provedor de serviços de Internet (ISP), poder ser designado um endereço IP padrão para você.

Especificar o endereço IP

Se o seu servidor de rede não designa automaticamente endereços IP, selecione esta opção. Digite o endereço IP que o administrador de rede de seu provedor designou para você.

DNS primário

Exibe o serviço de nome de domínio primário de seu ISP. Digite o endereço IP fornecido pelo seu ISP.

DNS secundário

Exibe o serviço de nome de domínio secundário de ISP. Digite o endereço IP secundário fornecido pelo seu ISP.

Caixa de diálogo Conectar a

Nome de usuário

Fornece um espaço para que você digite o seu nome de usuário. Este nome é usado quando você efetua o logon ao computador ao qual está se conectando.

Senha

Fornece espaço para que você digite a senha para se conectar a este computador (e não à rede).

Número do telefone

Exibe o número de telefone do computador ao qual você deseja se conectar. O número exibido é o número que você forneceu quando criou a conexão. Para alterar o número temporariamente, você pode modificá-lo aqui. Para alterar o número permanentemente, clique em 'Propriedades'.

Se você modificar o número diretamente, as informações na caixa de diálogo 'Configurações de discagem' são ignoradas. Se você desejar usar um cartão de chamadas, ou se estiver em um outro local, clique em 'Configurações de discagem'.

Discando de

Especifica de onde você está ligando.

Para alterar as informações sobre um local ou definir um novo local, clique em 'Configurações de discagem'.

Para mudar para um outro local, selecione um na lista.

Configurações de discagem

Clique neste item para especificar como a chamada será discada. Isto é útil se você quiser debitar a chamada em um cartão de chamadas, usar o computador em diferentes locais ou adicionar um prefixo de discagem, código de país ou código de cidade automaticamente.

Conectar

Disca o número de telefone específico e se conecta ao computador para o qual você está discando.

Propriedades

Clique neste item para especificar o seu modem e outras preferências de conexão.

Para conectar-se a seu provedor de serviços de Internet

- 1 Digite seu nome de usuário, sua senha e o número de seu telefone.
- 2 Clique em Conectar.

Dicas

- Para especificar o local de onde você está discando, clique em Configurações de discagem.

Para especificar suas preferências de modem ou de conexão

- ▶ Clique em Propriedades e clique em uma guia.

