

DOSPrefs

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> DOSPrefs		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		September 19, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	DOSPrefs	1
1.1	DOSPrefs - Aiuto in linea	1
1.2	ToolTypes di DOSPrefs	1
1.3	DOSPrefs - Menù principale	2
1.4	DOSPrefs - Il menù Progetto	2
1.5	DOSPrefs - Menù di configurazione	3
1.6	DOSPrefs - Salva la configurazione	3
1.7	DOSPrefs - Informazioni	3
1.8	DOSPrefs - Abilita	3
1.9	DOSPrefs - Disabilita	3
1.10	DOSPrefs - Nascondi	4
1.11	DOSPrefs - Uscita	4
1.12	DOSPrefs - WildStar	4
1.13	DOSPrefs - UnixDirs	4
1.14	DOSPrefs - NoClick	5

Chapter 1

DOSPrefs

1.1 DOSPrefs - Aiuto in linea

DOSPrefs è una piccola commodity con tre funzioni:

1. Gestisce il flag "
Wildstar
" del dos.device 2.0+
2. Gestisce il flag "
Noclick
" del trackdisk.device 2.0+
3. Aggiunge una nuova funzione "
Unixdirs
".

Queste funzioni possono essere attivate quando DOSPrefs viene lanciato tramite

```
Tooltypes  
, oppure mentre è in esecuzione tramite  
menù  
.
```

DOSPrefs è localizzato; questo vuol dire che utilizza la locale.library (presente dal KickStart 2.0 in poi) per sfruttare il linguaggio nazionale dell'utente e un Help contestuale in formato AmigaGuide disponibile con la semplice pressione del tasto HELP.

1.2 ToolTypes di DOSPrefs

Quando DOSPrefs viene lanciato dal Workbench controlla la presenza di tooltypes nella sua icona; quando viene invece lanciato da CLI controlla la presenza di argomenti nella linea di comando. I parametri riconosciuti sono i seguenti:

CX_PRIORITY/N/K, CX_POPKEY/K, CX_POPUP/K, PUBSCREEN/K, WILDSTAR/K, UNIXDIRS/K, NOCLICK/K

CX_PRIORITY (default: 0): è la priorità del programma nel meccanismo di gestione delle commodity.

CX_POPKEY (default: lalt d): indica l'hotkey con la quale è possibile richiamare l'interfaccia grafica di DOSPrefs

CX_POPUP (default: yes): stabilisce se il programma deve mostrare la finestra di configurazione alla partenza.

PUBSCREEN (no default): è il nome dello schermo pubblico sul quale viene aperta la finestra di configurazione. Se questo parametro non viene specificato, oppure non è disponibile lo schermo indicato, la finestra si aprirà sullo schermo pubblico di default.

WILDSTAR (default: yes): stabilisce se al momento della partenza il flag

wildstar
della dos.library deve essere attivato

UNIXDIRS (default: yes): stabilisce se DOSPrefs al momento della partenza deve attivare la funzione

unixdirs
.

NOCLICK (no default): stabilisce per quali drives il programma alla partenza deve attivare il flag

noclick
. Occorre
inserire la lista dei drives separati dal
carattere "|" (per es. "DF1:", "DF0:|DF1:|DF2:")

1.3 DOSPrefs - Menù principale

La barra dei menù del DOSPrefs ha due voci:

Progetto

Configurazione

1.4 DOSPrefs - Il menù Progetto

Il menù progetto ha le seguenti voci:

Salva

Informazioni

Abilita

Disabilita

Nascondi

Esci

1.5 DOSPrefs - Menù di configurazione

Il menù "Configurazione" ha le seguenti voci:

WildStar

UnixDirs

NoClick

1.6 DOSPrefs - Salva la configurazione

Questa voce salva su file la configurazione corrente.

1.7 DOSPrefs - Informazioni

Questa voce visualizza un breve messaggio di copyright.

1.8 DOSPrefs - Abilita

Questa voce attiva DOSPrefs e le sue modifiche alle funzioni del dos. Se il programma è già attivo, tale opzione risulta disabilitata.

1.9 DOSPrefs - Disabilita

Questa voce disattiva DOSPrefs e le sue modifiche alle funzioni del dos. ↔

Se il programma è già in uno stato di inattività allora tale opzione risulterà disabilitata.

Questa operazione non è possibile nel caso il path "

```
        unixdirs
        " non sia
ripristinabile.
```

1.10 DOSPrefs - Nascondi

Tramite questa voce è possibile chiudere la finestra di configurazione del programma (lo stesso effetto si ottiene premendo il gadget di chiusura della finestra stessa). Per rendere nuovamente visibile il pannello di configurazione e' necessario premere la hot key oppure utilizzare il programma di gestione delle commodities.

1.11 DOSPrefs - Uscita

```
        Con questa voce è possibile uscire dal programma ←
        ripristinando le
funzioni originarie del DOS.
```

Questa operazione non è possibile nel caso il path "

```
        unixdirs
        " non sia
ripristinabile.
```

1.12 DOSPrefs - WildStar

Questa voce cambia lo stato del flag wildstar della dos.library. Se tale flag è settato allora il pattern "*" viene riconosciuto dal dos come un'abbreviazione di "#?".

1.13 DOSPrefs - UnixDirs

Questa voce abilita la possibilità di gestire le directory sotto Amiga alla pari di Unix, modificando la dos.library e permettendo di utilizzare due particolari directory chiamate "." e ".." che stanno ad indicare rispettivamente la directory corrente e la directory precedente.

NOTA: A causa della modifica operata sulla dos.library, può non essere possibile ripristinare la funzione originaria al momento del termine del programma nel caso la modifica sia in uso oppure qualche altro programma abbia modificato tale opzione dopo DOSPrefs. DOSPrefs è in grado di determinare tali situazioni e avvisa l'utente di tale situazione visualizzando un requester e chiedendo se è il caso di ripetere l'operazione oppure se è meglio lasciar perdere.

1.14 DOSPrefs - NoClick

Questa voce ha a sua volta altre quattro sottovoci, corrispondenti ai drives. DOSPrefs consente infatti di attivare il flag noclick per ciascuno dei drives in maniera indipendente. Se un drive non è collegato, la corrispondente sottovoce è disabilitata.

ATTENZIONE: Se un drive vuoto continua a cliccare anche nel caso il flag sia settato, disabilitate immediatamente tale opzione, oppure il vostro drive rischia di danneggiarsi.