

Proporciona un espacio para que escriba la contraseña de supervisor. Por motivos de seguridad, los caracteres que escriba aparecerán como asteriscos ( \* ).

Puede que desee anotar la contraseña de supervisor, ya que tendrá que escribirla cada vez que desee modificar la configuración del Asesor de contenido.

Haga clic aquí para activar o desactivar el sistema de restricciones actual. Sólo puede activar o desactivar el sistema si dispone de los permisos apropiados como supervisor del equipo.

Muestra las categorías de material al que se puede limitar el acceso en el sistema de restricciones configurado en el equipo. Para establecer un sistema de restricciones para un usuario, haga clic en una categoría de la lista. Aparecerá el nivel actual de restricción para esa categoría. Puede cambiarlo si mueve el control deslizante.

Muestra las categorías de material al que se puede limitar el acceso en el sistema de restricciones configurado en el equipo. Para establecer un sistema de restricciones para un usuario, haga clic en una categoría de la lista. Aparecerá el nivel actual de restricción para esa categoría. Puede cambiarlo si mueve el control deslizante.

Especifica el nivel de material posiblemente cuestionable (por ejemplo, desnudos, violencia o lenguaje ofensivo) que se permitirá ver a un usuario en este equipo. Los usuarios no podrán ver el material clasificado por encima del nivel que especifique.

Si el control deslizante de restricción no es visible, asegúrese de que ha seleccionado una categoría en la lista.

Especifica el nivel de material posiblemente cuestionable (por ejemplo, desnudos, violencia o lenguaje ofensivo) que se permitirá ver a un usuario en este equipo. Los usuarios no podrán ver el material clasificado por encima del nivel que especifique.

Si el control deslizante de restricción no es visible, asegúrese de que ha seleccionado una categoría en la lista.

Describe el nivel de material posiblemente cuestionable (por ejemplo, desnudos, violencia o lenguaje ofensivo) que se permitirá ver a un usuario en esta restricción.

Cuando no hay ninguna categoría seleccionada, describe el sistema de restricciones utilizado.

Describe el nivel de material posiblemente cuestionable (por ejemplo, desnudos, violencia o lenguaje ofensivo) que se permitirá ver a un usuario en esta restricción.

Cuando no hay ninguna categoría seleccionada, describe el sistema de restricciones utilizado.



Especifica si las personas que utilizan este equipo tienen permiso para ver el material no restringido.

Si esta casilla de verificación está activada, es posible que cuando el autor de una página Web no la haya clasificado con el sistema de restricciones que usted emplea, los usuarios puedan ver material cuestionable. Si esta casilla de verificación está desactivada, los usuarios no podrán ver ninguna página Web que no se haya clasificado según su sistema de restricciones, independientemente de que su contenido sea adecuado o no.

Haga clic aquí para ver, agregar a o modificar la lista de sistemas de restricciones instalados en este equipo.

Haga clic aquí para ver, agregar a o modificar la lista de sistemas de restricciones instalados en este equipo.

Haga clic aquí para cambiar la contraseña de supervisor.

Proporciona un espacio para que escriba la nueva contraseña de supervisor.

**Nota** En la contraseña de supervisor se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Antes de escribirla, asegúrese de que la tecla BLOQ MAYÚS no esté activada.

Especifica si los usuarios que conozcan la contraseña de supervisor pueden escribirla para poder ver páginas Web que contengan contenidos posiblemente cuestionables.

Si esta casilla de verificación está desactivada, aparecerá un mensaje indicando que no se le permite ver la página Web y que no se le permitirá escribir la contraseña de supervisor para verla.

Proporciona un espacio para que escriba la contraseña anterior. Por motivos de seguridad, se muestran asteriscos (\*) en lugar de los caracteres escritos.

Proporciona un espacio para que escriba la contraseña anterior. Por motivos de seguridad, se muestran asteriscos (\*) en lugar de los caracteres escritos.



Proporciona un espacio para que escriba de nuevo la contraseña. Si coincide con lo escrito en el cuadro **Nueva contraseña**, Windows hará efectivo el cambio. Por motivos de seguridad, se muestran asteriscos (\*) en lugar de los caracteres escritos.

Muestra los sistemas de restricciones instalados en el equipo.

Haga clic aquí para agregar un sistema de restricciones a la lista

Quita de la lista el sistema de restricciones seleccionado.

Proporciona un espacio para que escriba la contraseña de supervisor. Por motivos de seguridad, aparecen asteriscos (\*) en lugar de los caracteres escritos.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre de una Oficina de restricciones.

Haga clic aquí para mostrar la página Web de su proveedor de restricciones actual.

## ¿Qué es el Asesor de contenido?

Internet proporciona acceso sin precedentes a una amplia variedad de información. Sin embargo, es posible que parte de esta información no se proporcione a todos los usuarios. Por ejemplo, puede que no desee que sus hijos vean determinada información con contenido violento o de sexo.

Mediante el Asesor de contenido, Internet Explorer proporciona un medio que ayuda a controlar los tipos de contenido a los que el equipo tendrá acceso en Internet. Después de activar el Asesor de contenido, sólo se mostrará el contenido restringido que cumpla o sobrepase sus criterios. Puede ajustar estos valores.

En concreto, el Asesor de contenido le permite:

- Controlar el acceso a la configuración del Asesor de contenido. Basta con establecer una contraseña para activar el Asesor de contenido y ver su configuración. Necesitará esta contraseña para cambiar cualquier valor de configuración del Asesor de contenido, por lo que se recomienda que escriba en algún sitio su contraseña, como referencia en el futuro.
- Ver y ajustar los valores de restricción para que reflejen lo que usted considera que es el contenido adecuado en cada una de las siguientes áreas: lenguaje, desnudos, sexo y violencia.
- Ajustar los tipos de contenido que otras personas pueden ver con o sin su permiso. Puede suplantar los valores de contenido para cada situación caso por caso.
- Ver y cambiar los sistemas y oficinas de restricciones que utilice.

El Asesor de contenido está ajustado a los valores más conservadores (probablemente lo menos ofensivo) la primera vez que lo activa. Puede ajustar estos valores según sus propias preferencias.

No todo el contenido en Internet está clasificado. Si eligió permitir que otras personas puedan ver los sitios no restringidos en su equipo, algunos de estos sitios podrían contener material no adecuado.

---

{button ,AL("A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_NOT\_RATED;A\_SETTINGS")} [Temas relacionados](#)



### **Para filtrar contenido inapropiado**

- 1 En el Panel de control, haga doble clic en el icono **Internet**.
- 2 Haga clic en la ficha **Contenido**.
- 3 En el área **Restricciones**, haga clic en **Activar**.
- 4 Si aún no ha establecido una contraseña de supervisor para su equipo, se le pedirá que cree una.  
Si ya ha establecido una contraseña, se le pedirá que la escriba.
- 5 Si ésta es la primera vez que activa las Restricciones, haga clic en una categoría en la lista y después ajuste el control deslizante para establecer los límites que desee utilizar.  
Repita este proceso para cada categoría que desee limitar.

### **Sugerencia**

- Puede que desee anotar su contraseña de supervisor. Tendrá que escribirla cada vez que cambie la configuración del Asesor de contenido.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS")} [Temas relacionados](#)

### **Para permitir que otros vean el contenido restringido**

- 1 En el Panel de control, haga doble clic en el icono **Internet**.
- 2 Haga clic en la ficha **Contenido**.
- 3 En el área **Restricciones**, haga clic en **Configuración**.
- 4 Escriba la contraseña de supervisor de su equipo.
- 5 Haga clic en la ficha **General** y, después, active la casilla de verificación **El supervisor puede escribir una contraseña para permitir el acceso de los usuarios al contenido restringido**.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS;A\_NOT\_RATED")} [Temas relacionados](#)

**Para permitir que otros vean el contenido no restringido**

- 1 En el Panel de control, haga doble clic en el icono **Internet**.
- 2 Haga clic en la ficha **Contenido**.
- 3 En el área **Restricciones**, haga clic en **Configuración**.
- 4 Escriba la contraseña de supervisor de su equipo.
- 5 Haga clic en la ficha **General** y, después, active la casilla de verificación **Los usuarios pueden ver sitios no restringidos**.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS;A\_RATING\_OVERRIDE")} [Temas relacionados](#)

### **Para ajustar los tipos de contenido que otros usuarios pueden ver**

- 1 En el Panel de control, haga doble clic en el icono **Internet**.
- 2 Haga clic en la ficha **Contenido**.
- 3 En el área **Restricciones**, haga clic en **Configuración**.
- 4 Escriba la contraseña de supervisor de su equipo.
- 5 Haga clic en la ficha **Restricciones**, después en una categoría de la lista y finalmente ajuste el control deslizante para establecer los límites que desea usar.  
Repita el proceso para cada categoría que desee ajustar.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERRIDE;A\_NOT\_RATED;A\_RATING\_OVERVIEW")} [Temas relacionados](#)

