

Marker for at få Windows Script Host til at standse afviklingen af scriptet, når det har kørt i et angivet antal sekunder. Det er en global egenskab for alle scripts, der afvikles af Windows Script Host.

Denne indstilling forhindrer overdreven afvikling af scripts ved at indstille en timer. Hvis kørselstiden overstiger den angivne værdi, afbryder wscript.exe scriptprogrammet med metoden **IActiveScript::InterruptThread** og stopper processen.

Her kan du angive det antal sekunder, scripts må køre i.

Du skal markere afkrydsningsfeltet **Stop udførelsen af scripts efter antal sekunder** for at ændre denne indstilling.

Angiver, om der skal vises versionsoplysninger om Windows Script Host, hver gang et script køres. Det er en global egenskab for alle scripts, der afvikles af Windows Script Host.

Nulstiller indstillingerne for Windows Script Host til følgende standardværdier:

Stop udførelsen af scripts efter antal sekunder - ikke markeret

Sekunder - deaktiveret (og nulstillet til 10 sekunder)

Vis logo, når scripts udføres i konsol - markeret

Marker for at få Windows Script Host til at standse afviklingen af det valgte script, når det har kørt i et angivet antal sekunder.

Dette afkrydsningsfelt forhindrer overdreven afvikling af scripts ved at indstille en timer. Hvis kørselstiden overstiger den angivne værdi, afbryder wscript.exe scriptprogrammet med metoden

IActiveScript::InterruptThread og stopper processen.

Her kan du angive det antal sekunder, det valgte script må køre i.

Du skal markere afkrydsningsfeltet **Stop udførelsen af scripts efter antal sekunder** for at ændre denne indstilling.

Marker for at få Windows Script Host til at vise versionsoplysninger om Windows Script Host, hver gang du kører det valgte script.

Nulstiller indstillingerne for Windows Script Host til følgende standardværdier:

Stop udførelsen af scripts efter antal sekunder - ikke markeret

Sekunder - deaktiveret (og nulstillet til 10 sekunder)

Vis logo, når scripts udføres i konsol - markeret

