

Offre un espace vous permettant de taper le mot de passe d'un superviseur. Par mesure de sécurité, les caractères que vous tapez sont remplacés par des astérisques (\*).

Notez ce mot de passe, car vous aurez à le taper chaque fois que vous modifiez les paramètres du gestionnaire d'accès.

Cliquez sur ce bouton pour activer ou désactiver le système de contrôle d'accès. Vous ne pouvez le faire que si vous possédez les droits de superviseur de l'ordinateur appropriés.

Répertorie les catégories des sujets choquants dans le système de contrôle d'accès actuellement configuré sur cet ordinateur. Si vous souhaitez configurer un système de contrôle d'accès pour un utilisateur, cliquez sur une catégorie de la liste. Le niveau de restriction actuel pour cette catégorie s'affiche en dessous. Vous pouvez modifier le niveau en déplaçant le curseur.

Répertorie les catégories des sujets choquants dans le système de contrôle d'accès actuellement configuré sur cet ordinateur. Si vous souhaitez configurer un système de contrôle d'accès pour un utilisateur, cliquez sur une catégorie de la liste. Le niveau de restriction actuel pour cette catégorie s'affiche en dessous. Vous pouvez modifier le niveau en déplaçant le curseur.

Détermine le niveau des sujets potentiellement choquants (par exemple, la nudité, la violence ou un langage injurieux) pour les utilisateurs de cet ordinateur. Ceux-ci ne pourront pas visualiser des sujets dont le niveau du contrôle d'accès est supérieur à celui indiqué.

Si le curseur du contrôle d'accès ne s'affiche pas, vérifiez que vous avez sélectionné une catégorie dans la liste.

Détermine le niveau des sujets potentiellement choquants (par exemple, la nudité, la violence ou un langage injurieux) pour les utilisateurs de cet ordinateur. Ceux-ci ne pourront pas visualiser des sujets dont le niveau du contrôle d'accès est supérieur à celui indiqué.

Si le curseur du contrôle d'accès ne s'affiche pas, vérifiez que vous avez sélectionné une catégorie dans la liste.

Décrit le niveau des sujets potentiellement choquants (par exemple, la nudité, la violence ou un langage injurieux) qu'un utilisateur peut visualiser selon le contrôle d'accès indiqué.

Décrit le système de contrôle d'accès utilisé, si aucune catégorie n'est sélectionnée.

Décrit le niveau des sujets potentiellement choquants (par exemple, la nudité, la violence ou un langage injurieux) qu'un utilisateur peut visualiser selon le contrôle d'accès indiqué.

Décrit le système de contrôle d'accès utilisé, si aucune catégorie n'est sélectionnée.

Détermine si les utilisateurs de cet ordinateur ont le droit de visualiser des sujets non soumis à un contrôle d'accès.

Si cette case à cocher est activée, les utilisateurs pourront visualiser certains sujets choquants, si l'auteur de la page Web n'a pas contrôlé la page à l'aide du système de contrôle d'accès que vous utilisez. Si cette case à cocher est désactivée, les utilisateurs ne pourront pas visualiser les pages Web non soumises à un contrôle d'accès, quel que soit le contenu de la page.

Cliquez sur ce bouton pour visualiser, modifier la liste des systèmes de contrôle d'accès installés sur cet ordinateur ou pour ajouter des éléments à cette liste.

Cliquez sur ce bouton pour visualiser, modifier la liste des systèmes de contrôle d'accès installés sur cet ordinateur ou pour ajouter des éléments à cette liste.

Cliquez sur ce bouton pour modifier le mot de passe du superviseur.

Offre un espace vous permettant de taper le nouveau mot de passe du superviseur.

**Remarque** Le mot de passe du superviseur respecte la casse. Avant de le taper, vérifiez que la touche VERR.MAJ est désactivée.

Détermine si les utilisateurs qui connaissent le mot de passe du superviseur peuvent le taper pour visualiser des pages Web qui contiennent des sujets potentiellement choquants.

Si cette case à cocher est désactivée, un message s'affiche et vous informe que vous n'êtes pas autorisé à visualiser la page Web et que vous ne pourrez pas taper le mot de passe du superviseur pour visualiser la page Web.

Offre un espace vous permettant de taper votre ancien mot de passe. Par mesure de sécurité, les caractères que vous tapez sont remplacés par des astérisques (\*).

Offre un espace vous permettant de taper votre nouveau mot de passe. Par mesure de sécurité, les caractères que vous tapez sont remplacés par des astérisques (\*).

Offre un espace vous permettant de taper de nouveau le mot de passe. S'il correspond à celui tapé dans la zone **Nouveau mot de passe**, Windows change le mot de passe. Par mesure de sécurité, les caractères que vous tapez sont remplacés par des astérisques (\*).

Répertorie les systèmes de contrôle d'accès installés sur cet ordinateur.

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un système de contrôle d'accès à la liste.

Supprime de la liste le système de contrôle d'accès sélectionné.

Offre un espace vous permettant de taper le mot de passe du superviseur. Par mesure de sécurité, les caractères que vous tapez sont remplacés par des astérisques (\*).

Offre un espace vous permettant de taper le nom du bureau de contrôle d'accès.

Cliquez sur ce bouton pour afficher la page Web de votre fournisseur de contrôle d'accès actuel.

## Qu'est-ce que le gestionnaire d'accès ?

Internet nous offre un accès sans précédent à un large éventail d'informations. Il se peut, cependant, que certaines informations ne conviennent pas à tous les utilisateurs. Par exemple, vous voudrez sans doute empêcher vos enfants d'accéder à des informations à caractère violent ou sexuel.

Avec le gestionnaire d'accès, Internet Explorer vous aide à contrôler les types de contenu auxquels votre ordinateur sur Internet peut accéder. Une fois que le gestionnaire d'accès est activé, seul le contenu avec contrôle d'accès répondant ou dépassant vos critères peut être affiché. Vous pouvez ajuster les paramètres.

Le gestionnaire d'accès vous permet en particulier de :

- Contrôler l'accès aux paramètres du gestionnaire d'accès. Vous activez le gestionnaire d'accès et visualisez les paramètres en définissant un mot de passe. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour modifier tout paramètre du gestionnaire d'accès et pouvez le noter pour vous y référer ultérieurement.
- Visualiser et ajuster les paramètres de contrôle d'accès afin qu'ils reflètent ce que vous considérez comme contenu approprié dans chacune des quatre catégories suivantes : langage, nudité, sexe et violence.
- Ajuster les types de contenu que d'autres personnes peuvent visualiser avec ou sans votre permission. Vous pouvez remplacer les paramètres de contenu au cas par cas.
- Visualiser et modifier les systèmes de contrôle d'accès et des bureaux que vous utilisez.

Les paramètres du gestionnaire d'accès sont définis avec les valeurs les plus strictes (les moins susceptibles de choquer) lorsque vous l'activez pour la première fois. Vous pouvez ajuster ces paramètres afin qu'ils reflètent vos préférences personnelles.

Le contenu des pages Internet ne fait pas, dans son intégralité, l'objet d'un contrôle d'accès. Si vous choisissez de permettre à d'autres personnes de visualiser des sites sans contrôle d'accès sur votre ordinateur, il se peut que certains de ces sites contiennent des informations inappropriées.

---

{button ,AL("A\_RATING\_SETUP;A\_RATING\_OVERRIDE;A\_NOT\_RATED;A\_SETTINGS")} [Voir aussi](#)

### **Pour supprimer de l'écran du contenu inapproprié**

- 1 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Internet.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Contenu**.
- 3 Dans la zone **Gestionnaire d'accès**, cliquez sur **Activer**.
- 4 Si aucun mot de passe de superviseur n'a déjà été défini pour votre ordinateur, il vous sera demandé d'en créer un.  
Si ce mot de passe a déjà été défini, il vous sera demandé de le taper.
- 5 Si vous activez le contrôle d'accès pour la première fois, cliquez sur une catégorie de la liste, puis réglez le curseur afin de définir les limites que vous voulez utiliser.  
Répétez cette procédure pour chaque catégorie à limiter.

### **Conseil**

- Vous pouvez noter votre mot de passe de superviseur. Vous devrez le taper chaque fois que vous modifiez les paramètres du gestionnaire d'accès.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS")} [Voir aussi](#)

**Pour permettre à d'autres utilisateurs de visualiser le contenu de pages dont l'accès est contrôlé**

- 1 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Internet.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Contenu**.
- 3 Dans la zone **Gestionnaire d'accès**, cliquez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez le mot de passe du superviseur pour votre ordinateur.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Général**, puis activez la case à cocher **Le superviseur peut taper un mot de passe pour permettre aux utilisateurs de visualiser le contenu de pages à accès limité**.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS;A\_NOT\_RATED")} [Voir aussi](#)

**Pour permettre à d'autres utilisateurs de visualiser le contenu de pages dont l'accès n'est pas contrôlé**

- 1 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Internet.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Contenu**.
- 3 Dans la zone **Gestionnaire d'accès**, cliquez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez le mot de passe du superviseur pour votre ordinateur.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Général**, puis activez la case à cocher **Les utilisateurs peuvent visiter les sites sans contrôle d'accès**.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERVIEW;A\_SETTINGS;A\_RATING\_OVERRIDE")} [Voir aussi](#)

### **Pour ajuster les types de contenu visibles par d'autres utilisateurs**

- 1 Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Internet.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Contenu**.
- 3 Dans la zone **Gestionnaire d'accès**, cliquez sur **Paramètres**.
- 4 Tapez le mot de passe du superviseur pour votre ordinateur.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Contrôle d'accès**, sur une catégorie de la liste, puis réglez le curseur afin de définir les limites que vous voulez utiliser.  
Répétez la procédure pour chaque catégorie à régler.

---

{button ,AL("A\_RATING\_OVERRIDE;A\_NOT\_RATED;A\_RATING\_OVERVIEW")} [Voir aussi](#)

