


Une aide est disponible pour chaque élément de ce groupe. Cliquez sur  en haut de la boîte de dialogue, puis sur l'élément sur lequel vous souhaitez obtenir des informations.

Affiche les comptes que vous avez installés sur votre ordinateur.

[Cliquez ici pour ajouter un nouveau compte.](#)

Supprime le compte sélectionné de la liste des comptes.

[Cliquez ici pour modifier les propriétés du compte sélectionné.](#)

Spécifie l'utilisation du compte sélectionné comme compte par défaut.

Spécifie le nom utilisé pour faire référence à ce compte dans la liste des comptes.

Spécifie le nom " convivial " associé à votre adresse d'email. Lorsque vous envoyez des messages, ce nom apparaît dans la zone **De** de vos messages sortants.

Spécifie votre groupe ou votre organisation.

Spécifie l'adresse d'email que les personnes souhaitant vous envoyer du courrier sur ce compte doivent utiliser.
L'adresse d'email doit être au format nom@société, par exemple nom@microsoft.com.

Spécifiez que vous souhaitez que les réponses à vos messages sortants soient envoyées à une adresse d'email différente, et offrez un espace vous permettant de taper l'adresse d'email de retour.

Par exemple, vous pouvez envoyer des messages via un compte d'email, JRS@microsoft.com, et spécifier que vous souhaitez que les réponses soient envoyées à JRSmith@msn.com.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, les réponses à vos messages électroniques sont envoyées au compte d'email à partir duquel vous avez envoyé ces messages.

Spécifie si ce compte d'email doit être utilisé comme compte d'email par défaut lors de l'envoi de messages d'email.

Spécifie si ce compte doit être inclus lorsque vous recherchez les nouveaux messages et que vous envoyez les messages sortants.

Spécifie qu'Outlook Express vérifie les groupes de discussion auxquels vous êtes abonnés dès qu'il recherche les nouveaux messages. Le nombre de messages non lus dans ces groupes de discussion est affiché en regard du nom du groupe.

Spécifiez votre serveur SMTP pour les messages sortants. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre fournisseur de services Internet ou de l'administrateur de votre réseau local.

Spécifiez votre serveur pour les messages entrants. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre fournisseur de services Internet ou de l'administrateur de votre réseau local.

Spécifie le protocole de messagerie à utiliser pour votre serveur de courrier entrant.

Spécifie si vous devez transmettre un nom de compte et un mot de passe, ou utiliser l'authentification par mot de passe sécurisé pour accéder au serveur.

Spécifie que vous devez utiliser un nom de compte et un mot de passe pour vous connecter à ce serveur.

Spécifie le nom de votre compte. Il s'agit en règle générale du même nom que la partie de votre adresse d'email située à gauche du signe @.

Offre un espace permettant de taper le mot de passe qui vous est attribué par votre fournisseur de services Internet. Pour des raisons de sécurité, les caractères réels n'apparaissent pas. Chaque caractère est représenté par un astérisque (*).

Spécifie que vous pouvez utiliser l'authentification par mot de passe sécurisé pour ouvrir une session sur ce serveur.

Si vous sélectionnez cette option, vous serez peut-être invité à ouvrir une session lors de votre connexion à ce serveur.

Si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, ces informations de compte vous sont généralement fournies par le fournisseur de services/d'informations Internet du serveur auquel vous essayez de vous connecter, lorsque vous ouvrez une session sur ces services.

Spécifie que vous vous connectez à ce serveur à l'aide d'une connexion de réseau local (LAN).

Spécifie que vous devez vous connecter à ce serveur avant de pouvoir envoyer, recevoir ou mettre à jour des messages.

Spécifie que vous vous connectez à ce serveur via l'accès réseau à distance, à l'aide d'un modem.

Affiche les connexions d'accès réseau à distance déjà installées sur votre ordinateur.

Affiche les paramètres de la connexion d'accès réseau à distance sélectionnée.

Cliquez ici pour créer une connexion d'accès réseau à distance.

Spécifie si votre connexion modem doit être interrompue après l'envoi et la réception de messages.

Spécifie le numéro du port auquel vous vous connectez sur votre serveur (SMTP) de courrier sortant. Ce numéro de port est en général 25.

Spécifie le numéro du port auquel vous vous connectez sur votre serveur de courrier entrant. Ce numéro de port est en général 110 pour les serveurs POP3 et 143 pour les serveurs IMAP.

Rétablit les numéros de port des serveurs à leur valeur par défaut.

Spécifie si le protocole de sécurité SSL (*Secure Sockets Layer*) doit être utilisé lors de la connexion à ce serveur.
Si ce serveur nécessite le protocole SSL, ce besoin sera spécifié par l'administrateur ou le fournisseur de services Internet du serveur.

Spécifie le temps d'attente d'une réponse du serveur avant d'arrêter toute tentative d'envoi ou de réception des messages électroniques.

Si la connexion à votre serveur est rapide, déplacez le curseur vers **Court**.

Si la connexion à votre serveur est lente ou que le serveur est occupé, déplacez le curseur vers **Long** pour laisser au serveur le temps de répondre.

Spécifiez si une copie de tous les messages envoyés et reçus doit être stockée sur votre serveur. Si votre fournisseur de services Internet ne vous permet pas d'enregistrer les messages sur le serveur, une boîte de dialogue apparaît, vous informant de ce fait.

Si vous désactivez cette case à cocher, les messages entrants sont supprimés de votre serveur après que vous les avez reçus sur votre ordinateur. Les messages sortants ne sont pas enregistrés sur votre serveur, mais sur votre ordinateur si vous l'avez spécifié dans votre application de messagerie.

Spécifie si les messages électroniques restants doivent être supprimés du serveur après le nombre de jours indiqué.

Certains fournisseurs de services Internet limitent le nombre de messages que vous pouvez stocker sur le serveur ou n'autorisent pas le stockage des messages sur le serveur. Si vous désactivez cette case à cocher, votre serveur peut automatiquement supprimer les messages après un certain temps ou lorsque vous dépassez votre limite.

Spécifie qu'un message doit être supprimé du serveur lorsque vous supprimez le message du dossier Éléments supprimés de votre ordinateur. Certains fournisseurs de services Internet limitent le nombre de messages que vous pouvez stocker sur le serveur ou n'autorisent pas le stockage des messages sur le serveur.

Spécifie que les messages longs doivent être fractionnés, afin que chaque partie soit inférieure à la taille indiquée. Certains serveurs plus anciens ne peuvent traiter les messages dépassant 64 Ko. En fractionnant les messages longs en messages plus courts, vous vous assurez que les messages sont transmis et reçus correctement.

Spécifie si la connexion doit automatiquement être établie à ce serveur lorsque vous démarrez votre lecteur de News.

Spécifie le temps d'attente d'une réponse de ce serveur avant l'annulation du téléchargement des groupes de discussion ou des messages de groupes de discussion.

Si la connexion à votre serveur est rapide, déplacez le curseur vers **Court**.

Si la connexion à votre serveur est lente ou que le serveur est occupé, déplacez le curseur vers **Long** pour laisser au serveur le temps de répondre.

Spécifie si les descriptions des groupes de News doivent être incluses lors du téléchargement de la liste des groupes de discussion ou de nouveaux noms de groupe de discussion à partir de ce serveur. Si ce serveur prend en charge un grand nombre de groupes de discussion, la désactivation de cette case à cocher réduit le temps nécessaire pour le téléchargement. Tous les groupes de discussion ne possèdent pas de description.

Spécifie le serveur et offre un espace vous permettant de taper le nom du serveur.

Spécifie le nom que vous choisissez pour ce service d'annuaire, tel qu'il apparaîtra dans votre **Service d'annuaire** et dans vos listes de carnets d'adresses.

Spécifie le nom du serveur ou l'adresse IP du service d'annuaire. Ces informations sont fournies par le service d'annuaire.

Spécifie si vous devez taper votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à ce service d'annuaire.
Ces informations de compte sont en règle générale fournies par le service d'annuaire.

Désactivez cette case à cocher si ce service d'annuaire ne nécessite pas de nom de compte ou de mot de passe.

Spécifie que ce serveur nécessite que vous utilisiez l'authentification par mot de passe sécurisé pour ouvrir une session.

Si vous sélectionnez cette option, vous serez peut-être invité à ouvrir une session lors de votre connexion à un serveur de service d'annuaire.

Si vous êtes invité à taper un nom d'utilisateur et un mot de passe, ces informations de compte sont en règle générale fournies par le service d'annuaire.

Spécifiez votre nom de compte ou de connexion. Il s'agit en règle générale du même nom que la partie de votre adresse d'email située à gauche du signe @.

Offre un espace vous permettant de taper le mot de passe affecté à votre compte par ce service d'annuaire. Pour des raisons de sécurité, les caractères réels n'apparaissent pas. Chaque caractère est représenté par un astérisque (*).

Spécifie si, lorsque vous envoyez du courrier, les noms des destinataires sont recherchés dans ce service d'annuaire afin de vérifier que les adresses d'email sont correctes. Si vous désactivez cette case à cocher, vous pouvez toujours utiliser ce service d'annuaire pour rechercher les noms, mais les noms ne seront pas vérifiés sur ce serveur lorsque vous enverrez du courrier.

Vous permet de déterminer le temps de recherche d'un nom spécifié dans ce service d'annuaire par le carnet d'adresses. Faites glisser le curseur pour modifier le paramètre.

Offre un espace vous permettant de spécifier le nombre maximal d'entrées à tenter de retourner lors de la recherche sur ce service d'annuaire

Offre un espace vous permettant de taper la base, ou racine, du service d'annuaire dans lequel doit être effectuée la recherche des noms. Cette base peut être un pays, une organisation ou un autre type de regroupement.

Seuls certains serveurs nécessitent ces informations.

Si elles sont nécessaires, les informations de base de la recherche seront fournies par le service d'annuaire.

Spécifie le numéro du port auquel vous vous connectez sur votre serveur de service d'annuaire. Ce numéro de port est en général 389.

Spécifie le numéro du port auquel vous vous connectez sur votre serveur de News. Ce numéro de port est en général 119.

Spécifie la boîte aux lettres contenant tous vos dossiers sur le serveur.

Si votre serveur IMAP est un serveur Cyrus, vos dossiers utilisateur doivent être contenus dans le dossier Boîte de réception.

Si votre serveur IMAP est un serveur UNIX, votre courrier est en général stocké dans son propre répertoire dans votre dossier utilisateur personnel, par exemple :

~nomutilisateur/Mail

Ne terminez pas le chemin d'accès du dossier racine par un caractère de hiérarchie. Par exemple, ~nomutilisateur/Mail est un chemin de dossier valide, mais ~nomutilisateur/Mail/ ne l'est pas.

Cliquez ici pour définir l'ordre dans lequel les services d'annuaire sont parcourus pour valider les noms d'email.

Spécifie que l'identification numérique que vous sélectionnez est ajoutée aux messages sortants.

Cliquez ici pour sélectionner l'identification numérique que vous souhaitez utiliser (parmi celles que vous possédez déjà) lors de l'envoi de messages sortants.

[Cliquez ici pour plus d'informations sur les identifications numériques.](#)

Cliquez ici pour obtenir une identification numérique auprès d'une instance de certification.

Spécifie que seuls les dossiers auxquels vous êtes abonné sont affichés.

Spécifie d'utiliser une demande de recherche plus simple lors de l'utilisation de ce service d'annuaire, ce qui peut améliorer les résultats de la recherche.

Spécifie d'utiliser un modem pour se connecter au serveur lorsqu'une connexion au réseau local (LAN, *Local Area Network*) échoue. Configurez la connexion par modem dans la zone **Utiliser la connexion Accès réseau à distance suivante.**

