
PC-FAHRSCHULE® für Windows, Version 1.2
Informationen zur Installation
01. September 1997

(C) Copyright 1992/97 by POWER-SOFT

Minimum Konfiguration des PC:

386SX mit 20 Mhz oder schneller
4 MB Hauptspeicher (RAM)
mind. 2,5 MB (13 MB Vollversion) freier Festplatten-Speicherplatz
VGA-Grafikkarte mit 256 Farben oder mehr
Soundkarte empfohlen
Windows 3.xx oder Windows 95

Installation:

Legen Sie bitte die Diskette in das entsprechende Laufwerk.

- Arbeiten Sie mit dem Programm-Manager, wählen Sie Ausführen im Menü Datei und tragen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialogbox je nach Laufwerk entweder A:\SETUP oder B:\SETUP ein.

- Wenn Sie mit dem Datei-Manager arbeiten, öffnen Sie ein Fenster für das Laufwerk das die 1. Installations-Diskette enthält. Mit einem Doppelklick auf das Symbol der Datei SETUP.EXE wird das Installationsprogramm gestartet.

Unabhängig von der Art des Starts schlägt Programm zunächst das Verzeichnis C:\PCFAHR vor. Dieser Vorschlag läßt sich aber beliebig ändern.

Nach erfolgreicher Installation legt das Installationsprogramm die Programmgruppe PC-Fahrschule an.

Vereinzelt kann es vorkommen, daß die Datei VER.DL_ nicht kopiert werden kann. Löschen Sie bitte diese Datei in Ihrem Windows- und/oder System-Verzeichnis und starten das Installationsprogramm neu.

Um bei der Sharewareversion noch einen Umfang von einer Diskette zu erhalten, kann das Modul Lernen des LKW-Bremssystems nur aktiviert werden, wenn sich die Datei BWCC.DLL des Borland C Compilers im Windows\System Verzeichnis befindet. Diese Datei gehört zum Lieferumfang der Vollversion, wird aber auch von vielen anderen Programmen benutzt. Weiterhin sind nur einige der im Umfang der Vollversion enthaltenen .WAV-Klangdateien verfügbar.

Sollten bei der Installation weitere Probleme auftreten setzen Sie sich bitte mit POWER-SOFT in Verbindung.

Folgende Dateien werden für die PC-FAHRSCHULE® vom Installationsprogramm installiert.

in das Verzeichnis PCFAHR oder das selbst gewählte Verzeichnis:

file_id.diz	- Programmbeschreibung in Kurzform
fschule.dll	- Laufzeitbibliothek
history.wri	- Update-Informationen
kfz.dat	- Datenbank der Kfz-Kennzeichen
liesmich.wri	- Diese Datei
pcfahr.exe	- Ausführbare Datei der PC-FAHRSCHULE
pcfahr.dat	- Datenbank der Fragen
pcfahr.dll	- Laufzeitbibliothek
pcfahr.hlp	- Hilfe-Datei
pcfahr.ini	- Initialisierungsdatei

in das entsprechende Unterverzeichnis \Sound:

*.wav - Klangdateien

in das entsprechende Unterverzeichnis \Grafik:

*.wmf - Programmgrafik
*.bmp - alle notwendigen Grafiken

in das Verzeichnis Windows:

setup1.exe - Installationsprogramm

in das Verzeichnis Windows\System:

cmdialog.vbx	- Laufzeitbibliothek
graph.vbx	- Laufzeitbibliothek
gsw.exe	- Grafik-Server
gswdll.dll	- Laufzeitbibliothek
setupkit.dll	- Installationsprogramm-Bibliothek
speaker.driv	- Microsoft PC-Speaker Treiber
threed.vbx	- Laufzeitbibliothek
vbrun300.dll	- Microsoft Visual Basic Runtime-Modul
ver.dll	- Installationsprogramm-Bibliothek