



RCKonverter Hilfe

RCKonverter konvertiert Textdateien in dBase III+ Dateien und dBase Dateien in Textdateien.

[Textdatei konvertieren](#)

[dBase Datei konvertieren](#)

RCKonverter ist Freeware und darf beliebig weiter gegeben werden.

Textdatei konvertieren

Unter **dBase-Datei** kann der neuen dBase Datei ein neuer Name gegeben werden. Als Standard wird der Name der Textdatei mit der Endung dbf angezeigt.

Das **Felder Trennzeichen** gibt das Trennzeichen zwischen den Feldern an, z.B. als Trennzeichen Komma muss die Textdatei so aussehen :

Tester,Peter,4000,Basel

Muster,Hans,4600,Oltten

Wenn der erste Record in der Textdatei als Feldernamen verwendet werden soll, muessen Sie **1. Rec. als Feldn.** markieren. Die Felder heissen sonst FELD1, FELD2 etc.

Zeilen pro Rec. gibt die Anzahl Zeilen fuer einen Record an. Wenn die Textdatei so aussieht :

Tester

Peter

4000 Basel

Muster

Hans

4600 Oltten

Ist das Felder Trennzeichen ohne Bedeutung aber bei Zeile pro Record kann 3 gewaehlt werden. Das Ergebnis wird in der Vorschau angezeigt.

Startzeile gibt die erste Zeile in der Textdatei an, von wo aus konvertiert wird.

Mit einem Doppelclick auf der Tabelle wird die Feldgrosse in der obersten Reihe angezeigt. Die Feldgrosse entspricht der Spaltenbreite und kann mit der Maus verstellt werden. Nehmen Sie lieber eine zu grosse Feldgrosse weil sonst vielleicht nicht alle Zeichen platz haben. Wenn Sie die dBase Datei fuer Tp-Etiketten brauchen sollten spielt die Feldgrosse eigentlich keine Rolle, denn Tp-Etiketten entfernt ueberfluessige Leerzeichen am Ende des Feldes.

Alle Einstellungen werden in der Vorschau angezeigt.

Weitere Infos : [dBase Dateien konvertieren](#)

dBase Dateien konvertieren

Unter **Text-Datei** kann der Textdatei ein neuer Name gegeben werden. Als Standard wird der Name der dBase Datei mit der Endung txt angezeigt.

Das **Felder Trennzeichen** gibt das Trennzeichen zwischen den Feldern an. Das Ergebnis wird im Testfeld angezeigt. Wenn **Feldern. uebernehmen** markiert ist werden die Feldernamen als erste Zeilen in die Textdatei uebernommen.

Leerzeilen gibt die Leerzeilen nach einem Record an. Mit **Alle Rec.** werden alle Records konvertiert. Mit dem **Record**-Schalter koennen die Felder und jeder Record einzeln ausgewaehlt werden. Wenn ein Feld oder ein Record mit Ja markiert ist, wird das Feld oder der Record konvertiert. Die Einstellung kann mit der ENTER Taste oder einem Doppelclick mit der linken Maustaste veraendert werden. In der Vorschau wird diese Einstellung nicht beruecksichtigt, es werden immer die ersten 4 Record angezeigt. Alle anderen Einstellungen werden in der Vorschau angezeigt.

Weitere Infos : [Textdatei konvertieren](#)

