


Hay Ayuda disponible para todas las opciones de este cuadro de diálogo. Haga clic en  en la parte superior del cuadro de diálogo y, a continuación, en la opción o el botón acerca del que desee obtener información.

**Ver/Opciones de Internet, Ficha Avanzadas**

Especifica si se debe incluir las imágenes gráficas al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen varias imágenes gráficas se muestran a veces muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, asegúrese que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, todavía puede mostrar una imagen individual si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa al gráfico y después hace clic en **Mostrar imagen**.

Especifica si se puede reproducir música y otros sonidos al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen clips de audio a veces se muestran muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, asegúrese de que esta casilla de verificación esté desactivada.

Si está instalado RealAudio o se está reproduciendo una película, se debe oír el sonido incluso aunque la casilla de verificación esté desactivada.

Especifica si se pueden reproducir los clips de vídeo al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen clips de vídeo a veces se muestran muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, asegúrese de que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, todavía puede mostrar un vídeo individual si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa la animación y después hace clic en **Mostrar imagen**.

**Ver/Opciones de Internet/Ficha General, Botón Colores**

Especifica si se utilizarán los colores seleccionados para mostrar el texto y el fondo de una página.

Si esta casilla de verificación está desactivada, Internet Explorer utilizará la configuración actual de colores especificada en Propiedades de Pantalla del Panel de control.

Especifica el color que desea utilizar para mostrar el texto y el fondo de una página.

Para seleccionar un color, haga clic en el cuadro y después haga clic en el color que desee.

Si hace clic en **Usar colores de Windows**, las páginas Web para las que no se haya especificado ningún color utilizarán los colores seleccionados para Windows. Si desea suplantar los colores que haya especificado el autor de la página Web, haga clic en **Cancelar** y después haga clic en el botón **Accesibilidad**.



Especifica el color que desea utilizar en los vínculos visitados y no visitados.

Para seleccionar un color, haga clic en el cuadro y después haga clic en el color que desee.

**Ver/Opciones de Internet/Ficha Avanzadas, Barra de herramientas, Iconos pequeños**

Especifica si desea que Internet Explorer muestre la barra de herramientas con el estilo de botones de Microsoft Office.

Haga clic aquí para cambiar las fuentes que desea utilizar al mostrar una página Web.

Haga clic aquí para configurar el juego de caracteres seleccionado como el predeterminado.

Enumera los juegos de caracteres instalados en el equipo. Una vez que seleccione un juego de caracteres, podrá cambiar la fuente.

Especifica la fuente que desea utilizar cuando se muestre texto con espaciado proporcional.

Especifica la fuente que desea utilizar al mostrar texto con ancho fijo.



Especifica que puede seleccionar el juego de caracteres de tipo MIME (Extensiones multipropósito de correo Internet) predeterminado para la fuente predeterminada seleccionada. En la lista, haga clic en el juego de caracteres que desee utilizar.

Especifica si conectará a Internet mediante la conexión de Acceso telefónico a redes que especifique.

Cuando esta casilla de verificación está activada, aparecerá un mensaje si intenta ver un sitio de Internet pero todavía no ha establecido una conexión. Puede conectar a Internet inmediatamente desde el cuadro de mensajes.

Si tiene acceso directo a Internet a través de una red de área local (LAN), puede desactivar esta casilla de verificación.

**Nota** Esta opción no está disponible a menos que haya instalado Acceso telefónico a redes. Para instalarlo, haga clic en **Agregar o quitar programas** en el Panel de control, haga clic en la ficha **Instalación de Windows**, haga doble clic en **Comunicaciones** y después haga clic en **Acceso telefónico a redes**.

Muestra las conexiones de Acceso telefónico a redes que ha configurado. Haga clic en la conexión que desee utilizar para conectar a Internet.

Si no hay ninguna conexión configurada, se mostrará el Asistente para crear una nueva conexión.

Haga clic aquí para cambiar el número de teléfono, el módem y otras configuraciones avanzadas (como la información del protocolo TCP/IP) de la conexión de Acceso telefónico a redes seleccionada.

Haga clic aquí para crear una nueva conexión de Acceso telefónico a redes mediante el Asistente para crear una nueva conexión.

Especifica si desea que Internet Explorer desconecte de Internet si no ha utilizado de forma activa el equipo durante el tiempo especificado. Puede escribir un número o hacer clic en las flechas para elegir el número de minutos deseado.

Utilice esta opción para ahorrar dinero en las tarifas de conexión a Internet (si su proveedor de servicios le cobra por tiempo de conexión).

Si esta casilla de verificación está desactivada, debe desconectar de Internet manualmente; para ello, haga clic en el botón **Desconectar** de la ventana **Conectado a**.

Especifica si desea que Internet Explorer le pida su contraseña antes de marcar.

Especifica si desea conectar a Internet a través de un servidor proxy de su red de área local (LAN).

Un servidor proxy actúa como una barrera de seguridad entre su red interna (intranet) e Internet, evitando que otras personas en Internet puedan tener acceso a la información confidencial de su red interna o de su equipo.



Haga clic aquí para especificar la configuración de su servidor proxy.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección y el número de puerto del servidor proxy que desea utilizar para tener acceso a Internet con los protocolos HTTP, Secure, FTP, Gopher y Socks.

Utilice esta opción sólo si está conectado a Internet a través de un servidor proxy de su red de área local (LAN). Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de la red.

Especifica si desea utilizar el mismo servidor proxy para el acceso a Internet con todos los protocolos.  
Si sólo utiliza un servidor proxy, compruebe que esta casilla de verificación está activada.

Proporciona un espacio para que escriba los protocolos que no deberá utilizar con el servidor proxy.

Si desea conectar a un equipo de su intranet, escriba su dirección en el cuadro. Por ejemplo, para conectar a un equipo llamado Jose1, escriba **Jose1**.

Puede utilizar caracteres comodín para hacer coincidir los nombres de dominio y host o sus direcciones; por ejemplo, www.\*.com; 128.\*.240.\*; \*.migrupo.\*; \*x\*, etc.

Especifica si desea utilizar el servidor proxy para todas las direcciones locales (intranet). Puesto que el servidor proxy actúa como una barrera de seguridad entre su red interna (intranet) e Internet, podría necesitar permisos adicionales del administrador del sistema para tener acceso a páginas Web a través de un servidor proxy. Podría tener acceso a las direcciones locales de forma más rápida y sencilla si no utiliza el servidor proxy.

Muestra la dirección de Internet de la página configurada actualmente como página principal.

La página principal (inicial) es la que se ve cada vez que inicia Internet Explorer. Puede volver a la página principal en cualquier momento si hace en el botón **Inicio** de la barra de herramientas.

Establece la página Web abierta actualmente como página principal (inicial).

Utiliza la página principal configurada al instalar Internet Explorer 4.0.



Especifica el número de días que Internet Explorer debe mantener el seguimiento de las páginas vistas en la lista Historial.

Internet Explorer crea accesos directos a las páginas que ha visto en la sesión actual y en sesiones las anteriores. Si tiene poco espacio en disco, debe reducir este número.

Vacía la carpeta Historial. Esta carpeta almacena accesos directos a las páginas que ha visto durante esta sesión y las sesiones anteriores.

Especifica el programa de correo electrónico de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el lector de noticias de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica si desea que Internet Explorer siga siendo su explorador de Internet predeterminado, incluso aunque instale otro software de exploración de Web adicional.

Cuando esta casilla de verificación está activada, cada vez que se inicia Internet Explorer se asegura de que sigue registrado como explorador de Internet predeterminado. Si se registró otro programa como explorador predeterminado, Internet Explorer le preguntará si desea restaurar Internet Explorer como explorador predeterminado.

Haga clic aquí para iniciar o detener el Asesor de contenidos. Esta característica resulta útil si tiene hijos y desea controlar la clase de material que pueden ver en Internet.

Haga clic aquí para modificar las restricciones del Asesor de contenidos para los sitios de Internet.

Haga clic aquí para ver los certificados personales de seguridad que tiene instalados en el equipo. Estos certificados sólo se utilizan con servidores de autenticación de clientes que requieren certificados personales.



Haga clic [aquí](#) para utilizar los certificados de seguridad enviados desde sitios Web seguros antes de enviar información. Los sitios Web seguros envían a Internet Explorer un certificado que proporciona determinada información acerca de la seguridad del sitio. Los certificados se expiden a nombre de una determinada organización durante un período de tiempo específico. Internet Explorer comprueba la dirección de Internet almacenada en el certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si hay algún problema, Internet Explorer puede mostrar una advertencia. Ver información no supone casi nunca un riesgo de seguridad, pero enviar información, como el número de su tarjeta de crédito, a menudo lo es. Por tanto, quizá desee desactivar las advertencias para ver páginas Web pero conservarlas para enviar información.

Haga clic aquí para mostrar los editores de certificados en Internet Explorer.

Especifica si Internet Explorer debe descargar automáticamente el contenido activo en su equipo. Este contenido incluye animaciones, archivos multimedia, etc.

Lista los certificados de seguridad instalados en el equipo.

Muestra información detallada acerca del certificado de seguridad seleccionado.

Elimina el certificado de seguridad seleccionado. Puede que desee hacerlo si el certificado de seguridad ha caducado o el sitio Web ya no es válido.

Especifica que la información segura no se guarde en el disco duro. Esto es útil si está utilizando Internet Explorer desde un servidor compartido y no desea que otras personas vean su información segura.

Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2), el protocolo estándar de transmisiones seguras. Todos los sitios Web seguros aceptan este protocolo.



Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3), un protocolo patentado diseñado para ser más seguro que SSL2. Tenga en cuenta que algunos sitios Web no aceptan este protocolo.

Especifica que desea enviar y recibir información segura a través de PCT (Private Communications Technology, Tecnología privada de comunicaciones), un protocolo desarrollado por Microsoft que es mucho más seguro que SSL2. Tenga en cuenta que algunos sitios Web pueden no aceptar este protocolo.

Especifica que desea que se le avise de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. El contenido activo que podría plantear un problema de seguridad no se descarga y no podrá verlo.

Especifica que desea que se le advierta acerca de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. Puede elegir si desea descargar o ver el contenido activo.

Especifica que no desea que se le advierta de los posibles problemas de seguridad de un sitio Web. Todo el contenido activo que tenga un certificado válido se descargará automáticamente en su equipo. Asegúrese de que confía en los sitios de la zona actual antes de elegir este nivel de seguridad.

Especifica si Internet Explorer debe advertirle si se está moviendo entre sitios de Internet que no son seguros.

Especifica si Internet Explorer debe advertirle si la dirección URL de un certificado de seguridad de un sitio de Internet no es válida.

Especifica si desea que Internet Explorer le advierta si está recibiendo un "cookie" de un sitio Web. Un cookie es un archivo enviado por un sitio de Internet y que se almacena en su equipo, que almacena información acerca de su identidad y preferencias cuando visite ese sitio. Por ejemplo, si se suscribe a una revista en línea, el sitio de Internet puede descargar información en su equipo para identificarle la próxima vez que vea dicho sitio.



Haga clic aquí para abrir la carpeta Archivos temporales de Internet, que almacena páginas Web y otros archivos, como gráficos, a medida que los ve.

Haga clic aquí para ver una lista de archivos temporales de Internet, definir la cantidad de espacio en disco que desea dedicar para los archivos temporales de Internet o mover la ubicación de la carpeta Archivos temporales de Internet.

Especifica si desea que Internet Explorer muestre un borde delgado alrededor de la dirección URL o gráfico seleccionado en una página.

Especifica si desea que Internet Explorer muestre la dirección completa de Internet (dirección URL) de una página en la barra de estado.

Por ejemplo, la dirección completa de la página principal de Microsoft en World Wide Web es <http://www.microsoft.com>.

Especifica si Internet Explorer debe crear automáticamente todos los subprogramas Java mediante su compilador interno de Java. Por ejemplo, cuando visita un sitio Web que utiliza subprogramas Java, Internet Explorer los crea y ejecuta automáticamente, sin importar el sistema operativo que utilice.

Especifica si se utiliza un tipo especial de desplazamiento para mostrar el contenido a una velocidad predefinida.

Especifica si Internet Explorer debe crear un registro de toda la actividad de los programas Java, lo que es útil por motivos de seguridad y para solucionar problemas.

Especifica que cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer debe comprobar si ha cambiado desde la última vez que la vio. Si la página ha cambiado, Internet Explorer mostrará la página nueva y la almacenará en la carpeta Archivos temporales de Internet. Internet Explorer comprueba si ha habido cambios una vez por sesión. Tenga en cuenta que si selecciona esta opción puede hacer más lenta la exploración de las páginas vistas.



Especifica si, cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer debe comprobar si la página ha cambiado o no desde la última vez que la vio. Seleccionar esta opción puede acelerar la exploración entre las páginas vistas. Internet Explorer comprobará si hay nuevo contenido en la página sólo cuando usted inicie Internet Explorer.

Para ver si se ha actualizado una determinada página incluso aunque esta opción esté seleccionada, haga clic en el menú **Ver** y después haga clic en **Actualizar**.

Especifica que cuando vuelva a una página que ha visto anteriormente, Internet Explorer no deberá comprobar nunca si la página ha cambiado desde la última vez que la vio. Activar esta casilla de verificación acelerará la exploración entre las páginas vistas.

Para ver si se ha actualizado una determinada página incluso aunque esta opción esté seleccionada, haga clic en el menú **Ver** y después haga clic en **Actualizar**.

Especifica el porcentaje de disco que se utilizará para la carpeta Archivos temporales de Internet.

Cuando vea una página nueva en Web, Internet Explorer la almacenará temporalmente (y parte de su contenido, como los archivos gráficos) en el disco duro. Esto aumenta la velocidad con la que se muestran las páginas vistas anteriormente.

Cuanto más espacio en disco asigne a la carpeta, más páginas podrá almacenar Internet Explorer en el disco duro. Si tiene poco espacio en disco, puede asignar a esta opción un porcentaje menor.

Haga clic aquí para especificar una carpeta diferente donde almacenar los archivos temporales de Internet.

**Nota** Debe reiniciar el equipo antes de poder utilizar la nueva ubicación.

Haga clic aquí para eliminar el contenido de la carpeta o carpetas de archivos temporales de Internet.  
Esta opción es útil si hay poco espacio en disco y no desea explorar las páginas que ha visto anteriormente.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección completa de Internet del documento o la carpeta que desea abrir.

Haga clic aquí para examinar las carpetas en busca del archivo que desea.

Proporciona un espacio para que escriba el texto del encabezado que aparecerá en la parte superior de la página o del pie de página que aparecerá en la parte inferior de la página.

Para imprimir información específica como parte del encabezado o del pie de página, incluya los caracteres siguientes en el texto.

| <b>Escriba</b> | <b>Para imprimir</b>   |
|----------------|--|
| &w             | El título de la ventana  |
| &u             | La dirección URL de la página  |
| &d             | La fecha en formato corto<br>(como se especificó en<br>Configuración regional del<br>Panel de control)                         |
| &D             | La fecha en formato largo<br>(como se especificó en<br>Configuración regional del<br>Panel de control)                         |
| &t             | La hora en el formato<br>especificado en Configuración<br>regional del Panel de control  |
| &T             | La hora en formato de 24 horas   |
| &p             | El número de página actual   |
| &P             | El número total de páginas   |
| &&             | Un signo "y" comercial (&)   |
| &b             | Centrado el texto que sigue<br>inmediatamente a este<br>carácter.  |
| &b&b           | Centrado el texto que sigue<br>inmediatamente al primer "&b"<br>y alineado a la derecha el texto<br>que sigue al segundo "&b". |

Muestra el nombre de la página actual que está viendo tal y como aparecerá en la carpeta Favoritos. Puede cambiar el nombre.

Para agregar un acceso directo a otra carpeta o a una carpeta nueva, haga clic en **Crear en**.



Haga clic aquí para guardar la página actual en otra carpeta o en una carpeta nueva.

Haga clic aquí para especificar el nombre de una carpeta nueva para los elementos favoritos.

Muestra la lista de carpetas de la carpeta Favoritos.

Haga clic aquí para mover los elementos seleccionados a una nueva ubicación.

Haga clic aquí para cambiar el nombre del elemento seleccionado. Después escriba el nuevo nombre.

Elimina los elementos seleccionados.

Abre el elemento seleccionado.

Cierra el cuadro de diálogo.



Haga clic aquí para configurar Internet Explorer con la información de configuración contenida en el archivo proporcionado por el administrador del sistema.

Proporciona un espacio para que escriba una dirección URL o el nombre del archivo que se utilizará para configurar Internet Explorer. Este archivo lo crea el administrador del sistema para ejecutar Internet Explorer en el sistema corporativo. El archivo podría incluir la configuración de las opciones de Internet Explorer, como la página principal que se va a utilizar o la configuración del servidor proxy. Cada vez que inicie Internet Explorer, utilizará dicha configuración. El administrador del sistema es quien proporciona la dirección URL o la ubicación del archivo.

Especifica que la página Web se imprimirá tal y como aparece en la pantalla.

Especifica que sólo se imprimirá el marco seleccionado. Para seleccionar un marco, haga clic en cualquier lugar del mismo.

Especifica que todos los marcos se imprimirán como documentos distintos.

Especifica si también se imprimirán los documentos con vínculos que se encuentren en la selección de impresión.

Especifica que desea suscribirse al sitio Web actual. Internet Explorer le avisará automáticamente de los cambios en el sitio y descargará automáticamente las páginas del sitio según el calendario que usted defina.

Especifica si desea que Internet Explorer busque sólo palabras completas iguales al texto especificado en el cuadro **Buscar** o también las coincidencias que puedan formar parte de una palabra más larga.

Por ejemplo, si desea buscar la palabra "este" y especifica sólo coincidencias de palabras completas, se pasarán por alto en la búsqueda las palabras más largas como "estera".



Especifica si desea que Internet Explorer distinga entre caracteres en mayúsculas y minúsculas cuando realice la búsqueda del texto escrito en el cuadro **Buscar**.

Especifica que desea buscar hacia el final del documento las coincidencias con el texto especificado en el cuadro **Buscar**.

Especifica que desea buscar hacia el principio del documento las coincidencias con el texto especificado en el cuadro **Buscar**.

Busca y selecciona la siguiente coincidencia del texto escrito en el cuadro **Buscar**.

Proporciona un espacio para que escriba el texto que desea buscar.

Haga clic aquí para especificar el idioma o los idiomas que utilizará para mostrar páginas Web.

Muestra los idiomas que ha configurado para que Internet Explorer utilice al mostrar el contenido de las páginas Web. Para configurar un idioma, también necesitará agregar su juego de caracteres. Para obtener más información, busque "Ver páginas Web en otro idioma diferente" en el índice de la Ayuda.

Mueve una posición hacia arriba el idioma seleccionado en la lista **Idioma**. Se utilizará primero el idioma que aparece al principio de la lista y el que aparece al final de la lista es el que se utilizará en último lugar.



Mueve una posición hacia abajo el idioma seleccionado en la lista **Idioma**. Se utilizará primero el idioma que aparece al principio de la lista y el que aparece al final de la lista es el que se utilizará en último lugar.

Quita de la lista **Idioma** el idioma seleccionado para que Internet Explorer no lo utilice para mostrar contenidos. Puede agregar un idioma a la lista si hace clic en **Agregar**.

Haga clic aquí para agregar un idioma a la lista **Idioma**.

Haga clic aquí para utilizar inmediatamente la configuración especificada en la dirección URL mostrada.

Haga clic aquí para agregar, modificar o eliminar la información de direcciones almacenada por Microsoft Wallet.

Haga clic aquí para agregar, modificar o eliminar los métodos de pago y la información almacenada por Microsoft Wallet.

Muestra los certificados disponibles para Autenticación del cliente.

Haga clic aquí para mostrar las propiedades del certificado seleccionado en la lista **Identificación**.



Muestra los idiomas que puede agregar a la lista de idiomas que Internet Explorer utilizará para mostrar el contenido de las páginas Web.

Proporciona un espacio para que escriba un idioma que no esté incluido en la lista **Idioma**.

Especifica que desea imprimir una tabla al final del documento en la que se muestren todos los vínculos del documento.

Cambia el tamaño base de la fuente utilizada para mostrar el texto. El tamaño de todas las demás fuentes cambiará en relación con la fuente base font.

Especifica que la página principal (inicial) será una página HTML en blanco.

La página principal es aquella que ve cada vez que se inicia Internet Explorer. Puede volver a ella en cualquier momento si hace clic en el botón **Inicio** de la barra de herramientas.

Muestra la zona de seguridad cuyas propiedades está viendo. Puede especificar un nivel de seguridad diferente para cada zona y agregar sitios Web a la zona que tenga el nivel de seguridad que necesite.

Haga clic aquí para agregar un sitio Web a la zona que se está mostrando actualmente.

Especifica que desea utilizar una configuración de seguridad personalizada.



Haga clic aquí para especificar la configuración de seguridad personalizada.

Muestra la lista de sitios Web que ha incluido en esta zona.

Quita el sitio Web seleccionado de la lista de sitios de esta zona.

Especifica si Internet Explorer debe comprobar que el servidor de un sitio Web es seguro antes de conectar a cualquier sitio Web de esta zona.

Proporciona un espacio para que escriba la dirección del sitio Web que incluirá en esta zona.

Agrega a la zona el sitio Web especificado.

Especifica cómo desea controlar las acciones, archivos, programas o descargas que supongan un riesgo potencial. Seleccione una de las opciones siguientes:

Para continuar automáticamente sin preguntar, haga clic en **Activar**.

Para que se le pida aprobación antes de continuar, haga clic en **Pedir datos**.

Para rechazar automáticamente la acción o descarga sin preguntar, haga clic en **Desactivar**.

Especifica la configuración que desea utilizar en esta zona.



Haga clic aquí para crear una nueva conexión a Internet.

Haga clic aquí para mostrar o cambiar la configuración de la conexión por módem.

Especifica que conectará a Internet mediante una conexión de red de área local (LAN).

Proporciona un espacio para que escriba la dirección y el número de puerto del servidor proxy que desea utilizar para tener acceso a Internet.

Especifica las veces que se intentará conectar a Internet a través de esta conexión antes de abandonar.

Especifica cuánto se esperará antes de intentar conectar de nuevo cuando no pueda establecer una conexión.

Especifica que iniciará una sesión en este proveedor de servicios para tener acceso y transmite la configuración de inicio de sesión al servidor.

Proporciona un espacio para que escriba el nombre de cuenta que le ha asignado el proveedor de servicios.



Proporciona un espacio para que escriba la contraseña que le ha asignado el proveedor de servicios. Por motivos de seguridad, los caracteres que escriba en este espacio se sustituirán con asteriscos ( \* ).

Proporciona un espacio para que escriba el nombre del dominio de red asignado a su cuenta, si se lo solicita el proveedor de servicios.

Especifica el programa de calendario de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el programa de contactos o libreta de direcciones de Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Especifica el programa de llamadas a Internet que desea utilizar con Internet Explorer.

Haga clic aquí para cambiar los colores predeterminados de texto y de fondo.

Haga clic aquí para conservar y especificar la configuración de colores, fuentes y estilos que suplantará siempre a la del sitio Web.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice la configuración de colores elegida para el texto, el fondo y los vínculos. Puede establecer estos colores en la ficha **General** si hace clic en el botón **Colores**. Si el autor de la página Web elige colores diferentes para el texto y el fondo, la configuración que usted elija aquí los suplantarán. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.



Especifica si desea que Internet Explorer utilice la configuración de fuentes que usted elija. Puede establecer las fuentes en la ficha **General** si hace clic en el botón **Fuentes**. Si el autor de la página Web elige fuentes diferentes, la configuración que usted elija aquí las suplantarán. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice el tamaño de fuente predeterminado que usted elija. Puede establecer el tamaño de fuente predeterminado la ficha **General** si hace en el botón **Fuentes**. Si el autor de la página Web elige un tamaño de fuente predeterminado, la configuración que elija aquí lo suplantaré. No puede cambiar el tamaño ni el color de los gráficos.

Especifica si desea que Internet Explorer utilice su propia hoja de estilos para dar formato a todas las páginas Web que se muestren y proporciona un espacio para que escriba la ruta de acceso a su hoja de estilos. Las hojas de estilos pueden especificar el estilo tamaño, color y fondo de fuente del texto normal además de los encabezados.

### **Entrar en un sitio seguro**

Está intentando establecer una conexión segura a este sitio Web. Si el sitio tiene un certificado válido la conexión será segura. Este certificado es un documento que garantiza la seguridad de este sitio Web. Un certificado contiene la información de que un determinado sitio Web es auténtico. Esto asegura que ningún otro sitio puede asumir la identidad del sitio original.

Cuando entra en un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra este cuadro de diálogo para avisarle de que está entrando en un sitio Web seguro y muestra en la barra de estado un icono de cerradura en posición bloqueada. Cuando se deja un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra otro cuadro de diálogo para avisarle de que ya no está en un sitio Web seguro y muestra en la barra de estado un icono de cerradura en posición abierta.

Si desea ver este cuadro de diálogo siempre que entre en un sitio Web seguro, compruebe que la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro** está desactivada.

### **Conectar a un sitio Web seguro cuyo certificado no se puede comprobar**

Internet Explorer no pudo comprobar una conexión segura a este sitio Web. Todavía puede elegir visitar el sitio si hace clic en **Sí**, pero otros usuarios de Internet podrían ver toda la información que envíe al sitio. Es posible que el certificado no fuera válido o que se hayan producido otros problemas con el servidor.

Un certificado contiene información de que un determinado sitio Web es genuino y seguro. Esto asegura que ningún otro sitio Web puede asumir la identidad del sitio Web original. Cuando intenta conectar a un sitio Web seguro, Internet Explorer comprueba la información del certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si la información no es actual y válida, Internet Explorer puede mostrar una advertencia.

Para ver detalles acerca del certificado, haga clic en el botón **Ver certificado** del cuadro de diálogo.

Cuando se entra en un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra en la barra de estado un icono de cerradura en posición cerrada. Cuando se deja un sitio Web seguro, Internet Explorer muestra un cuadro de diálogo para avisarle de que ya no está en un sitio Web seguro y muestra en la barra de estado un icono de cerradura en posición abierta.

Si no desea ver este cuadro de diálogo cuando entre en un sitio Web seguro, active la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro**.

### **Enviar y recibir información acerca de la exploración**

Algunos sitios Web crean archivos en su equipo para guardar información acerca de su identidad y preferencias cuando visite ese sitio Web. Estos archivos, a menudo llamados "cookies", sólo almacenan la información que usted proporciona. Es decir, cuando se creen estos archivos, se le pedirá información personal (como su nombre, nombre de correo electrónico, nombres de cuenta y contraseñas) antes de almacenarse. Estos archivos no pueden almacenar información personal o recuperar otra información de su equipo sin su permiso.

Una vez creado este archivo para un sitio Web, se envía información de su equipo a dicho sitio Web siempre que lo visite, de forma que el contenido y las opciones de las páginas Web se ajusten a sus preferencias.

Estos archivos se almacenan normalmente en la carpeta de Windows; por ejemplo, C:\Windows\Cookies. Si mira en esta carpeta, verá que estos archivos son pequeños, normalmente menores de 2 KB cada uno. Usted no puede modificar o ver estos archivos; no almacenan información en texto sin formato.

Si visita con frecuencia sitios Web que solicitan que se envíe y reciba esta información y no desconfía de almacenar esta información en el equipo, compruebe que la casilla de verificación **No mostrar esta advertencia en el futuro** está activada.

### **Descargar un programa que tiene un certificado válido**

El certificado de este programa es válido.

Un certificado contiene información de que un determinado programa software es genuino. Esto asegura que ningún otro programa puede asumir la identidad del programa original. Los certificados también se fechan cuando se expiden. Cuando intenta descargar software, Internet Explorer comprueba la información del certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si la información no es actual y válida en el momento de la descarga, Internet Explorer puede mostrar una advertencia.

El editor del programa ha obtenido un certificado para este programa, de un emisor de certificados reconocido, para que se pueda comprobar la autenticidad del programa.

Todo software o componente que instale puede dañar su equipo. O bien, el software o el componente puede ser inestable.

Para ver detalles acerca del certificado, haga clic en el nombre subrayado del editor del software o en el nombre del programa del cuadro de diálogo.

Habida cuenta de lo que sabe sobre el software, del editor y su equipo, deberá decidir si procederá a instalar y ejecutar el software. Además, si confía plenamente en el editor del software, puede decidir eludir este cuadro de diálogo en el futuro para todo el software de este editor que esté certificado e instalar y ejecutar automáticamente su software.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no confía en instalar este software, haga clic en **No**.

### **Descargar un programa que tiene un certificado que no es válido**

El certificado de este programa no es válido.

Un certificado contiene información de que un determinado programa software es genuino. Esto asegura que ningún otro programa puede asumir la identidad del programa original. Los certificados también se fechan cuando se expiden. Cuando intenta descargar software, Internet Explorer comprueba la información del certificado y que la fecha actual es anterior a la fecha de caducidad. Si la información no es actual y válida, Internet Explorer puede mostrar una advertencia.

Este programa tiene un certificado que no se pudo comprobar.

Todo software o componente que instale puede dañar su equipo. O bien, el software o el componente puede ser inestable.

Para ver detalles acerca del certificado, haga clic en nombre subrayado del editor del software o en el nombre del programa del cuadro de diálogo.

Habida cuenta de lo que sabe sobre el software, del editor y su equipo, deberá decidir si procederá a instalar y ejecutar el software.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no confía en instalar este software, haga clic en **No**.



### **Descargar un programa que no tiene certificado**

El software no tiene un certificado, por lo que quizá no seaseguro instalarlo y ejecutarlo en su equipo.

Un certificado contiene información de que un determinado programa software es genuino. Esto asegura que ningún otro programa puede asumir la identidad del programa original.

El editor del software no ha obtenido un certificado para el software de un emisor de certificados reconocido, por lo que no se puede comprobar la autenticidad del software.

Habida cuenta de lo que sabe sobre el software, el editor y su equipo, deberá decidir si procederá a instalar y ejecutar el software.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no confía en instalar este software, haga clic en **No**.

### **Descargar contenido no seguro de un sitio Web seguro**

El sitio Web que está viendo es un sitio Web seguro. Utiliza un protocolo de seguridad como SSL (Secure Sockets Layer) o PCT (Private Communications Technology, Tecnología privada de comunicaciones), para garantizar la información que envía y recibe.

Sin embargo, esta página Web contiene elementos de otros sitios Web que no son seguros.

Habida cuenta de lo que sabe acerca de este sitio Web y de su equipo, deberá decidir si procederá a descargar los elementos no seguros.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no confía en instalar este software, haga clic en **No**.

### **Entrar en un sitio Web no seguro desde un sitio Web seguro**

El sitio Web que estaba viendo era un sitio Web seguro. Utiliza un protocolo de seguridad como SSL (Secure Sockets Layer) o PCT (Private Communications Technology, Tecnología privada de comunicaciones), para garantizar la información que envía y recibe.

Sin embargo, la página Web en la que está entrando no tiene un certificado y no es segura.

Habida cuenta de lo que sabe acerca de este sitio Web y de su equipo, deberá decidir si entrará en el sitio Web.

Si, una vez proporcionada esta información, todavía no confía en entrar en este sitio Web, haga clic en **No**.

Especifica si se pueden reproducir animaciones al mostrar las páginas.

Las páginas que contienen animaciones se muestran a veces muy lentamente. Si desea mostrar las páginas más rápidamente, compruebe que esta casilla de verificación está desactivada.

Cuando esta casilla está desactivada, todavía puede reproducir una animación individual si hace clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en el icono que representa la animación y después hace clic en **Mostrar imagen**.

Especifica si desea que Internet Explorer suavice las imágenes para que aparezcan menos dentadas al mostrarlas.

Especifica si desea que Internet Explorer complete automáticamente las direcciones de Internet a medida que las escribe en la barra de direcciones. Si ha visitado antes el sitio Web, la característica AutoCompletar le sugerirá una coincidencia según escriba.

Especifica si se iniciará una versión nueva y diferente de Internet Explorer cada vez que abra Internet Explorer (por ejemplo, si hace clic en un archivo HTML en Mi PC). Esto minimiza las interrupciones que se pueden producir en otros programas del equipo si el contenido o los programas que está ejecutando en Internet Explorer son inestables.

Especifica si desea que Internet Explorer permita que los proveedores de contenido realicen el seguimiento del uso de páginas Web. Si activa esta casilla de verificación permitirá que los proveedores de contenidos creen un registro de las páginas que ve en sus sitios Web, aunque esté viendo las páginas Web sin conexión a la red. Realizando el seguimiento del uso y la popularidad de sus páginas Web específicas, los proveedores de contenidos pueden ajustar el contenido futuro para que se adapte a los intereses de los usuarios.



Especifica que desea que Internet Explorer realice automáticamente las actualizaciones programadas de las suscripciones.

Especifica si desea que Internet Explorer ejecute una versión nueva y diferente de Internet Explorer cuando descargue contenido de los sitios Web a los que está suscrito. Esto minimiza las interrupciones que pueden producirse en otros programas del equipo si el contenido o los programas que está ejecutando en Internet Explorer son inestables.

Especifica que desea que Internet Explorer compruebe el certificado de un sitio para ver si se ha revocado antes de aceptarlo como válido.

Especifica que desea que Internet Explorer acepte "cookies" sin preguntarle antes. Un cookie es un archivo enviado por un sitio de Internet y que se almacena en su equipo; almacena información acerca de su identidad y preferencias al visitar ese sitio.

Especifica que no desea permitir que los sitios de Internet envíen "cookies" al equipo y que los sitios de Internet no pueden leer los cookies existentes en el equipo. Un cookie es un archivo enviado por un sitio de Internet y que se almacena en su equipo; almacena información acerca de su identidad y preferencias al visitar ese sitio.

Especifica que desea que Internet Explorer imprima los colores e imágenes de fondo cuando imprima una página Web. Al activar esta casilla de verificación puede hacer más lenta la velocidad con que se imprime la página y reducir la calidad de la impresión, dependiendo de las capacidades de la impresora.

Especifica que desea que Internet Explorer busque una dirección de Internet utilizando diferentes "dominios raíz".

Por ejemplo, si escribe un nombre de dominio erróneo, como [www.microsoft.org](http://www.microsoft.org), Internet Explorer puede comprobar la raíz "microsoft" con otros dominios, como .edu, .com y .gov. Le sugeriría la coincidencia con **[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)**.

Especifica si desea que Internet Explorer busque direcciones Web similares cuando escriba una dirección Web en la barra de direcciones o haga clic en un vínculo y no se pueda encontrar la dirección. Elija una de las opciones siguientes:

Si no desea que Internet Explorer busque direcciones similares, haga clic en **No buscar nunca**.

Si desea que Internet Explorer le pregunte si desea buscar cuando no pueda encontrar una dirección, haga clic en **Preguntar siempre**.

Si desea que Internet Explore busque sin preguntarle antes, haga clic en **Buscar siempre**.



Devuelve todas las configuraciones de la ficha **Opciones avanzadas** a la configuración original de Internet Explorer.

Haga clic aquí para especificar la información personal que puede compartir cuando los sitios Web soliciten información a los visitantes a sus sitios.

Haga clic aquí para mostrar todos los detalles acerca de quién expidió el certificado y a quién se lo expidió y de la directiva del certificado.

Haga clic aquí para mostrar el certificado de una compañía u organización (Autoridad de certificación) que expide el certificado.

Especifica el nombre descriptivo que asigna a este certificado. Esto le ayudará a identificarlo y utilizarlo cada vez que aparezca en los programas del equipo.

Muestra si el certificado es válido o no y si ha elegido confiar en el certificado.

Muestra para qué se puede utilizar este certificado, como para enviar o recibir correo electrónico, para sitios Web o para información de tarjeta de crédito.

Muestra la cadena de certificados hasta el emisor de certificados (Autoridad de certificación). Esto le ayudará a decidir si confía en uno de los certificados de la cadena o en este certificado.



Muestra el certificado seleccionado en la cadena de certificados.

Especifica que Internet Explorer debe utilizar el mismo nivel de confianza con este certificado que el que utilizar con el emisor de certificados.

Especifica que confía en este certificado, sin tener en cuenta si confía en el certificado del emisor.

Especifica que no confía en este certificado, sin tener en cuenta si confía en el certificado del emisor.

Muestra una lista de campos que contienen detalles acerca de este certificado.

Muestra detalles acerca del campo seleccionado en la lista **Campos**.

Especifica que desea resaltar los vínculos cuando pase sobre ellos y el color que se utilizará para el texto del vínculo.

Especifica el nivel de seguridad con que permitirá que se ejecute los subprogramas Java sin pedirle los permisos. Normalmente, los subprogramas Java requieren un nivel específico de acceso a archivos, carpetas y conexiones de red del equipo. Si un subprograma Java requiere un acceso mayor del que se ha especificado, se le pedirá que otorgue más permisos al subprograma. Seleccione una de las opciones siguientes:

Para especificar configuraciones individuales para cada tipo de acceso que puede requerir un subprograma Java, haga clic en **Personalizar seguridad**.

Para permitir el mayor nivel de acceso cuando un subprograma Java lo solicite, haga clic en **Seguridad baja**.

Para permitir un acceso moderado cuando un subprograma Java lo solicite, haga clic en **Seguridad media**.

Para permitir el menor acceso cuando un subprograma Java lo solicite, haga clic en **Seguridad alta**.

Para no permitir que se ejecuten subprogramas Java en su equipo, haga clic en **Desactivar Java**.



Especifica que según se vaya desplazando de una página Web a otra, Internet Explorer realice un fundido de la página que esté dejando y haga aparecer la página a la que está yendo.

Especifica cómo desea que se subrayen los vínculos de las páginas Web. Seleccione una de las opciones siguientes:

Para subrayar todos los vínculos, haga clic en **Siempre**.

Para no subrayar los vínculos, haga clic en **Nunca**.

Para subrayar los vínculos cuando el puntero del *mouse* (ratón) esté sobre el vínculo, haga clic en **Activar**.

Haga clic aquí para restablecer el nivel de seguridad con el nivel predeterminado de esta zona.

Haga clic aquí para restablecer la configuración personalizada de cada opción con la configuración predeterminada del nivel de seguridad especificado. Esto le permitirá obtener la configuración predeterminada de Baja, Media o Alta seguridad y modificarla después para esta zona de seguridad.

Muestra el nombre del sitio Web que solicita información y la dirección URL de ese sitio.

Muestra la información específica que el sitio Web está solicitando al Asistente para perfiles y proporciona casillas de verificación para que pueda elegir los elementos que desea compartir.

Muestra cómo pretende el sitio Web utilizar la información que usted está compartiendo.

Haga clic aquí para ver el certificado del sitio Web que le pide información.



Especifica si la información que está compartiendo estará segura cuando la envíe por Internet.

Especifica si desea que Internet Explorer envíe automáticamente la información compartida cuando el sitio Web o las páginas Web del sitio lo requieran, sin pedirle permiso.

Especifica que desea desactivar el depurador de archivos de comandos, si hay alguno instalado.

Especifica que desea que Internet Explorer acepte y utilice un nuevo certificado de seguridad del sitio Web que está viendo actualmente.

Especifica que desea que Internet Explorer acepte, pero no utilice, un nuevo certificado de seguridad del sitio Web que está viendo actualmente.

Especifica que no desea que Internet Explorer acepte ni utilice un nuevo certificado de seguridad del sitio Web que está viendo actualmente.

Haga clic aquí para ver la carpeta Downloaded Programs, que muestra los controles ActiveX que se han descargado al equipo.

**Downloaded Program Files Properties dialog box, bug 48579, 49989**



Muestra el tipo de control que está viendo. Si el tipo es Acceso directo, está viendo las propiedades del acceso directo, no las del elemento original.

Muestra la fecha en que se creó el control.

Indica la fecha de la última vez que se abrió el control.

Muestra el tamaño del control.

Id. de clase (CLSID) de este control. Coincide con el Id. que muestra la etiqueta Object de una página Web.

Muestra si el control está instalado, dañado o desconectado. Dañado significa que se han eliminado uno o más archivos de dependencias. Desconectado significa que un programa de instalación ha registrado el archivo OCX en una ubicación distinta de aquella donde lo instaló la descarga de código.

Muestra la dirección URL desde la que se instaló el objeto.

Muestra una lista de los archivos de su equipo que este objeto necesita para su ejecución.



Muestra una lista de los paquetes de Java en su equipo que este objeto necesita para su ejecución.

Especifica el número de versión de este control.

Especifica una descripción de este control.

Especifica el editor de este control.

Especifica la versión de idioma de este control.

Especifica la información de copyright de este control.

**Bug 49994 Local Intranet zone**

Haga clic aquí para agregar o quitar determinados sitios Web de esta zona.



Especifica que se incluyan en esta zona todos los sitios que el administrador del sistema haya definido como locales (intranet).

Especifica que se incluyan en esta zona todos los sitios para los que ha especificado que no se use el servidor proxy para tener acceso. Para ver la lista de estos sitios, en Internet Explorer, haga clic en el menú **Ver**, en **Opciones de Internet**, seleccione la ficha **Conexión** y, a continuación, haga clic en el botón **Opciones Avanzadas**.

Especifica que se van a incluir en esta zona todos los sitios que se encuentran en rutas de acceso de red.

**Bug 50005: No Help for Issuer type in Site Certificates dialog box. Internet Options, Content tab, Sites button.**

Muestra el tipo de los certificados de la lista. Seleccione un tipo de emisor de certificados.

Haga clic aquí para especificar una configuración de Java personalizada.

Especifica que desea suscribirse al canal actual. Internet Explorer le informará automáticamente de los cambios en el canal y descargará automáticamente las páginas desde el sitio según el calendario establecido por el proveedor del canal o el que usted defina.

Especifica que desea agregar este sitio Web a su lista Favoritos, pero no quiere que se le informe cuando haya cambios en el contenido del sitio Web ni desea descargar a su equipo el contenido actualizado.

Puede actualizar automáticamente el sitio Web con su contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** cada vez que visite el sitio Web.



Especifica que desea que Internet Explorer compruebe periódicamente si hay cambios en el contenido de este sitio Web y que le informe cuando se hayan producido cambios.

Puede actualizar automáticamente el sitio Web con su contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** cada vez que visite el sitio Web.

Especifica que desea agregar este canal a la barra de canales, pero no quiere que se le informe cuando haya cambios en el contenido del canal ni desea descargar a su equipo el contenido actualizado.

Puede actualizar automáticamente el canal con su contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** cada vez que visite el canal.

Especifica que desea que Internet Explorer compruebe periódicamente si hay cambios en el contenido de este canal y que le informe cuando se hayan producido cambios.

Puede actualizar automáticamente el canal con su contenido actualizado; para ello, haga clic en el botón **Actualizar** cada vez que visite el canal.

Haga clic aquí para personalizar la notificación, el calendario de comprobación o los elementos que se van a descargar, cuando cambie el contenido de este sitio Web o este canal.

Especifica qué nivel de seguridad desea asignar a los canales de distribución de software de esta zona.  
Seleccione uno de los siguientes:

Para descargar o instalar software automáticamente desde canales de software sin preguntar, haga clic en **Seguridad baja**.

Para descargar software automáticamente desde canales de software sin preguntar, pero no permitir que se instale automáticamente, haga clic en **Seguridad media**.

Para permitir únicamente la notificación, pero no permitir la descarga e instalación automáticas, haga clic en **Seguridad alta**.

Especifica cómo desea administrar las solicitudes de servidores que necesitan información de inicio de sesión. Los servidores de redes internas (intranets), y en algunos casos sitios Web de Internet, requieren frecuentemente un nombre de usuario y una contraseña para limitar el acceso únicamente a los usuarios autorizados. Seleccione uno de los siguientes métodos de inicio de sesión para los sitios Web de esta zona:

Para conectar a un servidor sin intentar proporcionar ni enviar ninguna información de inicio de sesión, haga clic en **Inicio de sesión anónimo**.

Para conectar a un servidor y proporcionar un nombre y una contraseña cuando lo solicite, haga clic en **Preguntar por el nombre de usuario y la contraseña**.

Para conectar a un servidor y usar el nombre de usuario y la contraseña actuales de Windows, haga clic en **Inicio de sesión automático con el nombre de usuario y contraseña actuales**.

Muestra el nombre de este control.

Borra la lista de sitios que anteriormente permitió que tuvieran acceso a la información de su Asistente para perfiles sin preguntar.



Especifica si aceptará las solicitudes de información del Asistente para perfiles de los sitios Web. Si desactiva esta casilla de verificación, no se proporcionará la información del Asistente y no le pedirá que proporcione información.

Si activa esta casilla de verificación, cuando un sitio Web solicita información del Asistente para perfiles se le pedirá que elija la información que va a compartir. En ese momento, también puede elegir que esta información se pueda compartir con el sitio Web en el futuro sin preguntar.

Especifica si las páginas Web se van a mostrar automáticamente en pantalla completa cada vez que inicie Internet Explorer.

Especifica si va a recibir una advertencia cuando envíe información a través de un formulario basado en Web y dicha información se enviará a una ubicación de Web distinta de la página Web en la que se encuentra dicho formulario.

Especifica si se va a mostrar el botón **Fuentes** en la barra de herramientas.

Especifica si mostrar o no un icono de acceso directo para Internet Explorer en el escritorio. Si cambia esta opción, debe reiniciar el equipo para ver el cambio.

Especifica si mostrar o no la pantalla de bienvenida de Internet Explorer cada vez que inicie Microsoft Windows.

Especifica si mostrar automáticamente o no las páginas Web de canal a pantalla completa cada vez que abra un canal desde el escritorio.

Especifica si borrar o no el contenido de la carpeta Archivos temporales de Internet cuando cierra el explorador.



Haga clic aquí para importar todos los certificados y claves relevantes contenidos en un archivo .pfx especificado.

Haga clic aquí para exportar el certificado seleccionado a un archivo. Los archivos de certificado tienen normalmente una extensión .pub. El certificado seleccionado, su cadena (la jerarquía de certificados) y las claves asociadas con él (si existen), se exportan a un archivo en la ubicación que especifique. Este archivo tendrá la extensión .pfx.

Especifica si intentar o no utilizar HTTP 1.1 al conectarse a sitios Web a través de un servidor proxy. Muchos sitios Web todavía utilizan HTTP 1.0, de forma que si tiene dificultades al conectar con algunos sitios Web, puede que desee desactivar esta casilla de verificación.

Especifica si intentar o no utilizar HTTP 1.1 al conectarse a sitios Web. Muchos sitios Web todavía utilizan HTTP 1.0, de forma que si tiene dificultades al conectar con algunos sitios Web, puede que desee desactivar esta casilla de verificación.

Especifica si el tamaño de la imagen se debe expandir para llenar todo el texto alternativo cuando se desactiva la casilla de verificación **Mostrar imágenes**.

Especifica si mover o no el símbolo de intercalación del sistema cada vez que cambie el enfoque o la selección. Algunas ayudas accesibilidad, como los lectores de pantallas o ampliadores de pantalla, utilizan el símbolo de intercalación del sistema para determinar qué área de la pantalla leer o ampliar.

Especifica si mostrar o no la barra Canalçç en el escritorio cuando inicia el equipo, incluso si no tiene activado Active Desktop.

Especifica si utilizar o no la consola Java. Si cambia esta configuración, debe reiniciar su equipo para que la configuración surta efecto.



