

LeiaMe do VistaScan 3.1

Requisitos do Sistema

- * Sistema 7 ou superior
- * Se utilizar o PhotoShop 3.0 ou posterior, defina o tamanho da memória preferida do PhotoShop para 12MB(68K)/24MB(PPC) ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
- * Se utilizar o VistaScan DA, defina o tamanho da memória preferida do VistaScan DA como 6MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
- * Se utilizar o PhotoPerfect, defina o tamanho da memória preferida do VistaScan DA como 12MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.

Procedimentos de Instalação

Certifique-se de que o PhotoShop é instalado primeiro, se ainda não o instalou, antes de instalar o VistaScan.

Para instalar o VistaScan, siga os passos abaixo apresentados:

1. Faça duplo clique sobre o ícone Instalador do VistaScan.
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o VistaScan.
Nota importante:
 - * Se escolher Easy Install (Instalação Fácil), nem o UMAXShare nem o UMAXChooser serão instalados.

- * Quando uma caixa de diálogo solicitar a selecção de uma pasta de plug-ins, seleccione a pasta Plug-ins do PhotoShop. O controlador de plug-in do VistaScan deve estar armazenado na pasta que seleccionar nesta caixa de diálogo.
3. Após a instalação, reinicie o Macintosh. É criada uma nova pasta contendo o software do VistaScan. Para saber como utilizar o VistaScan, consulte o Manual do Utilizador do VistaScan para obter informações detalhadas.

Nota: Se determinar que o controlador plug-in do VistaScan está localizado na pasta VistaScan 3.0, terá que arrastar o controlador plug-in do VistaScan para a pasta Plug-ins do PhotoShop.